

МАЛАЯ ВОЛНА.

МАЛАЯ ВОЙНА.

СОСТАВИЛЪ

ДЛЯ РУКОВОДСТВА

въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Военної Академіи,

Гвардейскаго Генеральнааго Штаба

Полковникъ Вуичъ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ПРАЦА

1850.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ С. Петербургъ, Іюня 6-го дня 1850 года.

Цензоръ А. Крыловъ.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Строп.

ВВЕДЕНИЕ VII.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Охранение войск отъ внезапныхъ нападений.

Общія понятія 1.

ОТДѢЛЕНИЕ I. Расположеніе передовыхъ постовъ вблизи отъ непріяителя.

1. Составъ аванпостнаго расположенія	3.
2. Разстановка передовыхъ постовъ	15.
3. Примѣненіе аванпостнаго расположенія въ мѣст- ности	21.
4. Отправлениe службы на передовыхъ постахъ :	
а) Служба въ цѣпи	31.
б) Служба па пикетахъ	41.
в) Служба на главныхъ караулахъ	52.
г) Служба въ резервахъ аванпостовъ	57.
д) Служба начальника передовыхъ постовъ .	59.
5. Дѣйствія передовыхъ постовъ при тревогахъ и наступлениi непріяителя	65.
6. Особенные части аванпостнаго расположенія:	
а) Отдѣльные, наблюдательные или промежу- точные пикеты	76.
б) Секреты	83.
7. Содержаніе передовыхъ постовъ казаками	87.

ОТДѢЛЕНИЕ II. Расположение передовыхъ постовъ вдали отъ непріятеля.	
а) При бивуачномъ или лагерномъ расположениі	92.
б) При расположениі по квартирамъ	95.
ОТДѢЛЕНИЕ III. Патрули и разъѣзы	108.
ОБЩІЯ ЗАМѢЧАНІЯ И ПРАВИЛА КЪ ОХРАНЕНИЮ ВОЙСКЪ	131.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

О дѣйствiяхъ отрядами.

1. Рекогносцировки	139.
2. Засады и нечаянныя нападенія вообще	156.
а) Засады	—
б) О нечаянныхъ нападенiяхъ вообще	174.
3. Сопровожденіе обозовъ или транспортовъ и нападенія на нихъ	186.
а) Сопровожденіе обоза виѣ опасности отъ непріятеля	188.
б) Сопровожденіе обоза при ожиданіи нападенія	197.
в) Нападеніе на непріятельскіе обозы	212.
4. Фуражировки и нападенія на фуражировъ	221.
а) Порядокъ производства фиражировокъ	225.
б) Обеспеченіе фуражировокъ отъ нападенія .	228.
в) Фуражировки форсированныя	235.
г) Нападенія на непріятельскихъ фуражировъ .	236.
5. Партизанская дѣйствiя	239.

В В Е Д Е Н И Е.

*Малою воіною называются вообще действия Определение
войскъ небольшими частями, въ разныхъ мѣстахъ, малой воїн-
и большею частію одна отъ другой отдельно.*

По сему въ правилахъ или наставленіяхъ къ малой воінъ излагаются обыкновенно: всѣ мѣры, необходимыя для охраненія войскъ отъ внезапныхъ нападеній (*служба передовыхъ постовъ*), для заблаговременного разведыванія о непріятелѣ (*патрули, разъезды, рекогносировка усиленная*), для охраненія своихъ сообщеній и продовольствія (*прикрытие транспортовъ и фуражировокъ*), или для тревоженія непріятельскихъ сообщеній и самихъ войскъ частными нападеніями небольшихъ отрядовъ (*засады, нападенія на передовые посты, на транспорты, на фуражировки, и дѣйствія партизанскаія*).

Всѣ эти второстепенные дѣйствія, конечно не Связь малой
ведутъ непосредственно къ достиженню главной войны съ друг-

гими военныи тактической цѣли, пораженія войскъ непріятель-
ми дѣйствіа- скихъ въ открытомъ и общемъ бою, но не менѣе
зии.

того, въ сложности своей, способствуютъ къ до-
стиженію этой цѣли, и въ болѣшей или меньшей
мѣрѣ сопровождаются необходимо каждое изъ боль-
шихъ военныхъ дѣйствій.

При возстаніяхъ народныхъ, которые только ча-
стными нападеніями и безпрерывными тревогами
въ мелкихъ неуловимыхъ частяхъ могутъ надѣяться
нанести вредъ непріятелю, особенно же въ странахъ
гористыхъ, лѣсистыхъ или покрытыхъ обширными
болотами, всѣ почти дѣйствія будуть не иное что
какъ дѣйствія малой войны.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ОХРАНЕНИЕ ВОЙСКЪ ОТЪ ВНЕЗАПНЫХЪ НАПАДЕНИЙ.

Общія понятія.

Вдали отъ непріятеля, по крайней мѣрѣ на разстояніи иѣсколькихъ переходовъ (четырехъ и даже трехъ), для охраненія войскъ, кромѣ обыкновенныхъ карауловъ, выставляемыхъ при всякомъ ихъ расположениі, считается достаточнымъ высыпать небольшие отряды легкой кавалеріи (у настѣ преимущественно козаковъ), которые бы доходили до непріятеля или по крайней мѣрѣ до передовыхъ его войскъ, и извѣщали о всѣхъ предпринимаемыхъ имъ движеніяхъ.

По мѣрѣ сближенія съ непріятелемъ усиливаются мѣры охраненія: кромѣ частей посылаемыхъ для открытия непріятеля и наблюденія за нимъ, выставляются часто на главныхъ направлениихъ и въ удобныхъ для обороны мѣстахъ другія части

Различіе въ
мѣрахъ охра-
ненія отъ уда-
лениія или близ-
ости непрія-
теля.

болѣе значительныя, обязанныя поддержать легкіе отряды, когда бы они были отброшены и сильно преслѣдуемы, и вмѣстѣ съ тѣмъ обязаны заграждать путь легкимъ отрядамъ непріятельскимъ въ расположение главныхъ своихъ силъ. Наконецъ, на разстояніи перехода и ближе, когда нужно сдѣлить уже за каждымъ движеніемъ непріятеля, чтобы не подвергнуться паденію началину, и съ другой стороны, когда весьма важно бываетъ скрыть отъ него и расположение свое и движенія, следовательно, когда должно стараться, чтобы не только легкіе отряды не допускать къ себѣ близко, но даже и одиночныхъ людей, которые бы могли сообщить непріятелю нужныя для него свѣдѣнія, считается уже необходимымъ ограждать расположение войскъ непрерывною цѣпью *передовыхъ постовъ*, кавалерийскихъ или пѣхотныхъ съ постепенными подкреплениями и сверхъ того, какъ для обезпеченія сихъ постовъ, такъ и для ближайшаго разузнанія о непріятелѣ, высыпать во все стороны легкіе отряды, или разъезды.

Иногда и вдали еще отъ главныхъ силъ непріятеля можетъ случиться надобность въ большей степени предосторожности, именно, когда жители края расположены къ восстанію, или когда край наполненъ непріятельскими *партизанскими отрядами*. Тогда, по мѣрѣ большей или меньшей опасности отъ сихъ отрядовъ, мѣры охраненія должны разумѣться, болѣе или менѣе приближаться къ тѣмъ, какія принимаются вблизи отъ непріятеля.

Основаниемъ всѣхъ способовъ къ охраненію войскъ отъ внезапныхъ нападеній въ большемъ или меньшемъ удаленіи отъ непріятеля, служать тѣ мѣры, которыя принимаются при расположениіи вблизи отъ него, а потому мы прежде всего разсмотримъ въ подробности сей послѣдній случай, и потомъ уже перейдемъ къ тѣмъ измѣненіямъ, какія потребуетъ большее или менышее удаленіе непріятеля.

ОТДѢЛЕНИЕ I.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХЪ ПОСТОВЪ ВЕЛИЗИ ОТЪ НЕПРІЯТЕЛЯ.

1.

Составъ аванпостного расположения.

Непрерывная цѣпь передовыхъ постовъ, которая необходима для охраненія войскъ, при близкомъ ихъ расположениіи отъ непріятеля, составляется обыкновенно изъ парныхъ или двойныхъ часовыхъ (въ кавалеріи называемыхъ *ведетаки*), размѣщающихся такимъ образомъ, чтобы они видѣли какъ можно даље предъ собою, и чтобы между ними никто не могъ прокрасться не замѣченнымъ.

Наименование, составъ и расположение различныхъ частей передовыхъ постовъ. Передовосоставъ цѣпь.

Иногда, особенно при недостаткѣ легкихъ войскъ, ставится въ передовой цѣпи, вместо двойныхъ, одиночные часовые; иногда же напротивъ, какъ например у козаковъ, ставится по три и по четыре человѣка вмѣстѣ. Выгоды двойныхъ часовыхъ предъ одиночными очевидны, какъ по большему удобству

*

наблюдения попеременно двумя человѣками, такъ и потому, что въ случаѣ необходимости удаленія одного изъ нихъ впередъ, для ближайшаго наблюденія, или назадъ для донесенія, другой остается на мѣстѣ, и такимъ образомъ цѣпь постоянно остается непрерывною — По сему, составленіе передовой цѣпи изъ одиночныхъ часовыхъ можно допускать только въ крайнихъ случаяхъ, при недостаточномъ числѣ войскъ для сего назначаемыхъ, и при томъ при столь сильномъ ихъ утомлении, что нельзѧ требовать отъ нихъ много движенія и следовательно нельзѧ употребить тотъ способъ, чтобы разставить часовыхъ парныхъ, на большихъ между парами разстояніяхъ съ тѣмъ, чтобы они поддерживали непрерывность цѣпи взаимнымъ патрулированіемъ отъ одной пары до другой. — Что касается до расположенія въ передовой цѣпи по три и по четыре человѣка вмѣстѣ, то мы разсмотримъ подробнѣ какъ способы этого расположенія, такъ и выгоды и невыгоды онаго въ статьѣ: о содержаніи передовыхъ постовъ козаками.

Во Французскихъ войскахъ часто ставились въ передовой цѣпи часовые одиночные; въ Нѣмецкихъ войскахъ напротивъ какъ и у насъ, почти всегда двойные.

Разстояніе между парами. Чтобы ни кто не могъ прокрасться не замѣченными между постами, они размѣщаются на такомъ

одинъ отъ другого разстояніи, чтобы днёмъ, въ ясную погоду могли видѣть, а ночью или въ сильный туманъ, слышать другъ друга и все между ними происходящее.

Трудно опредѣлить разстояніе между парами часовыхъ въ цѣпи какими нибудь цифрами. — Кромѣ сказанного предъ симъ общаго выраженія нѣтъ никакого точнѣйшаго опредѣленія ни въ *Руководствѣ*

молодымъ офицерамъ, изданномъ въ 1831-мъ году, ни въ сочиненіи Жакино де Прель (*Cours d'art et d'histoire militaires*). Въ первыхъ запискахъ Военной Академіи о Малой войнѣ разстояніе между кавалерийскими ведетами было положено отъ 300 до 400 шаговъ, а между парами пѣхотныхъ часовыхъ среднимъ числомъ 150 шаговъ. Въ *Наставлении для содержанія передовыхъ постовъ*, составленномъ по Высочайшему повелѣнію въ 1838 году и изданномъ въ 1841, сказано: «могутъ быть мѣста, где придется ставить пару отъ пары и на 50 шаговъ, въ мѣстахъ же открытыхъ и при ясной погодѣ можно увеличивать между ними разстояніе до 300, 400, 500 шаговъ и даже болѣе.»

Дѣйствительно, разстояніе это не только должно зависѣть отъ свойствъ мѣстоположенія, но и отъ степени зоркости, внимательности и расторопности людей, и потому не только въ различныхъ случаяхъ и мѣстахъ, но даже въ одной и той же цѣпи, ипоя «пары будуть стоять чаще, а другія рѣже.» Можно присовокупить, что въ одной и той же цѣпи, смотря по измѣненію погоды или степени темноты, придется иногда добавлять число паръ, чтобы уменьшить между ними разстояніе; иногда же напротивъ выводить пары изъ цѣпи, чтобы безъ надобности не имѣть ее слишкомъ густою, и не утомлять болѣе людей чѣмъ сколько необходимо.

Основываясь на той степени спы въ врѣмени человѣческомъ, какая всего чаще встрѣчается, можно положить что на мѣстахъ даже совершенно открытыхъ и ровныхъ и при совершенно ясной погодѣ, трудно будетъ часовымъ наблюдать за пространствомъ между ними, если это пространство болѣе версты. — На кордонахъ, каковы напримѣръ расположенные на Кавказской линіи и вдоль Кубани, въ землѣ Черноморскихъ козаковъ, посты разставлены на 2, на 3 версты и болѣе; но тамъ для часовыхъ устроены особые сигналы или вышки,

и притомъ, люди на этихъ кордонахъ употребляемые, козаки Черноморскіе и Линейные, отличаются чрезвычайною зоркостію.

Чтобы показать другой предѣлъ, то есть случай, въ которомъ необходимо становится крайнее сближеніе паръ, припомнимъ то, что часто бываетъ у насъ на Кавказѣ, и что непремѣнно должно часто встрѣчаться вообще въ страахъ весьма гористыхъ, закрытыхъ и пересѣченныхъ. — Тамъ каждой парѣ трудно обозрѣвать большое пространство передъ собою, при томъ цѣпь опасно удалять отъ войскъ, следовательно, назначеніе ея не ограничивается только извѣщеніемъ о непріятелѣ, а имѣетъ отчасти цѣлью и задержаніе его: тамъ часто, для споспѣшствованія подобной цѣли, ограждается передовая цѣпь васѣками, или такъ называемыми завалами, въ которыхъ продѣзываются отверстія и за пими пары часовыхъ располагаются уже въ видѣ рѣдкой стрѣлковой цѣпи, на 25. на 30 шаговъ одна отъ другой. Но случится какои нибудь крутой изгибъ въ завалѣ, котораго направление обыкновенно слѣдуетъ извилиномъ мѣстоположенія, или встрѣчится какая вибуль рѣтвины, ложина, за которую нужно особенное наблюденіе — тогда для обзора подобного углубленія, или для наблюденія за обоими фасами входящаго угла завала, придется ставить пары еще ближе, иногда даже не далѣе пяти шаговъ одну отъ другой.

Не смотря на встрѣчающееся такимъ образомъ различіе въ разстояніяхъ, необходимо опредѣлить, основываясь на большемъ числѣ случаевъ, какое нибудь среднее число, которое бы могло служить для заблаговременного, хотя примѣрного назначенія числа войскъ, потребнаго для занятія передовой цѣпи, и потому:

Хотя разстояніе между парами зависитъ отъ мѣстоположенія, времени дня и погоды, по сре-

днимъ числомъ можно положить: для кавалерийскихъ ведетовъ (выставляемыхъ преимущественно въ открытыхъ мѣстахъ) 500 шаговъ, а для пѣхотныхъ часовыхъ (въ мѣстахъ закрытыхъ) 150 шаговъ.

Разумѣется, что при необходимости занимать кавалерію цѣпь въ мѣстахъ закрытыхъ должно принимать въ расчетъ разстояніе меньшее, и на-противъ, при расположениіи пѣхотной цѣпи на открытыхъ мѣстахъ, разстояніе большее здѣсь показанаго. — Но не излишне напомнить, что въ пѣхотной цѣпи разстоянія всегда должны быть менѣе чѣмъ въ кавалерійской, потому что съ лошади можно большее обозрѣвать пространство, чѣмъ пѣшкомъ.

Удаленіе цѣпи и ея подкрепленій отъ прикры-
ваемыхъ войскъ должно быть таково, чтобы
передовые посты могли успѣть передать извѣстіе
о всякомъ замѣченномъ покушеніи непріятеля за
столько времени, сколько нужно прикрываемымъ
войскомъ для изготошенія къ бою, и вмѣстѣ съ
тѣмъ, чтобы цѣпь, отъ излишняго удаленія, не
подвергалась опасности быть отрѣзаною.

По сему, на основаніи опытовъ, полагается
пѣхотную цѣпь располагать не далѣе 2-хъ верстъ
а кавалерійскую не далѣе 4-хъ верстъ отъ войскъ,
которыя онѣ прикрывать назначены.

Первое назначено въ Уставѣ Полевой службы
пѣхоты (1846), послѣднее въ Наставлѣніи для служ-
бы передовыхъ постовъ (1841).

Подкѣпленія цѣпи и взаимыя межи при раз- Постепенные подкѣпленія цѣпи, необходимыя для воспрепятствованія непріятелю сбивать стоянія. какъ для захватывать часовыхъ, такъ и для смены сихъ послѣднихъ, состоять изъ пикетовъ, главныхъ карауловъ, а иногда и резервовъ.

Пикеты. Пикеты, помѣщаемые въ полуверстѣ (въ пѣхотѣ) или въ целой верстѣ (въ кавалерії) за линіею часовыхъ, составляются обыкновенно въ кавалеріи изъ взвода, въ пѣхотѣ изъ взвода ротной колонны и становятся такимъ образомъ, чтобы на каждый пикетъ въ кавалеріи приходилось 3 или 4 ведета, а въ пѣхотѣ 6, 7 или 8 паръ часовыхъ, которые пикетъ обязаны поддерживать и сменять.

Это число паръ объясняется разсчетомъ, вслѣдъ за симъ излагаемымъ.

Здѣсь замѣтимъ только вообще что въ кавалеріи ведеты размѣщаются обыкновенно на дальнѣйшемъ гораздо разстояніи, чѣмъ пары часовыхъ въ пѣхотѣ, потому то и назначается поддерживать кавалерійскому пикету меньшее число ведетовъ, чѣмъ пѣхотному.

Главные ка- Главные караулы становятся обыкновенно не раулы. ближе полуверсты въ пѣхотѣ, и не ближе версты въ кавалеріи за линіею пикетовъ, следовательно, въ пѣхотѣ на версту, а въ кавалеріи на 2 версты отъ прикрываемыхъ войскъ; они составляются въ кавалеріи изъ полускадрона, въ пѣхотѣ изъ взвода ротной колонны и разсчитываются обыкновенно такимъ образомъ, чтобы на одинъ главный ка-

раулъ приходилось по два пикета , которые онъ обязанъ поддерживать и въ случаѣ нужды , смыть.

Впрочемъ , показанный здѣсь разсчетъ разстояній не заключаетъ въ себѣ ничего неизмѣнного и напротивъ каждый разъ долженъ быть примѣняемъ къ обстоятельствамъ , въ особенности же къ мѣстности , къ силѣ , какъ частей высылаемыхъ аванпосты , такъ и общаго состава войскъ , а ваконецъ и къ мѣрѣ опасности .

Мы уже сказали , что разстояніе между парами въ цѣпи зависитъ отъ мѣстности , погоды , времени дня . Въ опредѣленіе разстоянія между цѣпью и войсками и между различными подкрѣпленіями цѣпи входитъ кромѣ тѣхъ же условій еще одно : степень скорости , съ какою каждое изъ этихъ подкрѣпленій или же и самыя войска , отъ которыхъ онъ высланы , могутъ изготавляться къ бою . — По сему весьма полезно было бы каждому офицеру , наряжаемому на аванпосты въ мирное время , на маневрахъ , изслѣдоватъ во сколько именно времени можетъ его часть изготавляться , по извѣстію изъ цѣпи , во сколько времени доходитъ это извѣстіе и сколько времени нужно для сообщенія онаго сзади стоящимъ частямъ . Только изъ подобныхъ опытовъ можно пріобрѣсть навыкъ въ опредѣленіи разстоянія , на которое съ безопасностію можно удалить цѣпь отъ подкрѣпленій ея и сіи послѣднія отъ войскъ прикрываемыхъ , и въ какой именно степени готовности къ бою должно постоянно содержать всѣ эти части .

Резервы выставляются между главными кара- *Резервы*.
улами и авангардомъ обыкновенно только при
употреблениі на аванпосты значительного числа
войскъ , при значительномъ удаленіи цѣпи , или

же при особенной опасности для нея отъ покушений непріятеля. Резервы часто составляются изъ пѣхоты, кавалеріи и артиллериі (напримѣръ 1 бат. пѣхоты, 2, 3 или 4 эск. кавалеріи и 2 или 4 пѣшихъ или конныхъ орудій). Сила ихъ, помѣщеніе за цѣпью и удаленіе отъ оной измѣняются по обстоятельствамъ; но преимущественно помѣщаются они на главныхъ направленияхъ, такъ, чтобы непріятелю трудно было ихъ миновать, и при томъ, разумѣется, наимѣстахъ, способствующихъ сильному оборонительному дѣйствію пѣхоты или атакамъ кавалеріи, сообразно съ свойствами тѣхъ родовъ оружія, изъ которыхъ резервъ составленъ.

Въ первыхъ запискахъ Военной Академіи разсчетъ баталіона на аванпостахъ показанъ быть такимъ образомъ, чтобы половина его, то есть двѣ роты составляли резервъ, третья рота главный караулъ, а четвертая рота раздѣлялась на 4 части (по полузводу въ каждой), для составленія четырехъ пикетовъ. — Этотъ разсчетъ неудобенъ, потому что рота распределляемая на пикеты должна растянуться на большое разстояніе, и что каждый пикетъ поддерживается главнымъ карауломъ не изъ своей роты, а изъ чужой. Сверхъ того, резервъ, который при этомъ положено было составлять, не всегда бываетъ нуженъ.

Въ Наставлениі молодымъ офицерамъ, изъ баталіона одна рота, раздѣляясь на двѣ части, составляетъ два пикета (по взводу), за ними главный караулъ изъ двухъ ротъ, а далѣе резервъ изъ одной роты.

Всего удобнѣе кажется разсчетъ, сдѣланный въ Наставлениі для передовыхъ постовъ (1841). За

основание этого примѣрного расчета взята была одна рота. Изъ нея половина, то есть одинъ взводъ оставлялся для главнаго караула, а другая половина, или другой взводъ дѣлился еще на двѣ части и составлялъ два пикета (по полузводу въ каждомъ); такимъ образомъ, пріобрѣталось болѣе единства въ управлениі и поддержаніи цѣли, въ которой каждая рота съ своими часовыми пикетами и главнымъ карауломъ, составляла какъ бы особое звено и при томъ имѣлась возможность сменять оба пикета главнымъ карауломъ.

Въ новомъ уставѣ о полевой службѣ пѣхоты, за основание расчета аванпостного принятаго также рота; но рота для этого строится въ ротную колонну; одинъ изъ трехъ взводовъ колонны оставляется для главнаго караула, а другіе два составляютъ пикеты. Слѣдовательно главный карауль равносителъ съ каждымъ изъ пикетовъ, и общей смены двухъ пикетовъ главнымъ карауломъ уже не полагается. Не смотря на таковую невыгоду, мы принимаемъ за нормальный расчетъ сей послѣдній, потому что онъ освященъ для нашихъ войскъ формою устава, и если доселѣ, по новости своей еще и не совсѣмъ усвоенъ, то въ непродолжительномъ времени вѣрно совершенно усвоится до такой степени что даже войдетъ въ привычку при самомъ примѣненіи къ дѣлу.

Вообще же имѣется нынѣ въ виду, чтобы части на аванпосты, роты или эскадроны, выставлять въ томъ составѣ, въ какомъ онъ находятся по постоянному и хозяйственному управлению, и притомъ распределить ихъ такъ, чтобы изъ одной и той же части были составлены цѣль, пикеты и главный карауль; отъ этого пріобрѣтается болѣе единства въ управлениі аванпостами, и каждый начальникъ, находясь ближе къ людямъ, постоянно ему подчиненнымъ, можетъ давать имъ то именно назначение, какое наиболѣе сообразно съ ихъ свойствами и способностями.

Расчетъ роты и эскадрона для аванпостовъ. На основании вышесказанного и примѣняясь къ обыкновенному составу нашихъ войскъ, расчетъ роты и эскадрона, высылаемыхъ на аванпосты, будетъ слѣдующій:

Рота строится въ ротную колонну: одинъ изъ трехъ взводовъ составляетъ главный караулъ, два другіе составляютъ пикеты. Если положить среднимъ числомъ 25 рядовъ, т. е. 50 человѣкъ во взводѣ, то отдѣляется 4 ряда или 8 челов. для патрулей и посылокъ, а остальные дѣлятся на три смыны, такъ что въ каждой смынѣ придется по 7 паръ.

У насъ комплектный батальонъ полагается въ 1000 человѣкъ, слѣдовательно до 40 рядовъ во взводѣ; но рѣдко въ такомъ комплектѣ выходятъ войска въ строй когда либо. Рѣдко случается видѣть батальонъ болѣе 800 челов. и въ началѣ войны; по вступлениіи же въ кампанію, болѣзни, командировкы тотчасъ начинаютъ уменьшать число наличныхъ людей, не говоря уже о потеряхъ въ сраженіяхъ, и потому батальоны выдержавшіе утомительную кампанію и особенно потерпѣвшіе въ дѣлѣ бывають въ 400 чел. и даже менѣе. Слѣдовательно, всего кажется справедливѣе принять за среднее число 600 чел. т. е. 25 рядовъ.

Полагая среднимъ же числомъ по 150 шаговъ на пару, выйдетъ на 14 паръ, выставляемыхъ отъ двухъ пикетовъ, 2100 шаговъ, то есть: около полуторы версты, что и опредѣляетъ пространство которое въ цѣпи свободно можно занимать одною ротою.

По 150 шаговъ положено на каждую изъ 14 паръ , потому что , кромеъ 13 промежутковъ между 14-ю парами , можно положить , что фланговые пары по крайней мѣрѣ въ половину такого же разстоянія могутъ хорошо обозрѣвать мѣста каждая и въ наружную сторону .

Эскадронъ раздѣляется по поламъ : одинъ полуэскадронъ или два взвода составляютъ главный караулъ , а другіе два взвода высылаются на пикеты . Если положить среднимъ числомъ по 12-ти рядовъ во взводѣ , то , оставляя 3 ряда или 6 человѣкъ для разъездовъ и посылокъ и раздѣляя остальное число на три смыны , придется каждой смынѣ выставить по три пары .

Комплектный эскадронъ полагается въ 15 рядовъ ; но по тѣмъ же причинамъ уменьшенилъ людей какъ въ пѣхотѣ , за среднее число не слѣдуетъ принимать болѣе 12 рядовъ .

Полагая среднимъ же числомъ по 500 шаговъ на пару , выйдетъ на 6 паръ , выставляемыхъ отъ двухъ пикетовъ , 3000 шаговъ то есть : *две версты* , что и составляетъ пространство , которое каждый эскадронъ можетъ свободно занимать цѣпью .

Очевидно , что при этомъ , какъ и при разсчетѣ роты , входило въ соображеніе не только пространство , собственно занимаемое цѣпью , но и то , за которыми свободно могутъ наблюдать фланговые пары въ обѣ стороны .

Кромѣ исчисленныхъ въ сей статьѣ частей , образующихъ существенный и обыкновенный составъ передовыхъ войскъ , — въ нѣкоторыхъ особыхъ

случаяхъ выставляются еще *отдѣльные или наблюдательные пикеты*, а иногда *секреты*. Мы разсмотримъ немногія *условія*, преимущественно къ симъ частямъ относящіяся, тогда, когда ознакомимся съ порядкомъ выставления, отправленія службы и дѣйствій аванпостовъ въ самомъ обыкновенномъ и простомъ ихъ составѣ.

Если пространство которое нужно занять цѣпью болѣе $1\frac{1}{2}$ версты для пѣхоты и 2 верстъ для кавалеріи, то для избѣженія излишняго утомленія людей лучше высматривать аванпосты двѣ или болѣе роты, два или болѣе эскадрона, или по крайней мѣрѣ прибавить по взводу для составленія третьяго пикета, чѣмъ излишне растягивать цѣпь.

Обезпечевіе Цѣпь аванпостовъ выставляется обыкновенно фланговъ "тыла войскъ" только впереди общаго расположенія войскъ, такъ, чтобы она пересѣкала поперекъ пути, ведущіе со стороны непріятеля. Еї даютъ видъ не прямой, а дугообразной линіи, въ особенности фланги ея загибаются, то есть приближаются къ расположенню прикрываемыхъ войскъ. Для обезпеченія съ другихъ сторонъ ограничиваются выставлениемъ обыкновенныхъ лагерныхъ карауловъ и одиночныхъ часовыхъ; и высыпаніемъ разъездовъ по всѣмъ направлениямъ.

Само собою разумѣется, что когда непріятеля можно ожидать со всѣхъ сторонъ, какъ то въ особенности случается въ войнахъ народныхъ, при благопріятствующей онимъ мѣстности и какъ теперь весьма часто бываетъ въ нашихъ дѣйствіяхъ на Кав-

казъ, тогда со всѣхъ сторонъ должно принимать одинакой степени и предосторожности.

Въ Наставлениі молодымъ офицерамъ предлагается для обезпеченія войскъ со всѣхъ сторонъ, претягивать отъ фланговъ передовой собствено цѣпи, линію небольшихъ постовъ, каждый человѣкъ въ 20, вокругъ всего расположенія, верстахъ въ двухъ или трехъ отъ фланговъ и тыла онаго. Нѣтъ сомнѣнія, что могутъ быть случаи, въ которыхъ подобная мѣра окажется полезною и даже необходимою. Главнымъ назначеніемъ этихъ постовъ полагалось отвращеніе побѣговъ и предохраненіе окрестныхъ селеній отъ грабежа. Но вмѣстѣ съ тѣмъ они могутъ служить и для большей безопасности войскъ, ибо, расположаясь на главныхъ путяхъ, ведущихъ къ расположению войскъ съ фланговъ и съ тыла, или вообще на мѣстахъ, которыя миновать трудно для приближенія къ оному, и содержа связь посредствомъ разъездовъ, какъ между собою, такъ и съ флангами передовой цѣпи, они могутъ бдительностью своею оградить войска со всѣхъ сторонъ не только отъ тревоги партизанскихъ отрядовъ, но и отъ высмотрѣванія расположенія одиночными людьми.

2.

Разстановка передовыхъ постовъ.

Такимъ образомъ мы разсмотрѣли какой наружный видъ должно принимать расположеніе передовыхъ войскъ для обезпеченія позади стоящихъ отъ нечаянного нападенія. Теперь разсмотримъ, какимъ порядкомъ производится переходъ къ этому распо-

Порядокъ
выставленія
аванпостовъ.

Нарядъ ча- ложенію , изъ обыкновеннаго , походнаго или би-
стей .
вуачнаго .

Полкъ отъ котораго должны быть выставлены
аванпосты , обыкновенно назначается заблаговре-
менно диспозицію по арміи , корпусу , авангарду
или отряду . Нарядъ же части , которая собственно
должна составить передовую цѣль съ ея подкрѣп-
леніями , дѣлается приказомъ по полку .

Разумѣется , что въ военное время , послѣ дѣла , а
въ особенности при отступленихъ , когда неожидан-
ность обстоятельствъ и тягость претерпѣваемыхъ
трудовъ нарушаютъ обыкновенный порядокъ дѣлъ ,
часто можетъ быть и упущенено изъ виду подобное
заблаговременное распоряженіе и потому оно должно
быть замѣняемо или словесными приказаніями или
самыми короткими записками , безъ всякой особен-
ной формы .

Назначеніе
мѣстъ для цѣ-
ли .

Тою же диспозицію назначается (обыкновенно
по картѣ) примѣрное направление и протяженіе линіи
аванпостовъ : отъ такого-то до такого-то селе-
нія или урочища , чрезъ такія-то мѣста ; или , если
никакихъ замѣтныхъ предметовъ не встрѣчается :
на столько-то верстъ впереди расположія войскъ ,
на столько-то вправо и на столько-то влѣво .

Назначеніе это дѣлаетъ Генераль Квартирмей-
стеръ , если аванпосты выставляются отъ главныхъ
силъ ; въ отрядахъ же опредѣляютъ положеніе цѣпи
Начальники оныхъ или старшіе изъ Офицеровъ Ге-
неральнаго Штаба .

По этимъ общимъ указаніямъ , Начальникъ пере-
довыхъ постовъ уже распредѣляетъ , обыкновенно съ

помощію Офицера Генерального Штаба , какую часть расположениі занимать какому эскадрону или какой ротѣ . Назначеніе мѣстъ дѣлается обыкновенно названіемъ селеній , или урочищъ ; а потому здѣсь и оказывается сколь полезно и даже необходимо для скорой и безошибочной разстановки передовыхъ постовъ, имѣть хорошія карты края не только главному, но даже и каждому изъ частныхъ начальниковъ .

Каждая часть на аванпосты назначенная, должна следовать къ мѣстамъ расположениія цѣпи со всѣми военными предосторожностями (особенно, если мѣста эти еще никакими частями нашихъ войскъ не заняты) , то есть имѣть передовые, боковые и задніе патрули . Сверхъ того, при приближеніи къ самой линіи, которую цѣпью занять должно, необходимо выслать въ разныхъ направленіяхъ небольшіе разъѣзды или патрули, чтобы осмотрѣть мѣстоположеніе и удостовѣриться , не скрывается ли гдѣ по близости непріятель . До возвращенія этихъ людей съ извѣстіемъ благопріятнымъ, или по крайней мѣрѣ до занятія ими впереди такихъ пунктовъ, съ которыхъ бы имъ далеко можно было видѣть во всѣ стороны, безопаснѣе разстановку цѣпи не начинать .

Первые свѣденія о мѣстности и непріятелѣ получаются, разумѣется, отъ передовыхъ и фланговыхъ отрядовъ, при наступлениі ; а при отступлениі отъ отрядовъ, оставляемыхъ сзади и по флангамъ аріергарда . И въ томъ и въ другомъ случаѣ , отряды эти (передовые или задніе и фланговые), какъ скоро

узнаютъ, что авангардъ или аріергардъ уже остановился для расположенія на почлегъ или на продолжительный привалъ, стараются выбрать такія мѣста съ которыхъ бы удобно было далеко осмотрѣть впереди лежащую мѣстность и остаются по возможности на этихъ мѣстахъ до тѣхъ поръ, пока вся цѣпь небудеть выставлена. Это навсегда однакоже избавитъ часть, высланную на аваншты отъ обязанности осмотрѣть предъ разстановкою цѣпи, впереди лежащую мѣстность собственными разъѣздами. Передовые или задніе и боковые отряды следуютъ обыкновенно по главнымъ дорогамъ, или вблизи колоннъ, съдовательно, между ними найдется много мѣстъ никѣмъ не занятыхъ.

Каждый эскадронъ или каждая рота обыкновенно слѣдуетъ прямо къ тому мѣсту, которое предназначено д.ля главнаго караула, и оттуда высылаетъ пикеты на надлежащее отъ себя и между ними разстояніе, то есть: въ пѣхотѣ на полверсты впередъ и шаговъ на 1000 между ними; а въ кавалеріи на версту впередъ и на столькоже между ими.

Съ однимъ изъ пикетовъ поставляется въ обязанность Начальнику главнаго караула слѣдоватъ впередъ, д.ля присутствованія при разстановкѣ цѣпи.

Отойдя на надлежащее разстояніе, пикетъ останавливается и начальникъ его самъ ведетъ первую смену въ цѣпь, между тѣмъ какъ остальная часть его команды остается въ ружьѣ и въ ранцахъ, а въ кавалеріи на коняхъ. Онъ начинаетъ разстановку съ одного изъ фланговъ, съ котораго окажется удобнѣе и разставляетъ ведеты или парныхъ часо-

выхъ такимъ образомъ , чтобы фланговые были въ связи съ ведетами или часовыми соседнихъ пикетовъ.

Въ одно время съ выступлениемъ частей , назначенныхъ въ главные караулы и пикеты , выступаетъ и часть , назначенная для составленія резерва аванпостовъ , и прямо слѣдуетъ къ опредѣленному для нея пункту .

Прежде поставлялось правиломъ , чтобы каждый начальникъ пикета начиналъ разстановку часовыхъ съ наружнаго фланга своего эскадрона или своей роты и чтобы обѣ половины цѣли таковой части вошли въ связь въ срединѣ . Въ новѣйшемъ уставѣ (о полевой службѣ пѣхоты) предоставляется безъ разбора начинать съ котораго нибудь изъ фланговъ . — Вообще кажется , что въ службѣ аванпостной , службѣ весьма трудной , и которой успѣшное отправленіе зависитъ отъ навыка и соображенія , всего лучше не связывать исполнителей никакими мелочными правилами , и какъ можно болѣе представлять соображенію на мѣстѣ , требуя только осторожности , бдительности и общей связи . Слѣдовательно , при разстановкѣ часовыхъ , кроме осмотра близъ лежащей мѣстности (особенно мѣстъ закрытыхъ) , можно бы всего болѣе и почти исключительно поставить въ обязанность только одно : чтобы цѣль сокинулась то есть имѣла бы общую связь .

Если по мѣстности окажется нужнымъ болѣе людей , чѣмъ сколько взято въ смиѣнѣ , то начальникъ пикета можетъ оставить на время для означенія мѣста , кого-либо изъ людей , которыхъ обыкновенно береть себѣ въ конвой и потомъ уже съ пикета выслать ему на смиѣну настоящую пару .

Мы изложили какимъ образомъ разставляются или должны быть разставляемы передовые посты тогда ,

когда обстоятельства допускаютъ произвестъ это дѣйствіе въ совершенномуъ порядкѣ и съ соблюденіемъ всѣхъ должныхъ предосторожностей. Но это случается весьма рѣдко, особенно въ концѣ боя. Краткость времени и утомленіе, которому обыкновенно соотвѣтствуетъ и утомленіе непріятеля, уменьшающее опасность, какую бы можно ожидать отъ его нападеній, заставляютъ прибѣгать къ такимъ средствамъ, которыя бы требовали какъ можно менѣе труда, времени и передвиженій, стараясь только о томъ, чтобы цѣль имѣла требуемое отъ нея направлѣніе и чтобы какъ можно скорѣе была установлена связь между всѣми ея частями Однакоже и это не всегда удается, особенно, когда послѣ дня, проведенного въ движениіи или даже въ бою, приходится ставить аванпосты лишь съ наступленіемъ темноты. Тогда непремѣнно можно ожидать расположения ошибочнаго и слѣдствіемъ того тревогъ и потерпъ, если только войска, на аванпосты высылаемые, не отличаются неутомимостю, бдительностю и особенаго рода навыкомъ къ этого рода службѣ.

По этому весьма было бы полезно въ мирное время пріучать войска съ особеною тщательностью и вниманіемъ къ разстановкѣ постовъ, сперва совершенно правильной, при чёмъ со всею точностию замѣтать время, потребное для каждого дѣйствія, а потомъ и съ предположеніемъ различныхъ случаевъ, которые бы принуждали къ измѣненію этой правильности, какъ то: необходимости выставить ту же самую цѣль въ кратчайшее время, прибытія части, которую разставлять должно, къ флангу цѣпи, а не къ срединѣ оной; иногда же производить то же самое въ темнотѣ, или туманѣ. Нѣть сомнѣнія, что при подобныхъ упражненіяхъ пріобрѣтались бы разныя снаровки къ тому какъ выходить изъ всякаго затруднительнаго положенія, и эти снаровки, соединенные съ вѣрнымъ опредѣ-

леніемъ разстояній и времени, безъ сомнѣнія, развивали бы способности, образовали бы навыкъ, которые оставалось бы только совершенствовать дѣйствительною службою въ виду непріятеля.

3.

Примѣненіе аванпостного расположения къ мѣстности.

Искусство примѣненія къ мѣстности, столь важное во всѣхъ военныхъ дѣйствіяхъ, оказываетъ въ особенности ощущительное влияніе на службу передовыхъ постовъ, ибо отъ умѣнья угадывать и занимать тѣ пункты, съ которыхъ удобнѣе можно все обозрѣвать и вообще отъ умѣнья извлечь изъ мѣстоположенія всѣ возможныя выгоды, зависитъ то, чтобы одно и тоже пространство охранить наименьшимъ числомъ людей и съ наименьшимъ ихъ утомлениемъ, следовательно, наименьшее, по возможности, число войскъ употреблять единовременно для аванпостной службы, и для большаго числа доставлять средства къ отдохновенію.

Важность искусственного применения къ мѣстности.

Но искусство это пріобрѣтается почти исключительно наглядностію и практическимъ упражненіемъ въ разстановкѣ аванпостовъ. Изъ предварительного разсужденія и даже изъ совѣтовъ опыт-

ности можно извлечь лишь весьма немного , полезныхъ въ этомъ отношеніи замѣчаній.

Замѣчанія эти разбросаны въ разныхъ сочиненіяхъ: очевидно что всѣ почти писавшіе объ этомъ предметѣ не надѣялись много доставить пользы теоретическими изслѣдованіями , и всего болѣе представляли собственному опыту каждого.

Общее расположение линіи аванпостовъ (для лучшей ориентировки и для большаго удобства въ первоначальной разстановкѣ) , опредѣляется обыкновенно какимъ нибудь естественнымъ рубежомъ: берегомъ рѣки, ручья , краемъ оврага , болота , опушкою лѣса, хребтомъ возвышениі.

Надобно избѣгать расположепія цѣпи такимъ образомъ , чтобы впереди ея близко находились мѣста закрытые , селенія , рощи и т. п. и если по отдальнію нельзя продвинуть цѣпь впередъ такъ, чтобы захватить въ нее эти мѣста , то лучше осадить ее гораздо далѣе назадъ. Иногда однажде случится что, по большому протяженію подобныхъ предметовъ, продвинуть цѣпь передъ нихъ не удобно, и что, по тѣснотѣ пространства позади ихъ, придется ихъ имѣть близко отъ фронта цѣпи, а часто даже протягивать самую цѣпь (разумѣется, преимущественно пѣхотную) чрезъ нихъ поперекъ. Въ такомъ случаѣ остается только одно, удвоить бдительность и чаще высыпать патрули или разъезды.

Если щель располагается за пространствомъ неудобопроходимымъ, за широкою рѣкою или топкимъ болотомъ, то можно дѣлать ее рѣже, или даже вовсе не выставлять щели, а ограничиться наблюдениемъ посредствомъ разъездовъ, болѣе или менѣе частыхъ, смотря по степени проходимости пространства и степени предпримчивости непріятеля.

За мѣстами
неудобопро-
ходимыми.

При этомъ должно остерегаться однакоже, чтобы не оставить вовсе безъ наблюденія мѣстъ, которые считаются непроходимыми; весьма часто чрезъ подобныя непроходимыя пространства случайно открывались сообщенія, и войска, полагавшіяся излишне на ихъ непроходимость, подвергались нечаянному нападенію; весьма часто также непріятель самый осторожный, и даже робкій, по особенному непредвидѣнному стечению обстоятельствъ, рѣшается на преодолѣтия самыя отважныя. Потому то, имѣя впереди себя рѣку, самую широкую и быструю, болото самое топкое, должно хотя изрѣдка высыпать вдоль ихъ для наблюденія патрули или разъезды.

Если мѣстность такого рода, что непріятель только по немногимъ извѣстнымъ мѣстамъ можетъ приблизиться къ нашему расположению, напримѣръ, когда находятся впереди болота, чрезъ которыя движение возможно только по немногимъ дорогамъ или плотинамъ, когда есть узкіе перешейки между болѣшихъ озеръ, или наконецъ когда проходитъ впереди рѣка, чрезъ которую переправъ мало, то надобности по всему протяженію подобныхъ предметовъ ставить щель непрерывную

Запрепрода-
ми чрезъ ко-
торыя немно-
го имѣется
протодовъ.

а только противъ мѣстъ проходимыхъ , — преимущественно *отдѣльныи пикеты* (которыхъ составъ и способы расположенія мы разсмотримъ особо); а за остальнымъ пространствомъ , передовою цѣпью неохраняемымъ , наблюдать посредствомъ патрулей и разъездовъ.

Если чрезъ непроходимыя пространства, впереди войскъ находящіяся , есть переправы , плотины, мосты или броды , которые обстоятельства требуютъ сохранить , то къ каждой изъ сихъ переправъ приставляется обыкновенно караулъ изъ пѣхоты, иногда и съ орудіями , и въ такомъ случаѣ приимаетъ название *отдѣльнаго оборонительнаго поста* ; кавалерійскіе же посты, чтобы видѣть и развѣдывать какъ можно далѣе , выдвигаются за рѣку , на высоты противоположнаго берега , но съ наступлениемъ ночи , для большей безопасности , переводятся на свой берегъ.

Разумѣется , что если нѣтъ чрезъ рѣку надежныхъ переправъ , то передовые посты , даже и днемъ на противоположный берегъ не переводятся : это допускается только для разъездовъ или партій, въ случаѣ необходимости развѣдать о движеніяхъ и дѣйствіяхъ вепріяеля , за рѣкою находящагося .

За рѣкою .
Во всякомъ случаѣ , при расположеніи войскъ за рѣкою , въ непремѣнную обязанность поставляется частямъ на передовые посты высланнымъ , перевезть на свою сторону всѣ перевозочные способы, паромы , лодки и т. п. и приставить къ нимъ ка-

раулы , для того , чтобы непріятель не могъ ими воспользоваться .

Въ 1800 году Австрійцы , защищая мостъ на Зальцѣ у Дауфена , перевезли на свою сторону всѣ лодки , но не охраняли ихъ : три французскіе солдата переправились чрезъ рѣку вплавь и овладѣли лодкою , съ помощью которой переправленъ былъ , мало по малу , цѣлый баталіонъ ; и этотъ баталіонъ , вышедъ въ тылъ оборонявшимъ рѣку , заставилъ ихъ отступить съ значительною потерей . (Jacquinot de Presle . Cours d'art et d'histoire militaires).

Въ странахъ гористыхъ , гдѣ пересѣченность Въ горахъ .
мѣстоположенія затрудняетъ сообщенія и способствуетъ скрытному приближенію непріятеля со всѣхъ сторонъ , всѣ части передовыхъ постовъ сближаются между собою въ сравненіи съ опредѣленными нормальными разстояніями , до такой степени что цѣпь по возможности сгущаемая становится отъ войскъ шаговъ на 300 и при томъ окружаетъ все ихъ расположеніе .

Вотъ почти все , что можно сказать относительно Важніе мѣстности на избрание рода войскъ для передовой цѣпи . общаго направлениія и расположенія передовой цѣпи . Что касается до рода войскъ , изъ которыхъ она составляется , то , сообразивъ всѣ выгоды , какія имѣеть при этомъ на своей сторонѣ кавалерія , по возможности даѣте обозрѣвать мѣстность , болѣе отдаляться отъ прикрываемыхъ ею войскъ и при всемъ томъ скорѣе доставлять имъ всѣ нужные для нихъ свѣденія , очевидно , что передовую цѣпь выгоднѣе всего составлять изъ кавалеріи ,

какъ скоро только мѣстность , для занятія цѣпью назначаемая , не препятствуетъ совершенно движению и дѣйствію кавалеріи , и какъ скоро въ кавалеріи нѣтъ недостатка .

На мѣстности закрытой , пересѣченной , по необходимости уже должно будетъ употреблять для передовой цѣпи пѣхоту ; но и тогда , если есть какая нибудь возможность , должно бы стараться хотя разъезды выслать изъ кавалеріи .

Иногда случается мѣстность перемежающаяся : мѣстами закрытая или пересѣченная , мѣстами же открытая и непересѣченная . Тогда приходится въ одной и той же цѣпи ставить части пѣхоты и части кавалеріи , сообразно съ мѣстоположеніемъ , которое болѣе способствуетъ дѣйствіямъ того или другаго рода войскъ .

Одну изъ особенностей расположения аванпостнаго въ горахъ составляетъ то , что обязанность этой службы лежитъ преимущественно на пѣхотѣ . Кавалерія въ подобныхъ мѣстахъ можетъ быть употреблена для передовыхъ постовъ , развѣ только днемъ , съ тѣмъ , чтобы не большиe отъ нея посты выслать сколько можно далѣе впередъ , на высоты , съ которыхъ бы далеко было видно , какъ впереди , такъ и въ боковыхъ смѣжныхъ долинахъ . На ночь однакоже всѣ подобные посты необходимо убирать за пѣхотную цѣпь .

Вліяніе мѣст- Резервамъ аванпостовъ , хотя и предполагается ности на со- доставлять самостоятельность и для того соста-

влять ихъ изъ войскъ всѣхъ трехъ оружій , но на ставъ резер-
мѣстности открытой , ровной , не пересѣченной , въ ^{войнъ.}
составѣ ихъ можно ограничиться кавалеріею съ
кошпою артиллеріею .

Теперь разсмотримъ какихъ свойствъ мѣстности
требуетъ и какъ примѣняется къ онымъ отдѣльно
каждая изъ частей аванпостного расположенія .

Чтобы ведеты или часовые въ цѣпи могли ви- Размѣщевіе
дѣть какъ можно далѣе , они располагаются по ведетовъ по
возможности на открытыхъ мѣстахъ , и притомъ мѣстоположе-
нію .
днемъ на возвышеностяхъ , а ночью у подошвы
возвышенній , или по крайней мѣрѣ сводятся съ
вершины возвышенній назадъ шаговъ на 50 , болѣе
или менѣе .

Очевидно , что ночью всего удобнѣе различать
тѣ предметы , которые отражаются на небѣ выше
горизонта , а чтобы увидѣть такія образомъ каж-
дый приближающійся предметъ , надобно смотрѣть
по покатости снизу вверхъ , и следовательно , ста-
новиться не на вершинѣ , а у подошвы возвышенія .

Изъ этого очевидно также , что на ночь часто
необходимо бываетъ перемѣнять мѣста для цѣпи .

Кромѣ условія , чтобы видѣть какъ можно далѣе
впереди и вокругъ себя , при расположениіи ведетовъ
и часовыхъ должно еще стараться по возможности
сбыости и другое , именно : чтобы они сами были
скрыты , и потому должно пользоваться заборами ,
кустарниками , высокимъ хлѣбомъ и скрывать
за онymi часовыхъ , какъ скоро только подобное

расположеніе можетъ не воспрепятствовать имъ обозрѣвать вокругъ все что нужно. На мѣстахъ же совершенно открытыхъ , можно пользоваться для скрытія часовыхъ небольшими углубленіями или рывинами , нерѣдко встрѣчающимися , даже на самыхъ высокихъ мѣстахъ. Но постоянно должно помнить, что закрытіе часового есть условіе второстепенное, и что прежде всего надобно ему доставить возможность обозрѣвать пространство впереди себя и по сторонамъ, по крайней мѣрѣ до сосѣднихъ часовыхъ. Наконецъ должно еще стараться, чтобы между ведетами или парами часовыхъ не оставалось безъ наблюденія никакое углубленіе , никакое закрытое мѣсто , которое бы могло способствовать скрытному приближенію непріятеля.

Для помѣщенія пикетовъ, главныхъ карауловъ, и въ особенности резервовъ , избираются преимущественно такія мѣста , по которымъ всего болѣе можно ожидать непріятеля , и потому ставятся они обыкновенно близь дорогъ и въ особенности близь перекрестковъ.

Жакино де Прель совѣтуетъ пикетъ или карауль ставить не на самой дорогѣ , а нѣсколько въ сторонѣ отъ нея , чтобы имѣть возможность атаковать нечаянно и во флангъ непріятеля , который бы двигался по дорогѣ оплошно, не обративъ вниманія на расположение караула. — Хотя подобное расположеніе иногда и можетъ принести пользу , но должно остерегаться , чтобы , увлекаясь подобною выгодою , не удалить главный карауль слишкомъ

отъ самой дороги , наблюденіе за которой должно составлять преимущественно его назначение.

Другое весьма важное условіе , при помѣщеніи подкрепленій цѣпи и въ особенности пикета, заключается въ томъ , чтобы съ него по возможности была видна вся выставленная отъ него цѣпь , которую онъ обязанъ непосредственно и поддерживать ; для главныхъ карауловъ и резервовъ это условіе не столь важно , хотя и для нихъ весьма выгодно видѣть всѣ впереди ихъ расположенные , равно какъ и сопѣдственныя части , — ибо такимъ образомъ уменьшится число разъездовъ , которые должно высыпать для поддержанія связи между всѣми частями аванпостного расположенія.

Третье условіе , есть скрытіе , по возможности части , до тѣхъ поръ , пока ей придется открыть дѣйствіе.

При исполненіи этого условія непріятелю труднѣе будетъ высмотретьъ , гдѣ расположена какая часть и сдѣлать на нее , тайно подкравшись , нечаянное нападеніе.

Наконецъ четвертое условіе , уже менѣе важное собственно для передовыхъ частей , но болѣе важное для резерва , состоить въ томъ , чтобы пикеты и проч. были расположены на мѣстахъ , способствующихъ дѣйствію ихъ ; слѣдовательно , чтобы части пѣхоты могли доставить закрытіе стрѣлкамъ своимъ (за строеніями , заборами , де-

ревьями, кустами), а части кавалеріи имѣли бы предъ собою открытое и непересѣченное пространство для атаки.

Это условіе считаемъ менѣе важнымъ для пикетовъ и главныхъ карауловъ, потому что они рѣдко могутъ имѣть въ виду упорную оборону и бой значительный; но для помѣщенія резервовъ оно важно потому что самое назначение подобной части, предполагая значительное удаленіе цѣпи и необходимость обеспечить ея отступленіе, предполагаетъ уже и необходимость упорного боя.

Обезпеченіе сообщеній.

Для общей связи между всѣми частями аванпостного расположения, а равно между сими частями и прикрываемыми войсками, необходимо имѣть вездѣ свободныя сообщенія. Потому то и должно по возможности избѣгать такого расположения, чтобы въ тылу аванпостовъ или между различными ихъ частями находилась мѣстность непроходимая. Если этого совершенно избѣгнуть нельзя, то должно, покрайней мѣрѣ, уменьшить, сколько можно, эту непроходимость: по болотамъ сдѣлать настилки, чрезъ канавы, ручьи набросить мостки или сдѣлать спуски, которые бы облегчали переходъ чрезъ нихъ, въ стѣнахъ или заборахъ сдѣлать проходы, и т. п.

Средства для этихъ работъ всегда почти найдутся подъ рукою, при малѣйшей населенности края, и для самаго исполненія ихъ всего чаще могутъ быть употреблены мѣстные жители.

Разумѣется что всѣ подобныя работы могутъ быть предпринимаемы только при расположениіи

аванпостовъ на довольно значительное время. При расположениі же на одинъ ночлегъ, когда неѣть времени заняться исправленіемъ и устройствомъ сообщеній, лучше измѣнить расположеніе такъ, чтобы ни одной части не подвергать опасности быть отброшеною на мѣста непроходимыя.

Если есть между цѣпью и войсками мѣста, чрезъ которыя сообщенія затруднительны, то для охраненія переправъ и обеспеченія перехода чрезъ нихъ отступающихъ частей, лучше всего приближать къ подобнымъ мѣстамъ расположение пикетовъ или главныхъ карауловъ, сколько то дозволять другія условія этого расположенія.

Если же въ тылу аванпостовъ находится де-филе, — чего, разумѣется, по возможности должно всегда избѣгать, — то уже необходимо занять его частію столь сильною, чтобы она въ состояніи была задержать непріятеля, пока отступятъ и соберутся всѣ посты.

4.

Отправлениe службы на передовыхъ постахъ.

a) *Служба въ цѣпи.*

Исправность отправленія службы въ передовой Важность оби-цѣпи есть первое ручательство за безопасность и занятостей пе-

передовой цѣ- спокойствіе войскъ, и потому приготовленіе людей къ этой службѣ должно обращать на себя большое вниманіе со стороны частныхъ Начальниковъ.

Трудно на самомъ мѣстѣ объяснить и вну什ить солдату все то, что онъ дѣлать долженъ въ различныхъ случаяхъ. Исправность его всегда будетъ зависѣть отъ его расторопности, даже хитрости, и преимущественно отъ опыта: при недостаткѣ же опыта, отъ тѣхъ понятій, которыя онъ заблаговременно приобрѣтетъ о службѣ аванпостной, а эти понятія всего болѣе поддерживаются преданіями, которыя часто сохраняются въ войскахъ, сообщаясь отъ одного солдата другому, и которыя весьма много могутъ быть поддержаны вниманіемъ, поощреніемъ и объясненіемъ Начальника.

Но весьма трудно имѣть всѣ войска одинаково хорошо приготовленными для аванпостной службы; потому-то и стараются занимать передовую цѣпь только тѣми, которые въ этомъ отношеніи болѣе надежны. Но какъ въ одной и той же части могутъ случиться люди болѣе опытные, а другіе менѣе, то стараются, по крайней мѣрѣ, составлять цѣпь такимъ образомъ, чтобы въ каждой парѣ хотя одинъ человѣкъ былъ старый, опытный, надежный солдатъ. Этотъ-то человѣкъ и назначается въ парѣ старшина.

Назначеніе одного изъ пары старшинъ положено наблюдать и тогда, когда оба солдата надежные, хотя, разумѣется, въ подобномъ случаѣ это старшинство уже менѣе имѣетъ важности.

Хотя подтверждение о бдительности и осторожности заключаетъ въ себѣ изъясненіе сущности всѣхъ обязанностей службы въ цѣпи, и хотя исполненіе этихъ условій всего болѣе должно зависѣть отъ расторопности и собственнаго соображенія людей изъ которыхъ цѣпь составляется, но есть пѣкоторыя правила, изъ опыта извлеченные и освященные *уставами*, съ которыми полезно заблаговременно знакомить людей, объясняя по возможности все то, что послужило поводомъ къ подобнымъ правиламъ. Эти правила должны быть въ большей или меньшей мѣрѣ знакомы и всѣмъ начальствующимъ.

Для готовности къ бою и движенію, люди въ цѣпи стоящіе должны быть, пѣхотные въ ранцахъ, имѣя ружья у ноги, конные на коняхъ, и по крайней мѣрѣ одному изъ нихъ, стоящему впереди, имѣть карабинъ въ рукѣ (но не взводя курка, во избѣженіе несчастныхъ случаевъ).

Для поддержанія бдительности, пѣхотнымъ часовымъ запрещается садиться, потому что въ этомъ положеніи они легко могутъ заснуть.

Наконецъ, въ цѣпи запрещается все то, что можетъ развлекать вниманіе часовыхъ и изображать для непріятеля мѣсто ими занимаемое, — именно запрещается разговаривать, насвистывать, пѣсть, курить.

Правила уставы.

Степень готовности.

Цослѣднєе, и въ особенности ночью, съ одинаковою строгостю запрещается во всѣхъ почти уставахъ и наставленіяхъ для аванпостной службы. — Столь же строго запрещается раскладываніе огня въ цѣпи.

Наблюденіе въ сторонѣ за тѣмъ, чтобы никто чрезъ цѣпь не прошелъ не замѣченныемъ, должны постоянно напрягать вниманіе для наблюденія за всѣмъ тѣмъ, что происходит къ сторонѣ непріятеля, и о всемъ замѣченномъ, особенно о приближеніи непріятеля, одинъ изъ часовыхъ (младшій) отправляется немедленно съ донесеніемъ къ пикету.

По этому то назначенню наблюденія за непріятелемъ, оказывается въ особенности преимущество въ цѣпи людей опытныхъ предъ неопытными. Человѣкъ новый, не привыкшій къ тому, что дѣлается на войнѣ, или станетъ обращать вниманіе на каждое ничего не значащее движеніе, на каждый шумъ у непріятеля, и утомить себя излишнимъ напряженіемъ вниманія и частыми донесеніями, или, напротивъ, пропустить безъ вниманія, то, что действительно вниманія заслуживаетъ. Опытный же солдатъ, понимая настоящее значеніе всего что представляется глазамъ, не утомится, а вмѣстѣ съ тѣмъ и не пропустить ничего важнаго. Онъ различить обыкновенное движение войскъ для водопоя или для незначительной фуражировки, отъ подъема съ бивуака, и потому донесеніе слѣдуетъ только въ случаѣ послѣдняго, а при первомъ останется спокойнымъ зрителемъ, и развѣ только по смѣнѣ расскажетъ на пикетѣ, что видѣлъ. За то непропустить онъ безъ вниманія шума колесъ въ непріятельскомъ расположеніи или прибавленія огней въ линіи его

бивуаковъ, зная что это бываетъ обыкновенно признакъ прибытія новыхъ войскъ или вообще предпринимаемыхъ непріятелемъ передвиженій.

Часовые, кромѣ извѣстныхъ имъ лицъ и ко- Окликиъ. мандъ, никого чрезъ цѣпь недолжны пропускать, не окликнувъ и не спросивъ отзыва (*).

Ночью даже и знающаго отзывъ положено не пропускать, а останавливать до прихода смѣны, которая извѣстить о томъ пикетъ (Уст. о Полев. службѣ пѣхоты). Прежде этого не требовалось, и допускалось задерживать даже и ночью только незнающихъ отзыва. Сей послѣдней мѣры казалось бы и достаточно: ибо останавливать ночью каждого даже и знающаго отзывъ до прихода смѣны, будетъ мѣрою слишкомъ уже стѣснительною.

Прѣзжающему начальнику въ цѣпи чести не отдаютъ, чтобы не обратить на него вниманіе непріятеля, а старшій изъ часовыхъ доноситъ ему о про- исходящемъ или замѣченномъ.

Всякую команду, идущую со стороны непріятельской, положено останавливать, если только часовые не совершенно хорошо знаютъ начальника ея и людей.

Задержаніе
командъ.

(*) Отзывъ, а равно пароль и лозунгъ объявляются обыкновенно въ диспозиціяхъ, но въ военное время сообщаются отъ Главнаго Начальства Начальнику передовыхъ постовъ и отъ него частнымъ Начальникамъ въ запечатанныхъ пакетахъ. Начальникъ пикета, получивъ ихъ, сообщаетъ отзывъ всѣмъ своимъ людямъ; лозунгъ только Унтеръ-Офицерамъ и посыпаемымъ въ разъездѣ или со смѣною Ефрейтерамъ. Пароль же остается для свѣденія однихъ Офицеровъ, или людей, посыпаемыхъ съ особенно важными порученіями.

Цѣлью этого правила есть предупрежденіе всякой ошибки, именно, чтобы не пропустить чрезъ цѣпь переодѣтыхъ непріятелей. Начальникъ пикета болѣе имѣть средства чѣмъ часовой, убѣдиться въ томъ, дѣйствительно ли команда принадлежитъ нашему войску, и потому то, до получения приказанія съ пикета, часовой никакой команды пропускать не долженъ.

Задержа-
вие неназѣст-
выхъ людей,
парламенто-
ровъ, дезер-
тировъ.

Если кого часовой сочтеть нужнымъ не пропускать безъ извѣщенія пикета, какъ то: команду, или незнающее отзывъ лице своего войска, или же парламентера непріятельского или дезертира, — то долженъ онъ каждое таковое лицо или команду остановить отъ себя шагахъ въ 50, и требовать, чтобы повернулись лицемъ въ поле, а отъ конныхъ, чтобы слезли съ лошадей. Отъ дезертировъ требовать, сверхъ того, чтобы они, сложивъ оружіе въ 50 шагахъ, отступили еще шаговъ на 50. Младшій же часовой изъ пары, долженъ о прибывшемъ дать знать па пикетъ.

Особенную осторожность должно внушать часовымъ въ отношеніи къ парламентерамъ непріятельскимъ, и къ дезертирамъ. Первые часто подъ видомъ переговоровъ стараются подъѣхать близко, и вступать въ разговоры съ часовыми, единственно для того, чтобы развлечь ихъ вниманіе, или имѣть средство высмотреть расположение цѣпи, ея подкрепленій и даже войскъ ю прикрываемыхъ. Поэтому то и необходимо часовому строго требовать чтобы парламентеръ, пока ему, для припятія его обыкновеннымъ порядкомъ, не завяжутъ глаза, стоять бы къ цѣпи спиною, и въ разговоръ съ нимъ не вступать.

Еще осторожнѣе должно быть съ дезертирами, которые часто бывають ими мимо, и особенно если ихъ является много въ одно время. Потому то необходимо часовому держать ихъ отъ себя въ удаленіи и подъ постояннымъ наблюденіемъ. — Для убѣжденія въ этомъ полезно припомнить употребленную Австрійцами подъ Гохкирхеномъ въ 1758 году хитрость, которая много способствовала печалиности произведенного ими внезапнаго нападенія на Прусскую Армію. — Въ день нападенія, на разсвѣтѣ, явилось па Пруссікіе аванпосты множество ими мимыхъ дезертировъ, которые сперва и не обратили особенаго вниманія Пруссаковъ. Но число ихъ безпрерывно увеличивалось, такъ что наконецъ превзошло чило передовыхъ войскъ. Тогда только возбудило это опасеніе; но уже было поздно. Посты мгновенно были вырѣзаны, и нападеніе на самый лагерь было сдѣлано такъ быстро, что многіе изъ Пруссаковъ погибли, едва успѣвъ полунагіе выскочить изъ палатокъ, которыя Австрійцами были зажжены. — До 8000 человѣкъ осталось на полѣ сраженія. Конечно, многія еще и другія обстоятельства послужили къ нечаянности нападенія съ различныхъ сторонъ и къ направлению скрытно нѣсколькоихъ колоннъ въ тылъ Прусской арміи, гдѣ между прочимъ, не было и достаточныхъ мѣръ охраненія; правда и то, что дисциплина прусскихъ войскъ, хладнокровіе, и скорое изготовлениe кавалеріи, которая, по счастливой случайности, имѣла юшадей осѣданнными, спасли Пруссаковъ отъ конечнаго пораженія. Не менѣе того, этотъ случай можетъ служить замѣчательнымъ подтвержденіемъ осторожности, которую должно соблюдать при появлѣніи дезертировъ.

Ночью парламентеровъ, безъ особаго па то приказанія, вовсе принимать запрещается.

**Донесеніа
пикету о за-
держаныхъ.** Объ остановленныхъ командахъ, непріятель-

скомъ парламентерѣ, равно и всякомъ лицѣ, кото-
раго дѣло не терпитъ замедленія, а также о при-
бытии дезертира, младшій изъ часовыихъ немедленно
долженъ сдѣлать донесеніе на пикетъ. Если же
остановленъ одинъ только человѣкъ, и можно удо-
стовѣриться, что отъ задержки его не произойдетъ
никакого важнаго упущенія, то часовымъ допу-
скается задержать его до тѣхъ поръ, пока не при-
детъ смына, или не пройдетъ патруль или разъездъ,
который дастъ о немъ знать на пикетъ.

**Связь меж-
ду ведетами.** Чтобы часовые могли какъ должно выполнить
свое назначеніе, имъ поставляется въ обязанность,
кромѣ всегдашней готовности къ бою и движенію,
и избѣжанія всего, чтобы могло уменьшить ихъ
бдительность и развлечь вниманіе, безпрерывно за-
ботиться о связи между собою.

Для поддержанія связи служитъ днемъ взгляды-
ваніе между парами, а ночью, при близкомъ ихъ
между собою расположеніи, ударъ по оружію, или
другой знакъ, который бы не могъ обратить осо-
бенно вниманія непріятеля (*). Если же пары раз-
ставлены на большихъ промежуткахъ, а ночь очень

(*) Киргизы и Черкесы для этого, высѣкан огонь изъ кремня,
прикладываютъ къ нему трутъ, патертымъ мякотью, отъ чего про-
исходитъ вспышка, весьма далеко видимая. Разумѣется что они
при этомъ становятся такимъ образомъ, чтобы вспышка была
видима только своимъ, а не непріятелю.

темна, также въ густой туманъ, и вообще когда съ одной пары другой не видно и не слышно, одинъ изъ людей составляющихъ пару долженъ быть постоянно въ движении къ соседней парѣ, или отъ нея: именно доходитъ до соседней пары и возвращается назадъ, послѣ чего другой точно также идетъ или ѿдѣтъ къ другой соседней парѣ и возвращается и т. д.

Такимъ образомъ будетъ постоянно осматриваемо все пространство, цѣпью занимаемое, и едва ли кому удастся сквозь нея прокрасться: это то средство поддержанія связи между парами мы и назвали взаимнымъ между ними патрулированіемъ. Само собою разумѣется, что при этихъ движеніяхъ, патрулирующей часовой долженъ быть готовъ къ оборонѣ и выстрѣлу; пѣшій держитъ ружье на перевѣсъ, а конный имѣть карабинъ или пистолетъ въ рукѣ.

Въ Руководствѣ молодымъ офицерамъ совѣтуется это средство употреблять только для пѣхоты, и то когда впереди есть цѣпь кавалерійская, потому что оно будто бы благопріятствуетъ побѣгамъ. Можно вывести изъ этого только то заключеніе, что большая или меньшая надежность этого средства будетъ зависѣть всегда отъ большей или меньшей надежности самихъ войскъ, въ передовую цѣпь выставляемыхъ.

Часовымъ или ведетамъ допускается стрѣлять, выстрѣль. когда человѣкъ проходящій чрезъ цѣпь не отвѣ- чааетъ на третій окликъ и продолжаетъ идти, хотя бы онъшелъ и съ нашей стороны (ибо человѣкъ, который съ нашей стороны идетъ на непріятель-

скую и по оклику часовыхъ не останавливается, считается уже дезертиромъ); также, при нечаянномъ нападеніи со стороны непріятеля, когда уже нельзя заблаговременно извѣстить пикетъ о его приближеніи. Вообще же вмѣняется въ обязанность не стрѣлять безъ нужды, чтобы не дѣлать напрасной тревоги.

По этому ночью, или вообще когда трудно различать предметы, допускается одному изъ часовыхъ, при видѣ приближающагося, который не отвѣчаетъ на окликъ, выѣхать впередъ, чтобы ближе разсмотрѣть его, ибо темнота измѣняетъ видъ предметовъ и, безъ соблюденія сказанной предосторожности, выстрѣль который перетревожитъ всю цѣпь, можетъ быть сдѣланъ по звѣрю.

Услышавъ выстрѣль, вся цѣпь усугубляетъ вниманіе, преимущественно направляя его въ ту сторону, где выстрѣль произведенъ. Но безъ особаго приказанія, или безъ сигнала съ пикета, цѣпи отступать не допускается.

Въ Наставлениіи для передовыхъ постовъ (1841) постановлено было правило: каждой парѣ, услышавъ выстрѣль, отступать къ своему пикету. Но это слишкомъ часто заставитъ всю цѣпь сниматься, и утомить ее, а нерѣдко непріятель съ этого единствено цѣлю и подсыпаетъ одиночныхъ людей или малыя команды. Потому-то изложенное нами предъ симъ правило, включенное и въ уставъ о полевой службѣ пѣхоты, кажется предпочтительнѣе. Каждая пара снимется только тогда, когда ее самую станетъ тѣснить непріятель, или же когда на пикетъ будетъ призвано необходимымъ общее отступленіе цѣпи, и поданъ будетъ сигналъ.

Въ Руководствѣ молодымъ офицерамъ (1831) есть Замѣчанія по еще одно замѣчаніе относительно службы въ цѣпи, случай бывшіи зости непріятельскии, заслуживающее иѣкотораго вниманія, именно: что тульской цѣпи при близости ведетовъ (ведетами называются въ этомъ сочиненіи, какъ конныя такъ и пѣшія пары часовыхъ) «обѣихъ армій, запрещаются строго разговоры и другія сношенія, а тѣмъ болѣе вызовы, и непристойныя движенія для оскорблениія противниковъ, ибо все это противно достоинству солдата и назначенію его на передовой цѣпи.»

б) *Служба на пикетахъ.*

Пикеты составляютъ первую линію подкрѣпленія цѣпи, и потому всякая, даже и малѣйшая тревога, въ цѣпи произведенная, на нихъ отражается; но отъ нихъ, отъ ихъ внимательности, дѣятельности и расторопности зависитъ, не передавать эту тревогу далѣе, если причина ея маловажна, и потому доставить полное спокойствіе войскамъ, которыя имъ поручено охранять, какъ недопущеніемъ до нихъ тревогъ напрасныхъ, такъ и внушеніемъ въ нихъ увѣренности, что никакая дѣйствительная опасность угрожать имъ не можетъ, безъ заговореннаго извѣщенія съ аванпостовъ.

Изъ этого видно, что спокойствіе и съдѣствіенно сохраненіе войскъ всего болѣе зависитъ отъ исправности службы на пикетахъ. Убѣжденіе въ особенной

важности этой службы следовало бы внушить всѣмъ тѣмъ офицерамъ, которые на ону могутъ быть призваны, съ тѣмъ, чтобы они въ мирное время тщательно приготавляли себя къ оной, какъ упражненіями внимательными въ различныхъ отрасляхъ этой службы, такъ и занятіями въ военныхъ наукахъ (преимущественно тактикѣ), которая однѣ могутъ приготовить офицера къ тому, чтобы понимать движения и дѣйствія непріятеля, судить по нимъ о возможныхъ его намѣреніяхъ, различать важное отъ незначительного а передавать въ донесеніяхъ своихъ все видѣнное въ истинномъ положеніи, не преувеличивая и не уменьшая опасности.

Начальникъ пикета, находясь довольно близко отъ цѣпи, можетъ безъ потери времени лично повѣрять всякое донесеніе, изъ оной получаемое. Для начальника главнаго караула, болѣе отдаленнаго, эта повѣрка уже затруднительна: и потому если онъ неможетъ положиться на бдительность и расторопность пикетовъ, то не только подвергается излишнему утомленію, но можетъ иногда потерять время драгоценное.

Разведеніе первої смѣны. Мы уже сказали (въ статьѣ о разстановкѣ постовъ), что начальникъ пикета ведетъ первую смѣну въ цѣпь самъ. Это вмѣняется ему въ обязанность, не только при занятіи новыхъ мѣстъ, но и тогда когда приходится смѣнять пикетъ и цѣпь уже прежде выставленныя, ибо онъ долженъ знать расположение каждого изъ своихъ ведетовъ, каждому дать надлежащее наставленіе, сообразно съ мѣстоположенiemъ и обстоятельствами, и каждому указать какимъ образомъ, въ случаѣ нужды, отступать ему на присоединеніе къ пикету.

Если при разстановкѣ оказалось число людей смиѣны недостаточнымъ, то высыпаются еще пары съ пикета, который потомъ дополняется изъ главнаго караула или резерва.

По разстановкѣ цѣпи, начальникъ пикета возвращается къ оному, выбираетъ для него удобнѣйшее помѣщеніе и выставляетъ часоваго, который бы могъ видѣть всю цѣпь, или большую часть оной, и извѣщать пикетъ о всемъ въ ней происходящемъ.

Когда избранъ пунктъ расположенія пикета, который до того времени все еще остается въ ружьѣ и въ полной готовности къ движению, то въ пѣхотѣ составляютъ ружья, снимаютъ ранцы и располагаются за ружьями, въ кавалеріи сѣзаютъ съ коней, при чмъ часть лошадей, не болѣе однажде половины, размундштучиваются и кормятъ, но неразбивая коновязей.

Въ Паставлениі для передовыхъ постовъ (1841) предлагается кавалерійскій пикетъ перестроивать въ одну шеренгу. Это не вошло у насъ во всеобщій обычай въ войскахъ, но кажется дѣйствительно, что по малому числу кавалеристовъ пикетъ состоявшихъ, выгоднѣе ихъ имѣть въ одной шеренгѣ, ибо тогда имъ свободнѣе садиться на лошадей и изготавляться къ бою, и притомъ они представлять и вѣсколько большій фронтъ, на случай атаки.

Въ прежнихъ уставахъ (во 2-й половинѣ XVIII столѣтія) предписывалось всѣхъ лошадей на пикетѣ имѣть ночью замундштученными. Но это можетъ быть принуждало смиѣнять пикеты вѣсколько разъ въ сутки, т. е. чрезъ каждые 4 или 6 часовъ,

выборъ
имѣсть для
расположе-
ния.

Степень го-
товности.

(какъ то дѣлалось у Французовъ); — что разумѣется влечеть за собою многія невыгоды, ибо ни одинъ пикетъ въ столь короткое время не успѣть ознакомиться какъ должно съ иѣстопоженіемъ. Держать же цѣлые сутки лошадей безъ корма, значитъ уничтожать кавалерію. А весьма часто можетъ случиться, что части, цѣлый день бывши въ движениі, къ ночи выставятся на аванпосты, и следовательно, если не допускать ночью на пикетахъ кормить часть лошадей, то всѣ болѣе сутокъ будутъ оставаться безъ корму.

Въ новѣйшее время, въ уставахъ или наставленияхъ встрѣчались разныя подраздѣленія: на пикетѣ допускалось днемъ кормить половинное число лошадей, а ночью попрежнему всѣхъ имѣть замундштученными; на главномъ караулѣ днемъ двѣ трети, а ночью половину допускалось имѣть размундштученными, и т. п. Такимъ образомъ, составлялось множество мелочныхъ правилъ, и, какъ обыкновенно бываетъ, ни одно изъ нихъ не соблюдалось: то располагался на отдыхѣ цѣлый караулъ, то цѣлый караулъ сидѣлъ па коняхъ, даже и днемъ.

Въ новомъ уставѣ о службѣ пѣхоты (1846) не полагается разницы въ предосторожностяхъ, для пикетовъ, и для главныхъ карауловъ; да и не видно надобности въ подобномъ различіи; ибо, если пикетъ долженъ скоро изготавльться, потому что онъ ближе къ непріятелю и болѣе подвергается нападенію, то главный караулъ столь же скоро долженъ изготавливаться потому, что онъ обязанъ поспѣть на подкѣплѣніе пикета. Вообще въ этомъ новомъ уставѣ, какъ отъ пикетовъ, такъ и отъ главныхъ карауловъ требуется, чтобы къ разсвѣту всѣ люди были въ полной готовности стать въ ружье; прежде же требовалось чтобы ночью, половина поста, въ пѣхотѣ была въ ранцахъ, а въ кавалеріи сидѣла на коняхъ.

Чтобы пикету замундшучить и състь на лошадей нужно не больше трехъ минутъ (а при новѣйшемъ устройствѣ мундшуковъ доставляющихъ возможность размундшучивать и кормить, не снимая суголовья, еще и менѣе); непріятель же, отъ того мѣста, съ котораго онъ можетъ быть замѣченъ аванпостами, даже и въ газопѣ, не можетъ менѣе какъ въ три минуты достигнуть до пикета, который, какъ положено, располагается не ближе полуверсты, а по большей части и въ цѣлой верстѣ за цѣпью.

Потому то, не дѣлая много классификаций, затрудняющихъ память, и потому самому влекущихъ за собою пренебреженіе предписываемыхъ правилъ, весьма достаточно, кажется, постановить для кавалеріи за правило, какъ то здѣсь и сдѣлано, чтобы на всѣхъ караулахъ (какъ на главныхъ такъ и на пикетахъ), ставимыхъ въ передовыхъ войскахъ, половина числа людей была въ постоянной готовности мгновенно съѣсть на коней, и потому чтобы половинное число лошадей было замундшучено. — Это только одно правило и предлагается въ наставленіяхъ, наиболѣе отличающихся практическимъ направленіемъ: Jacquinot de Presle; La Roche Аутон. Въ первомъ ограничиваются даже только совѣтомъ часть лошадей имѣть замундшученными, не опредѣляя какую именно, сдѣдовательно предоставляя каждому опредѣлить это сообразно съ бдительностью и проворствомъ его людей.

Расположивши пикетъ, Начальникъ оного обязанъ сдѣлать о разстановкѣ цѣпи донесеніе Начальнику главнаго караула (если сей послѣдній самъ при разстановкѣ не присутствовалъ); и при этомъ же случаѣ упомянуть обо всемъ что могло быть замѣчено достойнаго вниманія, какъ относительно выгодъ или невыгодъ собственного распо-

Донесеніе
о выставлениіи
цѣпи.

ложенія, такъ равно относительно расположенія или движеній непріятеля.

Донесеніе это, подобно какъ и всѣ донесенія на передовыхъ постахъ, дозволяется писать безъ всякой особенной формы, карандашомъ и самыи краткимъ образомъ. Необходимо требуется только, чтобы изъ донесенія было видно съ какого пикета или караула оно послано, и въ которомъ часу.

Постоянныя обязанности Начальника пикета. Разстановкою цѣпи и пикета не оканчивается дѣятельность Начальника таковаго поста: напротивъ того, обязанности его такого рода, что требуютъ отъ него постояннаго напряженія. Кромѣ наблюденія за сохраненіемъ порядка, тишины и осторожности на пикетѣ, онъ долженъ еще заботиться повѣркою бдительности часовыхъ (равно какъ и исправною ихъ смѣною), поддержанiemъ сообщенія съсосѣдними пикетами, равно долженъ стараться ознакомиться сколько можно болѣе со всѣмъ окрестнымъ мѣстоположеніемъ, и пріобрѣтать, по мѣрѣ имѣющихся у него подъ рукою средствъ, свѣденія о непріятелѣ, для того, чтобы и самую цѣпь предохранять по возможности отъ нечаянныхъ нападеній и тревогъ.

Всѣ эти обязанности и средства къ выполненію ихъ разсматриваются въ слѣдующемъ изложеніи, сблюдая по возможности тотъ порядокъ въ которомъ онѣ одна за другою представляются Начальнику пикета.

Мѣры осторожности и порядка. Разводить огонь на пикетахъ не допускается иначе, какъ съ особаго на то разрѣшенія.

Вообще разводить огонь на пикетахъ довольно опасно, особенно ночью, ибо огонь и даже дымъ отъ него далеко виденъ, и открывая непріятелю мѣсто гдѣ расположень пикетъ, способствуетъ нечаянному на сей послѣдній нападенію. Но часто суровость по-годаы можетъ сдѣлать разведеніе огня необходимымъ: въ такомъ случаѣ должно стараться, по крайней мѣрѣ, помѣстить его за какимъ нибудь закрытіемъ, или въ какомъ углубленіи, гдѣ бы онъ менѣе былъ замѣтенъ. Жакино де Прель въ особенности совѣтуется при необходимости имѣть огонь, разводить его гдѣ нибудь въ сторонѣ, въ нѣкоторомъ отъ пикета отдаленіи (и посыпать людей грѣхъся по одиночкѣ), съ тѣмъ, чтобы ввести непріятеля въ заблужденіе на счетъ мѣста гдѣ пикетъ дѣйствительно расположены.

Переодѣваніе людей на пикетѣ (изъ шинелей въ мундиры или наоборотъ), равно разсѣдливаніе лошадей для пересмотра спинъ (если одной и той же части иѣсколько сутокъ сряду приходится быть на передовыхъ постахъ или въ постоянной готовности), допускается не иначе какъ по одиночкѣ.

Въ кавалеріи лошадей на водопой водятъ съ пикета по двѣ или по три, при унтеръ-офицерѣ или ефрейторѣ.

Лошадей поять обыкновенно на разсвѣтѣ и предъ вечеромъ: если же день очень жаркий, то и въ полдень.

Если водопой очень далеко, то лучше стараться привозить, съ помощью жителей, воды къ пикету въ бочкахъ.

Ни въ какомъ случаѣ не совсѣмъ отпускать на водопой болѣе четвертой части наличнаго на пикетѣ числа. Но если водопой находится между расположениемъ пикета и цѣпью, то можно цѣлый пикетъ

въ полномъ составѣ приводить къ оному, и если нельзя напоить лошадей въ мундштукахъ, то облегчать ихъ по очереди, между тѣмъ, какъ остальная часть будетъ оставаться въ полной готовности.

Смѣна часо-
выхъ.

Смѣна посылается обыкновенно чрезъ два часа; при суро вой погодѣ, или когда люди утомлены, — чаще. Но въ погоду благопріятную и когда не было особенного утомлени я, люди въ цѣпи могутъ быть смѣняемы и рѣже.

Если нельзя видѣть всѣхъ часовы хъ съ пикета, при пересѣченной мѣстности, а въ особенности въ темную ночь или въ ненастную и туманную погоду или когда люди предъ выставленіемъ на аванпосты были уже очень утомлены, — то для повѣрки исправно ли стоять часовые, Начальникъ пикета высыпаетъ небольши е патрули или раззѣзы, тѣмъ чаще, чѣмъ болѣе того требуютъ обстоятельства.

Когда предстоитъ опасность отъ непріятеля, когда люди сильно утомлены, и ничего не видно отъ темноты, а отъ вѣтра и непогоды ничего и не слышно, то подобны я команды высыпаются безпрерывно, то есть, по возвращеніи одной, тотчасъ же отправляется другая.

Патрули или раззѣзы, посыпаемые для повѣрки часовы хъ, въ Наставлени я для передовы хъ постовъ (1841) называются для пѣхоты *дозорами*, а для кавалеріи *обѣзъдами*. Мы будемъ еще говорить о порядкѣ слѣдованія и дѣйствія этихъ командъ въ статьѣ: *о раззѣздахъ и патруляхъ*.

Поддерживая
своимъ съ со-

При закрытомъ мѣстоположеніи, равно въ туманѣ, или вообще когда что либо препятствуетъ

видѣтьсосѣдніе пикеты, высылаются еще другіе съединенія по-
разъѣзды или патрули къ симъ пикетамъ.

Такимъ образомъ, не только поддерживаются со-
общеніе и связь между всѣми постами, не только
пріобрѣтается возможность каждому пикету сообра-
жать дѣйствія свои съ положеніемъ и дѣйствіями
всѣхъ другихъ пикетовъ, что есть лучшее руч-
ательство за безопасность передовыхъ постовъ, но
еще является вѣроятность перехватывать людей, ко-
торые какимъ нибудь образомъ успѣли бы про-
красться чрезъ цѣль не бывъ замѣчены.

Чтобы ознакомиться съ окрестнымъ мѣстополо— Осмотръ мѣс-
тоженіемъ, начальникъ пикета долженъ стараться топографіи.
лично осмотрѣть все пространство, ввѣренное его
охраненію: если же этого ему по какимъ либо при-
чинамъ не удастся, — то онъ долженъ дополнить
пріобрѣтенныя имъ лично свѣденія разспросами у
жителей, преимущественно же опять посредствомъ
разъѣзовъ или патрулей.

При этомъ развѣдываніи первою заботою должно
быть, разумѣется, отысканіе водопоя и осмотръ
всѣхъ мѣсть, по которымъ можно отступить на
соединеніе съ главнымъ карауломъ.

Наконецъ еще должно высылать съ пикета не- Развѣдыва-
большіе разъѣзы или патрули передъ цѣлью на віе о непрі-
версту, на двѣ, или на три (смотря по свойству мѣ-
стоположенія и по роду войскъ), для того, чтобы
удостовѣриться не скрывается ли непріятель гдѣ
нибудь по близости цѣли, и чтобы, открывъ его за-
благовременно, лишить его тѣмъ возможности сдѣ-

лять на цѣпь нападеніе внезапное, которое всегда можетъ имѣть слѣдствіемъ потерю нѣсколькихъ паръ, и во всякомъ случаѣ тревогу по всей линіи.

Далыніе разъѣзды, для открытия непріятеля или осмотра мѣстности на далекое разстояніе впереди, не высызаются отъ пикетовъ, по малочисленности сихъ послѣднихъ.

Впрочемъ, изъ сказанаго предъ симъ очевидно, что и малыхъ или ближнихъ разъѣздовъ (или патрулей) весьма часто потребуется такъ много, для повѣрки часовыхъ, для сообщенія съ другими пикетами, для осмотра мѣстности и для охраненія цѣпи, что съ пикета затруднительно будетъ ихъ высызать. Потому то и посылаютъ иногда въ разъѣздъ или патруль одного или нѣсколькихъ изъ ведетовъ, при смѣнѣ ихъ, предъ возвращеніемъ къ пикету. Это дѣлается преимущественно для разъѣзовъ или патрулей къ сторонѣ непріятеля, имѣющихъ цѣлью охраненіе цѣпи отъ внезапнаго нападенія.

Перемѣна мѣстъ для цѣпи. Къ ночи, если по свойствамъ мѣстоположенія, или другимъ обстоятельствамъ, цѣпь должна быть передвинута, стѣснена или дополнена, начальнику пикета вмѣняется въ обязанность снова самому разставить часовыхъ на ночныхъ мѣста, а также и къ утру переставить ихъ на тѣ мѣста, которыя они должны занимать днемъ: однимъ словомъ обязанъ онъ разводить смѣну самъ каждый разъ, какъ только перемѣняются для цѣпи мѣста.

Если не достанетъ на пикетѣ людей для дополненія или сгущенія цѣпи, ночью или въ туманѣ, то требуется нужное число паръ изъ главнаго караула или резерва.

Иногда цѣпь, по выгодному своему расположению, оставляется и на ночь на тѣхъ же самыхъ мѣстахъ, которыя занимала днемъ: въ такомъ случаѣ, если предстоитъ ночью опасность, начальникъ пикета добавляетъ только число паръ и самій пикетъ придвигаетъ къ цѣпи.

Если изъ цѣпи доносятъ что остановлены по какой нибудь причинѣ люди или команды, хотѣвшіе пройти чрезъ пе, то начальникъ пикета посыпаетъ за ними (унтеръ-офицера или ефрейтера съ иѣсколькими рядовыми); по прибытіи ихъ на пикетъ опрашивается, и если не найдеть къ тому препятствія, пропускается; но незпающихъ пароля обязантъ представлять на главный караулъ. По извѣстію же о прибытіи къ цѣпи парламентера или дезертировъ, начальнику пикета поставляется въ обязанность самому, взявъ конвой, явиться въ цѣпь для принятия ихъ, и первому, по обыкновенію, завязавъ глаза, а у послѣднихъ, отобравъ оружіе, и обыскавъ ихъ, отправить съ соразмѣрнымъ конвоемъ на главный караулъ.

Если съ пикета или изъ цѣпи кто либо изъ людей Перемѣна отпропадетъ безъ вѣсти, то начальникъ пикета доноситъ о томъ начальнику главнаго караула, который обязанъ тотчась перемѣнить отзывъ. До перемѣны же отзыва, начальникъ пикета обязанъ объявить въ цѣпи, чтобы никого не пропускали безъ особаго разрѣшенія.

Разспросы послѣ смычи. Чтобы пріучить и пріохотить людей къ аванпостной службѣ, начальникъ пикета, какъ при обѣздахъ цѣпи, такъ и по возвращеніи смычи, долженъ разспрашивать часовыхъ о всемъ, что они видѣли: какъ составлены и размѣщены непріятельскіе аванпосты, какъ велики смычи, какой силы и куда ходятъ разѣзы, и т. п. Этими разспросами начальникъ, кромѣ приобрѣтѣя необходимыхъ свѣденій, знакомится съ степенью расторопности своихъ людей, и пріучаетъ ихъ обращать вниманіе, на все, что внимашія заслуживаетъ.

Донесенія и пѣвѣщенія. Вообще, при полученіи донесенія о чёмъ либо важномъ, замѣченномъ изъ цѣпи у непріятеля, начальникъ пикета долженъ тотчась удостовѣриться лично въ справедливости донесенія, а убѣдившись въ истинѣ опаго, долженъ сдѣлать донесеніе отъ себя на главный караулъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, сообщить тоже свѣденіе и на сосѣдніе пикеты.

в) Служба на главныхъ караулахъ.

Обязанности общія съ пикетами.

Главныя обязанности начальника главнаго караула тѣ же самыя какъ и начальника пикета, хотя въ иѣсколько большемъ размѣрѣ; а предосторожности, на главномъ карауле наблюдаемыя точно тѣ же, какія требуются и отъ пикетовъ.

Подобно какъ и на пикетѣ, до окончательной разстановки постовъ, главный караулъ остается въ ружьѣ или на коняхъ; по разстановлениі цѣпи выбирается удобнѣйшее для него мѣсто и выставляется часовой, или двое часовыхъ, для наблюденія за всѣмъ происходящимъ на пикетахъ; по полученіи же донесенія отъ всѣхъ пикетовъ о занятіи цѣпи, дѣлается донесеніе объ этомъ начальнику передовыхъ постовъ (*), и главный караулъ располагается на отдыхѣ, сохраняя не менѣе половины людей въ амуниціи и каскахъ (хотя и безъ ранцевъ), или половинное число лошадей замунищучеными.

Подобно же начальнику шикета, начальникъ главнаго караула долженъ ознакомиться, лично и посредствомъ патрулей или разъѣздовъ, съ мѣстностію всего пространства его охраненію ввѣренного и озабочиться поддержаніемъ посредствомъ патрулей же или разъѣздовъ постоянной связи, какъ съ пикетами своими, такъ и съ сосѣдними главными караулами, которымъ сообщаєтъ онъ, въ одно и то же время, какъ и начальнику передовыхъ постовъ, всѣ тѣ изъ получаемыхъ съ пере-

(*) Начальнику главнаго караула поставляется уже въ обязанность, по мѣрѣ возможности, сдѣлать какой нибудь чертежъ расположенія его цѣпи и пикетовъ, для представленія начальнику передовыхъ постовъ, при донесеніи о занятіи мѣстъ.

довыхъ частей свѣденій, которыя могутъ для нихъ имѣть какую-либо важность.

**Дальшіе или
большіе разъ-
ѣзы** Но, сверхъ того, для охраненія цѣпи отъ внезапныхъ нападеній, и вообще, для развѣдыванія

впереди ея о мѣстности и непріятелѣ, съ главнаго караула, по большему числу людей его составляющіхъ, посылаются патрули или разъѣзды большаго состава и на дальнѣйшее разстояніе, чѣмъ съ пикета, почему и называются дальними патрулями и разъѣздами.

**Предосто-
рожности.** Мы уже сказали, что предосторожности на главномъ карауле соблюдаются тѣ же, какъ и на пикетахъ:

точно также, половина числа людей въ большей готовности, а другая половина отдыхаетъ, и половинное же число лошадей размундштучивается и кормится, на водопой водятся лошади по двѣ и по три разомъ; переодѣваются люди или разсѣдываются лошади, не иначѣ какъ по одиночкѣ.

Для разведенія огня нужно какъ и на пикетахъ, разрѣшеніе начальника передовыхъ постовъ.

Разумѣется что это разрѣшеніе для главнаго караула чаще можетъ быть даваемо чѣмъ для пикетовъ, по большей безопасности отъ непріятеля; особенно если есть вблизи отъ главнаго караула закрытое мѣсто, въ которомъ разведя огонь, можно сварить и кашу, но для ъѣды постановляется правило людямъ не отходить, а приносить пищу къ караузу.

Мы уже сказали, что главные караулы, въ Смѣна пикетовъ, случаѣ пужды, должны и смѣнять пикеты: впрочемъ, эта смѣна, въ полномъ смыслѣ, можетъ производиться только въ кавалерійскихъ главныхъ караулахъ, равносильныхъ двумъ пикетамъ; въ пѣхотныхъ же, равносильныхъ съ каждымъ изъ пикетовъ, можетъ быть смѣняемо съ пикетовъ только иѣкоторое число людей, наиболѣе подвергшихся утомлению.

Смѣна пикетовъ съ главнаго караула (въ кавалеріи) производится разъ въ сутки на разсвѣтѣ, если одна и та же часть иѣсколько дней сряду должна содержать аванпосты; но если и на однѣ только сутки назначена часть, то она можетъ въ теченіе дня смѣнить свои пикеты, если они уже прежде были утомлены, и въ особенности, если были въ цѣпи частыя тревоги.

Обыкновенная смѣна, какъ главныхъ карауловъ, такъ и пикетовъ, производится на разсвѣтѣ, потому, что непріятелю всего удобнѣе скрытно приблизиться къ цѣпи ночью и на разсвѣтѣ сдѣлать нападеніе; следовательно, весьма полезно, чтобы къ этому времени, всѣ части передовыхъ постовъ были вдвое сильнѣе. Сверхъ того, если часть выставляется съ утра, то она болѣе будетъ имѣть времени до ночи ознакомиться съ мѣстностію.

Если, по какому нибудь случаю, смѣна или

выставление аванпостовъ производится въ теченіе дня, то надобно все же стараться, чтобы цѣль была выставлена по крайней мѣрѣ часа за два до наступленія темноты, и все съ тою же самою цѣлью, чтобы люди успѣли ознакомиться съ мѣстностію.

Разумѣется, что это рѣдко удастся въ концѣ перехода, особенно если опъ производился съ боемъ.

Передача при
смѣнѣ вооб-
ще.

При смѣнѣ должно быть сообщаемо начальниками смѣняющихся частей начальникамъ вновь вступающихъ на аванпосты, все что было замѣчено важного, относительно положенія или дѣйствій непріятеля, а также относительно выгодъ и невыгодъ занимаемаго мѣстоположенія и средствъ къ отвращенію сихъ послѣднихъ.

Измѣненіе
въ располо-
женіи.

Если вновь вступившими частями найдено будетъ неудобство въ прежнемъ расположениі, то онѣ обязаны сдѣлать о томъ донесеніе начальнику передовыхъ постовъ: до полученія же отъ него разрѣшенія, мѣсть не перемѣняютъ.

Въ Наставлениі для передовыхъ постовъ (1841) предоставлялось начальнику главнаго караула сдѣлать самому то измѣненіе, которое онъ находилъ бы нужнымъ и только поставлялось въ обязанность доносить о томъ начальнику передовыхъ постовъ. Изложенное нами правило (включенное въ новый уставъ о полевой службѣ пѣхоты), вѣроятно имѣло основаніемъ то, чтобы отвратить произвольныя частныя перемѣщенія, которыя иногда могутъ вредить общей связи. Притомъ гораздо удобнѣе выж-

дать въ прежнемъ расположениі разрѣшенія , ко-
торое не можетъ долго замедлиться , нежели , пере-
мѣстивши уже части , подвергаться тому , что
начальникъ , найдя новое расположение не сообраз-
нымъ съ общему цѣлью , велить снова стать на
прежнія мѣста .

Всѣ люди или команды , которыхъ начальникъ
главнаго караула признаетъ себя не вправѣ про-
пустить безъ подробнѣйшаго опроса , равно парле-
ментеръ или дезертиры отправляются съ главнаго
караула подъ конвоемъ къ начальнику передовыхъ
постовъ .

Пропускъ
людей и ко-
мандъ .

г) Служба въ резервахъ аванпостовъ .

Резервы , находясь обыкновенно въ довольно Расположе-
значительномъ уже удаленіи отъ непріятеля (2 , 3 пів.
и даже 4 версты за передовою цѣпью) , и имѣя
впереди себя цѣпь съ двумя линіями ея подкрѣ-
пленій (пикетовъ и главныхъ карауловъ) , пользуются
большею безопасностію нежели передовыя
части , а потому могутъ пользоваться и нѣсколько
большею свободою . Они располагаются уже бивуа-
комъ , кавалерія на коновязахъ , и разводятъ огни ,
если что особенное тому не препятствуетъ ; а по-
тому , при избраніи для нихъ помѣщенія , хотя
имѣются въ виду преимущественно боевые условия ,
но уже обращается вниманіе и на хозяйственныя
бивуачныя выгоды , на близость воды , лѣса и т. п.

Степень го-
товности.

Однако и въ резервахъ люди остаются еще одѣтymi и въ боевой аммуниціи, лошади осѣдланы, переодѣваніе и пересѣдливаніе допускается только по частямъ. Бивуакъ разбивается въ боевомъ по-
рядкѣ: орудія ставятся на позиціи, и лошади
артиллерійскія остаются въ хомутахъ, а на водопой
водятся по орудійно. Порядокъ же службы и вы-
ставление карауловъ, производится также какъ и
при всякомъ бивуачномъ расположениі; кромѣ
того, что не употребляются барабанные бои и
вообще сигналы, которые бы могли обнаружить
непріятелю расположениe резерва.

Въ Наставлениі для передовыхъ постовъ (1841),
сверхъ той предосторожности, чтобы люди не раз-
дѣвались и лошади не разсѣдливались, предписы-
вается еще имѣть дежурныхъ частіи, отъ $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{3}$
всего резерва, въ которыхъ бы люди въ боевой
аммуниціи находились при ружьяхъ; а у лошадей
были подтянуты подпруги и мунштуки наложены.
Эта предосторожность, чтобы нѣкоторая часть
была въ большей готовности чѣмъ остальная, по-
лезна, и на ночь даже необходима, въ войскахъ,
при всякомъ обыкновенномъ бивуачномъ распо-
ложениі, въ близкомъ отъ непріятеля разстоянії. Въ
резервѣ аванпостовъ она менѣе необходима, потому
что онъ весь находится въ томъ положеніи, въ какомъ
въ войскахъ бываетъ дежурная часть, т. е. люди
одѣты и лошади осѣдланы. И можетъ быть даже
лучше, чтобы весь резервъ, не полагаясь на какую
нибудь особую дежурную часть, считалъ обязан-
ностію изготовиться къ бою въ полномъ составѣ
и какъ можно скорѣе, по первому приказанію или
сигналу.

Изъ резерва аванпостовъ производится (какъ уже сказано), добавленіе людей на пикеты и главные караулы и даже составленіе новыхъ постовъ, если то, по разстановкѣ цѣпи, окажется нужнымъ; высылаются большиe, дальниe патрули или разъезды; наконецъ изъ резерва же, въ случаѣ нужды, производится и смѣна главныхъ карауловъ и пикетовъ, смотря по надобности, одинъ или два раза въ сутки.

Добавленіе
и смѣна по-
стовъ.

Независимо отъ резервовъ и вообще передовыхъ постовъ, въ каждомъ расположениіи войскъ, особенно при расположениіи по квартирамъ, должна быть еще въ готовности, какъ уже сказано, для встрѣчи непріятеля, при внезапномъ его нападеніи, такъ называемая *дежурная часть*, остающаяся въ сборѣ и въ боевой амуниції, а въ кавалеріи имѣюща лошадей осѣдланными, и въ артиллеріи, въ упряжи. Чѣмъ ближе расположеніе къ непріятелю, тѣмъ сильнѣе должна быть дежурная часть; — примѣрно же, отъ дивизіи полкъ, отъ полка баталіонъ или дивизіонъ, и артиллеріи въ соразмѣрности. Подробное разсмотрѣніе назначенія и степени этихъ мѣръ предосторожности отнесено къ высшей тактикѣ.

а) *Служба начальника передовыхъ постовъ.*

Для наблюденія за исправностію отправленія *назначевіе* службы на передовыхъ постахъ и для большаго *начальника* *передовыхъ* единства во всѣхъ дѣйствіяхъ передовыхъ войскъ, постовъ назначается одинъ общій имъ начальникъ, Генералъ или Штабъ-Офицеръ, подъ названіемъ *на-*

чальника передовыхъ постовъ; обыкновенно старшій изъ начальниковъ чатей наряженныхъ на аванпосты, и следовательно вмѣстѣ съ своею частію смеется онъ другимъ. Иногда же назначается на нѣкоторое время постоянный начальникъ передовыхъ постовъ, въ вѣденіе которого поступаетъ каждая наряжаемая на аванпосты часть войскъ, на все то время, пока она на передовыхъ постахъ находится будетъ.

Въ Руководствѣ молодымъ офицерамъ, наполненномъ еще воспоминаніями отечественной войны и большихъ войнъ, за ценою послѣдовавшихъ, поставлялось непремѣнною необходимостію имѣть въ арміи на все времена войны начальникомъ передовыхъ постовъ, «того изъ Генераловъ, котораго неутомимость, твердость и познанія лично известны Главнокомандующему.» — Эта необходимость основывалась вѣроятно на томъ, что исправное содержаніе постовъ много зависитъ отъ искуснаго размѣщенія ихъ, а сіе послѣднее преимущественно отъ вѣрваго и быстраго взгляда, какимъ одарены немногіе; самое же поддержаніе бдительности въ передовыхъ войскахъ, требуетъ такихъ свойствъ характера и такой дѣятельности, какія также довольно рѣдко встрѣчаются. Вотъ почему и предлагалось избирать изъ цѣлой арміи одного опытнѣйшаго и способнѣйшаго къ этой службѣ Генерала, которому полчились войска наряженныя на аванпосты, со временеми занятія ими передовой линіи до самого ихъ возвращенія къ своимъ частямъ, а также, во времена движенія, всѣ отряды передовые и боковые, прикрывающіе маршъ, какъ авангарда, такъ и самой арміи. Но какъ подобнаго рода обязанности слишкомъ утомительны для одного

человѣка , то предполагалось назначать еще и другаго такихъ же достоинствъ Генерала , который съ первымъ смѣнялся бы въ начальствованіи понедѣльно. Наконецъ поставлялось въ обязанность Главнокомандующему имѣть въ виду еще и третьаго Генерала , на случай убытия одного изъ двухъ первыхъ

Шѣть сочишнія , что весьма выгодно имѣть для передовыхъ постовъ начальника опытного и одареннаго тѣми способностями и познаніями , которыя дѣлаютъ всѣ дѣйствія аванпостной службы и надежнѣе и легче ; а , послѣ безпрерывныхъ почти войнъ , которыми наполнилось начало вынѣшняго столѣтія , и при множествѣ партизанскихъ дѣйствій , много могло образоваться людей , которые бы съ особеннымъ отличиемъ являлись на подобномъ по-прищѣ . Но теперь , когда нѣтъ почти вѣроятности встрѣтить столь отличную опытность , едвали нѣкоторый перевѣсь въ способностяхъ и познаніяхъ можетъ вознаградить за всѣ тѣ недостатки , которыя сопряжены съ назначеніемъ для войскъ временнаго начальника , совершенно имъ чуждаго Сверхъ того , наблюденіе , которое потребуетъ чрезвычайной дѣятельности и твердости отъ Генерала посторонняго и войскамъ незнакомаго , часто прямымъ начальникомъ можетъ быть исполнено совершенно естественно и безъ всякаго особыаго напряженія .

Изъ этого можно заключить , что почти всегда будетъ надежнѣе и проще , начальникомъ всѣхъ передовыхъ постовъ назначать старшаго изъ начальниковъ частей , на аванпосты высылаемыхъ , чѣмъ избирать для этого особыаго Генерала или Штабъ-Офицера .

Къ начальнику передовыхъ постовъ команда-руется обыкновенно офицеръ Генерального Штаба , котораго служба и занятія въ особенности приготавливаютъ къ вѣрному и быстрому обсужденію мѣстоположенія , и который , посредствомъ самаго этого

приготуванні, пріобрѣтає заслуги і начальнику, представити основання для точнихъ и полныхъ понятій, какъ о мѣстности, такъ и о примѣненіи къ ней расположенія.

Распоряже-
нія. Начальникъ передовыхъ постовъ получаетъ наставленіе отъ главнаго начальника, или отъ Начальника Штаба, и сообразно съ оними, принявъ въ веденіе свое всѣ назначенные на авапосты войска, приступаетъ къ распоряженію подробнѣстями исполненія.

Мы уже сказали, что общее направление и протяженіе передовой линии означается предварительно въ диспозиціи, или приказаниемъ главнаго начальника. Начальникъ передовыхъ постовъ, совѣтно съ начальникомъ аваигарда, можетъ еще примѣрно опредѣлить по картѣ мѣста для главныхъ карауловъ, предоставивъ частнымъ начальникомъ размѣщеніе пикетовъ и ведетовъ, смотря по обстоятельствамъ. По послѣднему, при ближайшемъ соображеніи и осмотрѣ расположения, измѣняется, въ случаѣ надобности не только собственныйя свои распоряженія, но и сдѣланыя главнымъ начальникомъ, общія распоряженія, сообразуясь только съ сообщеною ему главною цѣлью этихъ распоряженій.

Главныя оби-
занности. Ни одна изъ отраслей передовой службы не должна ускользнуть отъ внимательности и наблюденія начальника передовыхъ постовъ: онъ всему долженъ дать направление и наставленія и по возможности все повѣрить. Но въ особенности должно быть предметомъ его заботливости: *во первыхъ*, сохраненіе постоянной и общей связи во всѣхъ частяхъ авапостнаго расположенія; *а во вторыхъ*,

направлениe дальнихъ разъездовъ, съ опредѣлениемъ въ подробности отъ какихъ частей ихъ высыпать, по какимъ дорогамъ, какъ далеко и съ какою цѣлью. Сие послѣднее составляетъ обыкновенно предметъ особеннаго наставленія, которое начальникъ передовыхъ постовъ обязанъ дать во всей подробности каждому начальнику значительнаго разъезда.

Для повѣрки бдительности и исправности постовъ, начальникъ передовыхъ постовъ, кромѣ личнаго объѣзда, посыпаетъ еще рунды. Каждый рундъ состоять изъ офицера, сопровождаемаго унтеръ офицеромъ или ефрейтеромъ съ двумя рядовыми; и о тѣхъ, кто въ рунды назначены, объявляется заблаговременно всѣмъ карауламъ и пикетамъ. Время ихъ высылки не опредѣляется; но преимущественно ходятъ они ночью и предъ разсвѣтомъ.

Отъ каждого повѣряемаго пикета или караула, рундъ береть новыхъ конвойныхъ, а прежнихъ отпускаетъ; — за исключеніемъ только того случая, когдабы на какомъ пикетѣ было 7 рядовыхъ или менѣе: тогда прежній конвой идетъ съ рундомъ до слѣдующаго пикета и смыняется только тамъ гдѣ на посту окажется болѣе семи рядовыхъ.

Рунданъ поставляется въ обязанность осведомляться въ подробности обо всемъ, что происходитъ на главныхъ караулахъ и пикетахъ ими осматриваемыхъ, повѣрять число людей, требуя свѣденія о выставленныхъ въ цѣль, о посланныхъ въ смиѳну, въ разъезды и т. п. Иногда же рунды повѣраютъ не

только исправность карауловъ и пикетовъ, но и бдительность самой цѣпи, выходя въ такомъ случаѣ за цѣпь съ одного фланга, и проходя впереди ея до другаго, подобно высыпаемымъ нарочно для повѣрки цѣпи развѣздамъ или патрулямъ, о которыхъ подробнѣе будетъ говорено, въ статьѣ: *о развѣздахъ и патруляхъ.*

Мѣстопребываніе. Мѣсто постоянное начальника передовыхъ постовъ обыкновенно бываетъ при резервѣ аванпостовъ; если же резерва нѣтъ, то при одномъ изъ главныхъ карауловъ, преимущественно при томъ, который ближе къ срединѣ расположения. Во всякомъ случаѣ, о мѣстопребываніи начальника передовыхъ постовъ извѣщаются всѣ караулы, ибо къ нему должны стекаться всѣ донесенія отъ всѣхъ частей передовыхъ постовъ, и отъ него уже передаются онѣ начальнику авангарда.

Само собою разумѣется, что если бы начальника передовыхъ постовъ не случилось на мѣстѣ, то донесеніе сколько нибудь важное представляется и прямо начальнику авангарда; то же самое можетъ быть сдѣлано, когда пунктъ, съ котораго идеть донесеніе близже къ начальнику авангарда нежели къ начальнику передовыхъ постовъ: но во вслѣкомъ случаѣ, хотя бы то и позже, донесеніе должно быть сдѣлано и сему послѣднему.

Донесенія. Всѣ донесенія, заслуживающія особеннаго вниманія, начальникъ передовыхъ постовъ долженъ передавать немедленно начальнику авангарда, или начальнику прикрываемыхъ войскъ; но, сверхъ того, онъ обязанъ дѣлать донесенія срочныя, иѣ-

сколько разъ въ сутки, въ особенно назначаемое для того сими начальниками время.

Обыкновенно эти срочные донесенія дѣлаются три раза: 1) по разстановкѣ постовъ первоначальной, 2) по занятіи почныхъ мѣстъ, и 3) по переходѣ снова на мѣста дневныя.

5.

Действія передовыхъ постовъ при тревогахъ и наступленіи непріятеля.

Какъ скоро послышатся выстрѣлы въ цѣпи, всѣ ^{Выстрѣлы.} пикеты и главные караулы должны надѣть ранцы и стать въ ружье, или сѣсть на копей и выслать патрули или разъѣзды, для узнанія о причинѣ перестрѣлки. При этомъ, для главныхъ карауловъ, составленныхъ изъ кавалеріи, поставляется правило, части находившейся въ большей готовности, тотчасъ выдвинуться впередъ, дабы имѣть возможность въ случаѣ нужды поспѣшнѣе поддержать пикеты; остальной же части, также не мѣшкая, изготавляться, и, если тревога продолжается, то сдѣлывать за первою.

Это правило въ сущности повторяется во всѣхъ уставахъ и наставленіяхъ для передовыхъ постовъ; но во всѣхъ почти требуется, чтобы пикеты и ка-

раулы становились въ ружье или садились на коней, по первому выстрлю. Въ уставѣ о полевой службѣ пѣхоты (1846), это правило кажется съ намѣреніемъ выражено иначе, и мы считали обязанностю сообразоваться съ нимъ въ выраженіи; ибо тамъ именно сказано, что караулы и пикеты становятся въ ружье, какъ скоро услышать выстрлы или перестрлку въ цѣпи. Однакоже при иѣкоторомъ различіи предписываемыхъ правилъ, отдавъ предпочтеніе тому которое дано у насъ въ руководство войскамъ, мы считаемъ это различіе довольно важнымъ, и потому считаемъ обязанностю обратить особенное вниманіе на изслѣдование этого предмета.

Конечно одинъ выстрѣль, иногда случайно произведенный въ цѣпи, не долженъ бы, кажется, заставить тотчасъ же принимать боевое расположение, всѣ пикеты и караулы; но что касается до постовъ непосредственно стоящихъ за тѣмъ мѣстомъ, гдѣ выстрѣль произошелъ, то имъ необходимо тотчасъ же изготавиться, хотя бы настоящей перестрѣлки и не произошло; и это особенно нужно, когда расположеніе цѣпи съ пикета не видно. Весьма часто можетъ случиться, что нападеніе части кавалеріи, незамѣтно подкравшися и достаточно сильно, чтобы отхватить пикетъ, произведетъ сперва не болѣе одного выстрѣла, именно выстрѣль того ведета, который будеть непосредственно атакованъ, и который, не имѣя уже времени извѣстить пикетъ словесно, употребить выстрѣль, какъ единственное средство предупредить пикетъ объ опасности. Слѣдовательно, если по первому выстрelu, вблизи произведенному, пикеты и главный карауль не будутъ считать обязанностю немедленно изготавиться къ бою, то пикетъ можетъ быть захваченъ върасплохъ, а главный карауль не поспѣть къ нему на выручку.

На это можно возразить, что испріятель можетъ иногда подсыпать нарочно небольшія партіи, для того, чтобы производить въ цѣпи перестрѣлку и

если по каждому выстрѣлу становиться въ ружье, хотя и не всѣмъ карауламъ, а только однимъ вблизи находящимся, то все же произойдетъ слишкомъ скопное утомлѣніе сихъ частей. Но подобныя дѣйствія со стороны непріятеля бываютъ только при значительномъ числѣ у него легкой кавалеріи и особенности ся способности къ малой войнѣ, а въ такомъ случаѣ необходимо становится и большая бдительность и большая осторожность. Лучше имѣть въ виду смытья лишній разъ въ теченіи сутокъ пикеты и караулы, нежели, допуская имѣ менышую осторожность, подвергнуть ихъ отрѣзыванію. Часто, послѣ нѣсколькихъ пустыхъ тревогъ, непріятель замѣтл, что онѣ произвели у насъ оплошность, въ отправленіи службы, предприметъ и дѣйствительное противъ постовъ нашихъ нападеніе.

Повторимъ однакоже, что если требовать чтобы пикеты и караулы становились въ ружье по первому выстрѣлу (по крайней мѣрѣ ближніе къ мѣсту выстрѣла), то тѣмъ болѣе надобно внушать часовымъ въ цѣпи, чтобы они безъ особенной крайности не стрѣляли, и почкою тщательнѣе приглядывались въ приближающемся предметамъ.

Если съ ведета заблаговременно замѣчается приближеніе непріятеля, то одинъ изъ часовыхъ, какъ уже сказано, тотчасъ же отправляется съ донесеніемъ на пикетъ, а другой остается на мѣстѣ, чтобы лучше высмотреть силы и направлѣніе наступающаго, и не потерять его изъ вида; начинаеть же отступать не прежде, какъ когда уже принужденъ будетъ къ тому близостію непріятеля, или когда поданъ будетъ сигналъ (аппель) съ пикета.

Если наступающій не многочисленъ, то ведеты, отступая предъ нимъ, могутъ иногда направляться

дѣйствія
волетовъ при
приближеніи
непріятеля.

не прямо на пикетъ свой, а въ сторону, чтобы доставить пикету возможность атаковать наступающаго во флангъ.

Дѣйствія подкрайненій цѣпи. Это правило, чтобы не отступать слишкомъ рано, должно также имѣть постолицо въ виду при всѣхъ дѣйствіяхъ пикетовъ и главныхъ карауловъ. Конечно главное назначение передовыхъ постовъ заключается не въ томъ, чтобы удержать непріятеля наступающаго въ значительныхъ силахъ, а преимущественно только въ томъ, чтобы заблаговременно предупредить о его приближеніи свои войска; но не менѣе того, они не должны вдаваться въ обманъ, не должны уступать мѣста слабѣйшему и даже равносильному непріятельскому отряду; наконецъ, и отступая предъ сильнѣйшимъ, должны пользоваться каждымъ мгновеніемъ, каждою мѣстною выгодою, чтобы высмотрѣть составъ, силу, направлениe и изъ оныхъ угадать намѣренія непріятельскихъ отрядовъ.

По сему начальникамъ какъ пикетовъ, такъ и главныхъ карауловъ, поставляется въ обязанность, по полученіи извѣстія о приближеніи непріятеля, прежде всего удостовѣриться лично въ томъ, что видно со стороны непріятеля и, сдѣлавъ надлежащее донесеніе начальнику передовыхъ постовъ и повѣстивъ о происходящемъ сосѣдніе посты, оставлять цѣпь на мѣстахъ до тѣхъ поръ, пока это не сдѣлается для нея опаснымъ.

При внезапномъ нападеніи, конечно не всегда удастся такимъ образомъ высмотрѣть силы непріятеля; за то же, подобныя нападенія могутъ быть сдѣланы (если не предположить уже крайней оплошности), только частями незначительными, съ которыми часто пикеты и главные караулы собственными силами могутъ управиться. Въ этомъ случаѣ ведеты, непосредственно находящіеся предъ атакующимъ, давъ знать о приближеніи его, а если не успѣютъ, то сдѣлавъ выстрѣль, отступаютъ къ пикету, по мѣрѣ того какъ ихъ тѣснитъ непріятель, и по возможности отстрѣливаются, какъ застрѣльщики или фланкеры. Начальникъ пикета, убѣдясь въ наступленіи, подаетъ цѣпи сигналъ къ отступленію, для присоединенія тѣхъ парть, которыхъ находятся далѣе; — потомъ если силы наступающаго сколькошибуль соразмѣрны съ его собственными, атакуетъ смѣло, рѣшительно. Это въ особенности съ выгодою можетъ исполнить кавалерія, и еще въ особенности ночью; ибо непріятель, не видя силы пикета и не зная мѣстности, которая напротивъ пикету извѣстна, можетъ легко быть приведенъ въ замѣшательство, остановленъ и даже опрокинутъ. Пикетъ же во всякомъ случаѣ много потери понести не можетъ.

При подобныхъочныхъ атакахъ кавалерію совсѣмъ строить въ одну шеренгу, какъ для того, чтобы имѣть большій фронтъ и выказать большую силу, такъ и для того, чтобы уменьшить замѣшательство.

тельство и несчастные случаи, могутіе иногда произойти отъ паденія лошадей или людей.

Если атака отбита, или начальникъ пикета еще прежде атаки убѣдится, что силы его съ непріятельскими несоразмѣрны, то отступаетъ къ главному караулу, давъ знать оному немедленно о своемъ отступлениі, а равно и сосѣднимъ пикетамъ, которые также собираютъ свою цѣль и сообразуются съ движениемъ первого пикета, чтобы не дать себя отрѣзать.

Дѣйствія главныхъ карауловъ. Между тѣмъ уже успѣетъ приблизиться главный карауль: онъ, или идетъ на подкрѣпленіе атакованному пикету и старается, по мѣрѣ возможности, отбить атаку, или же, при наступлениі непріятеля въ значительныхъ силахъ, выжидаетъ только пока присоединяется къ нему всѣ его пикеты и отступаетъ сколь возможно медленнѣе, давъ знать о своемъ отступлениі, какъ равно о всемъ происходящемъ, не только начальнику передовыхъ постовъ, но и сосѣднимъ главнымъ карауламъ, чтобы и они могли сообразоваться съ его дѣйствіями.

Главный карауль, по соединеніи съ пикетами, составляя цѣлью роту или цѣльй эскадронъ, можетъ оказать уже довольно самостоятельное участіе въ задержаніи непріятеля, не слишкомъ многочисленнаго. Но при этомъ долженъ онъ въ особенности помнить, въ пѣхотѣ, необходимость пользоваться мѣстными предметами, а въ кавалеріи основное правило дѣйствій сего послѣдняго оружія, чтобы не вводить въ дѣло всего разомъ и оставлять хотя небольшую часть въ резервѣ.

Если силы непріятеля оказываются столь значи- Важность ихъ тельны, что шѣть никакой надежды опрокинуть донесеній. или удержать его пикетами и главнымъ карауломъ, то начальникъ сего послѣдняго, разумѣется уже заблаговременно, предупредить о томъ донесеніемъ своимъ (*) начальника передовыхъ постовъ. Это то донесеніе въ особенности важно, и своевременность и точность его послужатъ лучшимъ доказательствомъ достоинствъ и способности Офицера къ аванпостной службѣ, и пользы которую можно ожидать отъ передовыхъ постовъ для охраненія и сбереженія войскъ. Напротивъ того, преувеличеніе въ донесеніи числа войскъ непріятельскихъ заставитъ поднимать и утомлять изъ нашихъ войскъ, болѣе чѣмъ сколько нужно; а съ другой стороны пре-небреженіе къ непріятелю и позднее донесеніе о приближеніи значительныхъ его силъ, можетъ по-ставить наши войска въ затруднительное и даже опасное положеніе. Изъ этого видно, сколь важна въ этомъ случаѣ обязанность начальниковъ глав-ныхъ карауловъ.

Начальникъ передовыхъ постовъ, получивъ до- Дѣйствія начальника передовыхъ по-
несеніе о наступлении непріятеля въ такихъ силахъ, стовъ и ре-
что пикеты и главные караулы уже не могутъ со- зерва.

(*) Для скорѣйшей передачи донесеній съ пѣхотныхъ глав-ныхъ карауловъ, соѣтуютъ придавать имъ хотя по два или по три конныхъ вѣстовыхъ.

противляться имъ, или подкрепляетъ ихъ частями изъ резерва, или же, смотря по обстоятельствамъ и даннымъ ему наставлениямъ, вводить въ дѣло весь резервъ, выводя его впередъ (что можетъ въ особенности случиться, если резервъ составленъ изъ кавалеріи), или располагая для упорного отпора въ занятой имъ позиціи и направляя туда всѣ части, впереди находившіяся; либо, наконецъ, онъ распоряжаетъ общимъ отступленіемъ всѣхъ пикетовъ и главныхъ карауловъ, а равно и резерва аванпостовъ къ авангарду и предоставляетъ уже дальнѣйшія дѣйствія начальнику сей послѣдней части.

Резервъ аванпостовъ, какъ мы уже сказали, дѣлается обыкновенно столь самостоятельнымъ и располагается въ мѣстахъ столь выгодныхъ, что на него часто уже можетъ быть возложена обязанность удержать непріятеля до тѣхъ поръ, пока подосѣтъ войска, которыя бы могли дать надлежащей отпоръ. О дѣйствіяхъ подобнаго небольшаго отряда, составленаго изъ всѣхъ родовъ войскъ и обязанаго упорно защищать извѣстный пунктъ, мы будемъ имѣть случай подробнѣе говорить въ статьѣ: *объ отдельныхъ оборонительныхъ постахъ*, а въ особенности еще, при изложеніи способовъ охраненія квартирнаго расположенія; ибо тамъ эти дѣйствія могутъ получить уже полное свое развитіе.

Здѣсь изложенъ примѣрный ходъ дѣйствія различныхъ частей передовыхъ постовъ при наступленіи непріятеля, въ томъ предположеніи, что цѣль и вообще посты разставлены правильно, что служба отправляется исправно и что всѣ донесенія дѣлаются и получаются во время. Но сколько неисчислимыхъ случайностей можно ожидать при дѣйствіи такого

множества мелкихъ отрядовъ разбросанныхъ на большомъ протяженіи. Отъ оплошности одной части, или отъ ущущенія занять постами какой нибудь пунктъ важный, вепріятель можетъ неожиданно явиться въ тылу передовыхъ войскъ и тогда сохраненіе ихъ и спасеніе главныхъ силъ отъ тревоги, а иногда и гибельного положенія, будетъ зависѣть отъ сметливости, находчивости нѣсколькихъ частныхъ начальниковъ, наконецъ и отъ случая; — потому что, при подобныхъ обстоятельствахъ, всякія офиціальные донесенія могутъ быть перехвачены, а напротивъ кто нибудь, случайно проскакавшій съ аванпостовъ, можетъ предупредить войска о предстоящей опасности.

Много можетъ произойти случайныхъ измѣненій въ этомъ образѣ дѣйствій, но передовые посты всегда исполнятъ свое назначеніе, если будутъ имѣть правилами: 1) Оставаться сколь можно дольше въ виду непріятеля. 2) Донесенія дѣлать съ величайшою осмотрительностью, но и своевременно, и 3) Сообразоваться въ дѣйствіяхъ своихъ съсосѣдними постами такимъ образомъ, чтобы не подвергнуть себя отрѣзыванію, слишкомъ долго оставаясь на мѣстѣ, и чтобы напротивъ слишкомъ раннимъ и скорымъ отступлениемъ не подвергнуть той же опасности другіе посты.

Главные правила для всѣхъ постовъ.

Особенныея предосторожности требуются иногда на передовыхъ постахъ, когда они должны оставаться на мѣстѣ, при произведеніи войсками скрытаго движения, наступательного или отступательного. Нужно бываетъ удвоить бдительность, принять все мѣры къ тому, чтобы никто со стороны

Особенныея
предосторож-
ности при
скрытыхъ
движеніяхъ.

непріятеля , ни разъѣзы , ни рекогносцировки , не могли проникнуть въ наше расположение , и вмѣстѣ съ тѣмъ пужно скрыть самыя эти мѣры предосторожности такимъ образомъ , чтобы непріятель не могъ никакъ замѣтить , что у насъ происходит или предпринимается что либо необыкновенное . Средства къ этому заключаются въ томъ , чтобы въ большей готовности къ бою содержать всѣ посты и , высылая за цѣпь не болѣе разъѣзовъ или патрулей какъ и обыкновенно , чаще и какъ можно скрытиемъ производить разъѣзы или патрули позади цѣпи , чтобы не дозволить прорваться чрезъ нес непріятельскими разъѣзда мъ ; сверхъ того , если есть возможность скрытно расположить части войскъ въ близкомъ отъ цѣпи разстояніи , то должно этимъ воспользоваться для сдѣланія засады , съ тѣмъ , чтобы атаковать непріятеля неожиданно , когда онъ выкажетъ памѣреше прорваться чрезъ цѣпь .

Отступленія скрытыя производятся обыкновенно почью , — при чемъ стараются поддержать на бивуачныхъ мѣстахъ всѣ огни , (*) чтобы не дать непріятелю замѣтить движенія и отсутствія войскъ . Въ подобныхъ случаяхъ надобно принять пѣкоторыя мѣры и для облегченія отступленія

(*) Для поддержания огней оставляются на мѣстахъ нѣсколько кавалеристовъ , которые и поодѣль могутъ успѣть присоединиться къ своимъ частямъ ; а сверхъ того употребляются на сіе мѣстные жители .

аваппостовъ , на случай если бы на нихъ стали падать почью. По этому необходимо офицерамъ хорошо ознакомиться съ путемъ отступлени; для большей же безопасности можно выставить на этомъ пути нѣсколько постовъ , которые бы указывали должное направление или по крайней мѣрѣ разставить по мѣстамъ шесты съ соломою. За нѣсколько времени предъ разсвѣтомъ снимаются сколько можно одновременно , всѣ главные караулы и постепенно отступаютъ по даннымъ имъ направлениямъ , къ главному пути; за ними следуютъ пикеты , а паконецъ па разсвѣтѣ и вся цѣль начинаетъ отходить , съ тѣмъ , чтобы потомъ парысяхъ или даже и вскачъ присоединиться къ своимъ частямъ.

Разумѣется , что для прикрытия подобнымъ образомъ движенія отступательного способны только посты кавалерійскіе.

При дѣйствіи такого рода удачно исполненномъ , пока непріятель замѣтитъ , что исчезла наша передовая цѣль , пока успѣсть сдѣлать расположенія къ наступленію , пройдетъ по крайней мѣрѣ часа два , и аріергардъ нашъ , никѣмъ не беспокоимый , успѣсть уже отойти довольно далеко. Иногда же случалось , что подобнымъ образомъ отступающій выигрывалъ цѣльный переходъ предъ противникомъ своимъ.

Примѣрами особенно искусно прикрытаго постами отступлени, выставляются въ особенности: отступленіе Массены съ Португальскою Арміею въ 1810-мъ году . $\frac{3}{17}$ и $\frac{11}{18}$ го марта , и отступленіе Фельдмаршала Князя Кутузова въ 1812 году . 27

Августа , послѣ Бородинскаго сраженія . — Досто-
памятнымъ же прикрытиемъ движенія наступатель-
наго , были дѣйствія предшествованія сраженію Та-
рутинскому .

6.

Особенныя части аванпостного расположенія.

а) Отдѣльные , наблюдательные или промежуточные пункты .

Определеніе. Иногда случается , что какая нибудь дорога
весьма важная , по возможности приближенія по
ней непріятеля , по проходящая въ сторонѣ отъ
общаго расположенія аванпостовъ , или какой ни-
будь пунктъ , впереди цѣпи или также въ сторонѣ
отъ нея , могущій съ болѣшою выгодою служить
для обозрѣнія мѣстоположенія и наблюденія за
непріятелемъ , находится въ такомъ отдаленіи отъ
пространства , которое считается необходимымъ
занять цѣпью , для непосредственнаго охраненія
войскъ , что если бы продолжить цѣпь для заклю-
ченія въ нее такого пункта , то пришлось бы упо-
требить на нее много людей , изъ которыхъ боль-
шая часть не приносила бы прямой пользы . По-
тому то , при необходимости имѣть наблюденіе на

подобномъ отдаленомъ пунктѣ , въ сторонѣ или впереди цѣпи , употребляется другое средство, именно выставленіе пикетовъ отдельныхъ.

Такъ какъ отдельный пикетъ выставляется не- Сила отдель-
зависимо отъ передовой цѣпи , охраняющей общее
расположеніе войскъ , то отъ него выставляются
ведеты или часовые и высылаются разъѣзы или
патрули, только для соблюденія собственной его
безопасности. На числѣ необходимыхъ часовыхъ и
патрулей основывается и расчетъ числа людей,
посылаемыхъ въ отдельный пикетъ.

Напримѣръ, если для безопасности поста нужно
выставить два ведета или две пары и посыпать два
разъѣзда или патруля по двумъ направлениямъ , ве-
дущимъ къ непріятелю, да еще одинъ патруль или
разъѣздъ для связи съ главными передовыми постами , каждый изъ разъѣзовъ или патрулей въ
три человѣка и имѣть три сѣни какъ часовыхъ
или ведетовъ такъ и патрулей или разъѣзовъ , то
придется на такой пикетъ поставить 39 человѣкъ,
то есть почти полуэскадронъ , или же пѣхотный
взводъ.

Отдельные пикеты выставляются по большей
части отъ резерва аванпостовъ ; по иногда могутъ
быть отданы и отъ главныхъ карауловъ , если
въ сихъ послѣднихъ , отъ занятія цѣпи и поддер-
жанія ея, остается большее число людей чѣмъ
сколько для главнаго караула необходимо. Во вся-
комъ случаѣ , отдельные пикеты подчиняются,
подобно какъ и всѣ посты выставляемые для охра-

пешія войскъ, общему начальнику передовыхъ постовъ.

**Прелосто-
рожности и
степень го-
товности.** Отдѣльные пикеты, будучи удалены отъ про- чихъ войскъ и иногда на довольно значительное разстояніе, должны не только принимать всѣ тѣ же предосторожности, какія соблюдаются на обыкновенныхъ пикетахъ, по должны имѣть еще большую бдительность и осторожность, и въ осо- бенности высыпать частые разѣзды или патрули по всѣмъ направлениямъ, по которымъ можетъ поя- виться непріятель, чтобы не допустить себя ата- ковать въ расплохъ, или отрѣзать.

**Донесенія и
извѣщенія.** Всякія извѣстія сколько нибудь важныя, о дѣй- ствіяхъ непріятеля, отдѣльный пикетъ предста- вляетъ не только начальнику передовыхъ постовъ, но обязанъ сообщать ихъ и ближайшему отъ него пикету, или главному караулу, съ которымъ вообще сохраняетъ посредствомъ разѣздовъ или патрулей такую же связь и точно также сображается во всѣхъ дѣйствіяхъ, какъ пикеты и главные караулы между собою, въ общемъ аванпостномъ располо-женіи.

**Употребле-
ніе отдѣль-
ныхъ пике-
товъ.** Отдѣльные пикеты, хотя и не составляютъ су- щественной, необходимой части всякаго аванпост-наго расположения, но употребляются весьма часто съ большою пользою, и даже становятся необхо- димы во всякомъ мѣстоположеніи закрытомъ, пересѣченномъ, волнистомъ или холмистомъ и вообще

неудобопроходимомъ. Лучше запять пѣсколько важнѣйшихъ пунктовъ отдѣльными пикетами, нежели съ большимъ иногда затрудненіемъ протягивать сплошную цѣпь, которая весьма часто, и при значительной длины и при значительномъ числѣ войскъ, для нея употребленныхъ, все еще не охватить всѣхъ тѣхъ пунктовъ, которые должны быть заняты. — Во всякомъ случаѣ, система отдѣльныхъ пикетовъ можетъ служить большимъ пособіемъ при расположении и содержаніи передовыхъ постовъ.

Отдѣльные пикеты весьма часто въ военныхъ сочиненіяхъ и въ просторѣчіи называются также *наблюдательными пикетами* или *наблюдательными постами*.

Но есть еще особенный родъ постовъ, которые Промежуточно называются (въ уставѣ о полевой службѣ пѣхоты) *промежуточными постами*: они составляются изъ небольшаго числа людей (отъ 3 до 6 рядовыхъ съ сержантомъ или унтеръ-офицеромъ), и ставятся между двумя слишкомъ удаленными одинъ отъ другого пикетами или между пикетами и цѣпью, если какаянибудь часть цѣпи столь значительно удалена отъ пикета, что съ трудомъ можетъ быть имъ поддержанна.

Очевидно, что подобные посты могутъ быть поставлены только въ пѣхотѣ, въ ночное время, когда цѣпь отъ какого нибудь пикета пришлось растянуть болѣе чѣмъ сколько бы слѣдовало, и когда уже

иѣтъ времени отвратить эту невыгоду , потѣснивъ пикеты между собою, или приблизивъ цѣпь.

Вообще можно заключить, что они употреблялись весьма рѣдко и употребляются еще рѣже, потому что и правила все, которые для нихъ предписываются весьма сбивчивы. Въ Наставлениіи для передовыхъ постовъ (1841) они называются *наблюдательными пикетами*, между тѣмъ какъ название это подаетъ кажется совершенно ложное понятіе о ихъ назначеніи. Въ томъ же Наставлениіи, имъ предписывается соблюдать все то, что часовымъ въ цѣпи и въ одно время съ часовыми полагается ихъ смѣнять. Напротивъ того въ Уставѣ полевой службы пѣхоты (1846) имъ предписывается поступать во всемъ какъ пикетамъ, — хотя и трудно придумать какимъ образомъ 3 или 4 человѣка и даже 6, могутъ выполнить все тѣ обязанности, какія отъ пикета требуются, то есть охранять себя (по крайней мѣрѣ однимъ часовымъ), имѣть связь съ цѣпью и съ пикетами посредствомъ патрулей, и въ такомъ положеніи, съ такимъ напряженіемъ пройти цѣлую ночь.

Мы упомянули объ этихъ постахъ единственно только потому, что они названы въ уставѣ; но кажется можно будетъ почти всегда обойтись безъ этого способа, посредствомъ хорошаго расположения цѣпи и пикетовъ. Если же выставлять ихъ окажется необходимымъ, то кажется необходимо и смѣнять ихъ какъ часовыхъ и требовать, чтобы цѣлый постъ былъ постоянно въ такой же точно готовности какъ часовые.

Всѣ названія отдельныхъ наблюдательныхъ, и промежуточныхъ пикетовъ, а также отводныхъ, столь различно примѣнялись различными писателями и столь мало извѣстны войскамъ, что дать имъ теперь каждому особое опредѣлительное значеніе, весьма было бы затруднительно. Впрочемъ

названія эти вовсе не необходимы. Назначеніе отдельныхъ пикетовъ столь разнообразно, что никакой начальникъ не ограничится тѣмъ чтобы выразить оное однимъ словомъ, а всегда опредѣлитъ, гдѣ, какой силы и съ какою цѣлью поставить пикетъ. — Для нась же достаточно знать въ сущности различныя средства, какія употребляются для обеспеченія войскъ; а каждому изъ нихъ придумывать особое название, столь же бесполезно, какъ бы придавать напримѣръ различныя нааванія разъездамъ, смотря по различному ихъ назначенію.

При разсмотрѣніи примѣненія къ мѣстности аванпостного расположенія, мы упомянули еще о такъ называемыхъ отдельныхъ оборонительныхъ постахъ, и здѣсь разсмотримъ этотъ предметъ нѣсколько подробнѣе. Подобные посты употребляются, какъ уже сказано, въ тѣхъ случаяхъ, когда мѣстность впереди расположенія такова, что по немногимъ только пунктамъ допускаеть приближеніе непріятеля, когда пункты эти удобны для обороны малымъ числомъ войскъ и когда необходимо задержать на нихъ непріятеля, болѣе или менѣе времени, для обеспеченія сзади расположенныхъ войскъ. Слѣдовательно, отдельные оборонительные посты преимущественно могутъ быть располагаемы у переправъ чрезъ широкія, глубокія и быстрыя рѣки, на гребляхъ ведущихъ чрезъ непроходимыя болота, наконецъ въ ущельяхъ, или же на узкихъ хребтахъ съ обрывистыми скатами. Сила и составъ сихъ постовъ будетъ

отдельные
оборонитель-
ные посты.

зависеть отъ средствъ , представляемыхъ мѣстно-стю для обороны , а также отъ важности занимаемаго пункта , и следственno , отъ того на сколько времени нужно на немъ задержать непріятеля ; наконецъ , и отъ удаленія подобнаго пункта отъ общаго расположенія войскъ .

Баталіонъ съ орудіями , или двѣ , три роты , на конецъ даже одна рота , поставленная съ цѣллю оборонительную , заслуживають уже название *отдѣльного оборонительнаго поста* ; иногда же , смотря по важности пункта , подобный постъ можетъ состоять изъ несколькиx баталіоновъ съ артиллеріею и даже съ частію кавалеріи .

Расположеніе ихъ и степень готовности. При расположениіи отдѣльного оборонительнаго поста принимаются всѣ мѣры для того чтобы , въ самое короткое время , вся часть его составляющая могла занять тѣ мѣста , которыя наиболѣе должны способствовать ея оборонительному дѣйствію . А потому , часть поста (не менѣе четвертой) должна быть постоянно въ готовности , и изъ нея цѣль застрѣльщиковъ , хотя сперва и рѣдкая , занимаетъ пункты , удобные для обороны ; между тѣмъ должно быть разсмотрѣно , соображенено и сдѣлано распоряженіе , какимъ образомъ должно будетъ дѣйствовать каждой части при наступленіи непріятеля . Иногда же , при близости непріятеля и особенно ночью , мѣры осторожности усиливаются , такъ что и цѣлая половина поста остается постоянно въ готовности . Остальныя части отдыхаютъ , и

для этого подвигаются иѣсколько назадъ. Для предохраненія же поста отъ внезапнаго нападенія непріятеля, выставляются часовые и высылаются патрули или разтѣзы, какъ вообще на всѣхъ отдѣльныхъ пикетахъ.

Если пунктъ, па которомъ располагается отдѣльный оборонительный постъ, не предполагается удерживать слишкомъ упорно, то для этого могутъ быть съ пользою употреблены и драгуны, въ особенности при занятіи пункта иѣсколько отдаленнаго. Они спѣшиваются; часть ихъ оставаясь въ полной готовности, занимаетъ удобныя для обороны предметы: остальные отдыхаютъ; по лошади остаются всѣ въ совокупности и для вящей безопасности, большая часть ихъ замушиштученными. Какъ скоро непріятель приготовить для атаки усилія, которыя должны превзойти мѣру сопротивленія поста, драгуны садятся на лошадей, и быстро удаляются; на время они все же задержать непріятеля, а преградить имъ отступленіе не легко; и въ этомъ то состоитъ главная выгода, какую доставляютъ драгуны въ подобныхъ случаяхъ.

Составленіе
ихъ изъ дра-
гунъ.

б) *Секреты.*

Секретами называются небольшіе посты, выставленные скрытно впереди цѣпи, для заблаговре-

менного ея предупреждения, въ случаѣ, если бы подкрадывались къ ней непріятельскіе одиночные люди, чтобы сдѣлать внезапное на нее нападеніе.

Въ такіе секреты посыпаются обыкновенно 2, 3 человѣка и не болѣе 10, изъ самыхъ расторопныхъ и отважныхъ егерей или казаковъ (спѣшеннѣхъ), въ шинеляхъ, въ фуражкахъ безъ ранцевъ, чтобы какъ можно болѣе быть на легкѣ и какъ можно менѣе имѣть замѣтнаго въ одѣждѣ. Вѣроятно послѣднее обстоятельство послужило поводомъ и къ тому, что вошло въ обычай посыпать въ секретъ преимущественно егерей, ибо ихъ черные ремни менѣе замѣтны, чѣмъ бѣлые перевязи пѣхотныхъ и гренадерскихъ полковъ. На Кавказѣ, гдѣ патроны носятся большею частію не въ сумахъ, а въ патронташахъ, безъ перевязей, разницы въ этомъ отношеніи не дѣлаются и высыпаются въ секреты безъ разбора отъ егерскихъ или пѣхотныхъ полковъ, обращая вниманіе только на расторопность и отважность людей.

Случай для употребления секретовъ.

Подобные посты бываютъ полезны и даже необходимы, ночью и въ мѣстахъ закрытыхъ, когда, по какимъ нибудь причинамъ, нельзя высыпать патрулей, — что случается при близкомъ расположении непріятельской цѣпи, въ особенности при обложеніи укрѣплений, а также въ войнахъ съ азіятскими народами, которые весьма часто и весьма искусно, пользуясь темнотою или пересѣченіями, подкрадываются къ цѣпи; — а потому, если бы не имѣть постовъ, которые, не бывъ ими замѣчены, извѣщали бы о ихъ приближеніи, то напа-

денія ихъ былибы совершенно виезапны и всегда чрезвычайно для цѣпи гибельны.

Въ послѣднемъ случаѣ, то есть противъ народовъ азіатскихъ (что слѣдовательно полезно дѣлать и противъ всякихъ другихъ столько же искусствыхъ въ дѣйствіяхъ малой войны), высылаются секреты сильные, человѣкъ въ 10, чтобы доставить имъ болѣе самостоятельности, на случай еслибы они были открыты. Иногда же выставляются подъ названіемъ секретовъ посты еще болѣе сильные, съ цѣлью можно сказать наступательною, человѣкъ въ 20 и 30, и въ этихъ дѣйствіяхъ особенно отличаются охотники изъ Черноморскихъ кавацкихъ пѣшихъ полковъ, называющіе себя *пластунами*. Переодѣвались въ одежду подобную обыкновенной одеждѣ горскихъ народовъ, они выходятъ иногда на нѣсколько сотъ шаговъ за цѣпь, скрытно тамъ располагаются, съ тѣмъ, чтобы замѣти подкрадывающіяся къ цѣпи горцевъ и пропустивъ ихъ нѣсколько за свое расположение, ударить на нихъ съ тыла и потерю какую можно имъ нанести при такомъ неожиданномъ для нихъ оборотѣ, заставить ихъ отказаться, по крайней мѣрѣ на нѣсколько времени, отъ нападеній на наши цѣпи. Подобныя дѣйствія, впрочемъ, хотя и называются секретами, но уже привадлежать болѣе къ разряду засадъ.

Секреты высылаются обыкновенно ночью, сколь Мѣста для можно скрытие, на мѣста, которыя днемъ осмотрѣны, или издали указаны; днемъ же выставляются секреты развѣ только въ мѣстахъ особенно пересѣченныхъ.

Они не сминаются подобно часовымъ, и не по-Смѣна. вѣряются ни патрулями (или дозорами), ни рун-

дами , ибо все это могло бы изобличить ихъ присутствіе непріятелю ; — высылаются на извѣстное время , по прошествіи котораго также скрытно возвращаются къ своей части , а новый секретъ , или идетъ на новое мѣсто , или , если прежнее мѣсто особенно выгодно , то по разсказамъ старого секрета отыскивается это мѣсто .

Дѣйствія скрета. Обыкновенно люди въ секретѣ прилегаютъ къ землѣ , что лучше скрываетъ ихъ и способствуетъ имъ прислушиваться . — Они должны сохранять всевозможную бдительность и осторожность въ продолженіе всего того времени пока остаются на подобномъ посту . Обо всемъ , что замѣчается важнаго со стороны непріятеля , одинъ изъ нихъ , безъ шума и сколь можно скрытие , идетъ извѣстить цѣпь и пикетъ .

Сверхъ того , какимъ нибудь условнымъ знакомъ , напримѣръ легкимъ ударомъ по оружію , можетъ секретъ давать знать о приближеніи непріятеля .

Если секретъ , не смотря на всѣ предосторожности , окружены и захвачены непріятелемъ , то все же ему вмѣняется въ обязанность сдѣлать хотя одинъ выстрѣль , чтобы предупредить цѣпь о близкой опасности .

7.

Содержаніе передовыхъ постовъ казаками.

Способы содержанія передовыхъ постовъ казаками различаются иѣсколько отъ способовъ предъ симъ изложенныхъ, которые употребляются регулярною кавалеріею у насъ, какъ равно, въ томъ же почти видѣ, и въ другихъ европейскихъ арміяхъ. Главное различие состоить въ томъ, что передовую цѣпь казаки составляютъ не изъ парныхъ часовыхъ или ведетовъ, сменяемыхъ чрезъ каждые 2 или 3 часа, а изъ пикетовъ, или такъ называемыхъ ими бекетовъ, каждый въ 3 или 4 человѣка; бекеты сіи выставляются обыкновенно на цѣлые сутки, и въ каждомъ изъ нихъ люди только взаимно сменяютъ другъ друга въ обязанности наблюденія за непріятелемъ.

Въ Наставленіи молодымъ офицерамъ замѣчается, что этотъ способъ составленія цѣпи изъ бекетовъ или безсмѣниныхъ ведетовъ, былъ введенъ только въ войну отечественную 1812 года, когда не всѣ еще казачьи полки съ Дону прибыли, и отъ недостатка въ легкихъ войскахъ надобно было придумать средства къ содержанію передовой цѣпи наименьшимъ по возможности числомъ войскъ. Но есть свѣдѣнія, что и прежде казаки употребляли тотъ же самый или подобный способъ постоянно: по

крайней мѣрѣ достовѣрно извѣстно, что это такъ дѣжалось въ турецкихъ войнахъ, бывшихъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія. Точно также передовая цѣпь составлялась изъ бекетовъ, смыкавшихся разъ въ сутки; бекеты же составлялись изъ 3, а иногда и изъ 4 человѣкъ (свидѣтельство Г. Л. Иловайскаго 12, бывшаго тогда еще Маюромъ).

Размѣщеніе бекетовъ. Бекеты разставляются на такомъ одинъ отъ другого разстояніи, чтобы могли взаимно видѣть другъ друга, или по крайней мѣрѣ, чтобы на всемъ пространствѣ, между ними находящемся, не могъ пробраться непріятель, не бывъ замѣченъ или съ того, или съ другого бекета.

Служба на бекетахъ. На бекетахъ, одинъ казакъ, верхомъ или пѣшкомъ (по имѣю лошадь взнудзанно), постоянно наблюдаетъ за всѣмъ пространствомъ ввѣренномъ охраненію бекета; другой остается возлѣ него, въ полной готовности сѣсть на коня, а третій (и если есть четвертый) отдыхаетъ, кормитъ лошадь, водитъ ее на водопой, и даже можетъ сѣѣздить за фуражемъ (къ части отъ которой высланъ или еще чаще въ окрестности).

Такимъ образомъ смыкая другъ друга, всѣ люди на бекетѣ могутъ имѣть достаточный отдыхъ для того, чтобы простоять сутки безъ особенного утомленія.

Заставы. За бекетами, на томъ же разстояніи, на какомъ въ регулярной кавалеріи находятся отъ цѣпи пикеты, то есть на 1000 или 1500 шаговъ, располагает-

ся линія подкрепленій, которыя называются заставами, и располагаются преимущественно близь дорогъ или вообще на направленихъ особенно важныхъ, гдѣ бы съ удобностю они могли служить сборными пунктами для цѣпи бекетовъ.

Заставу составляютъ обыкновенно отъ 6 до 12 человѣкъ, изъ которыхъ одинъ въ полной готовности выставляется на удобномъ пункте (обыкновенно пѣшкомъ и имѣя близь себя лошадь), для обозрѣнія всего пространства, впереди и по сторонамъ находящагося и преимущественно всей цѣпи своихъ бекетовъ. Изъ остальныхъ по очереди одна часть въ готовности, а другая отдыхаетъ и кормитъ лошадей; изъ этой же послѣдней части, по очереди, водятъ лошадей на водопой, или же, если понадобится, Ѣзять люди и за фуражемъ.

За выставленіемъ бекетовъ и заставъ, все осталъное число казаковъ, наряженныхъ на аванпосты (то есть вся оставшаяся часть сотни или полка), со-
ставляетъ родъ резерва и становится обыкновенно на главномъ направлениі или за срединою передовой цѣпи, въ верстѣ или болѣе отъ линіи заставъ. Въ этомъ резервѣ, часть людей остается въ готовности и выдвигается нѣсколько впередъ, а большая часть ихъ отдыхаютъ, и даже разбиваются коно-
вязи.

Резервы ка-
зачьи.

Казаки, по своей зоркости, расторопности и бдительности, имъ особенно свойственной, могутъ имѣть

подъ наблюденiemъ , между каждыми двумя бекетами , большее пространство , чѣмъ какое полагается обыкновенно между ведетами . Заставы , не имѣя цѣлью смиѳну бекетовъ , а только принятіе ихъ , или составленіе для нихъ сборнаго пункта , могутъ быть также разставлены на гораздо большее разстояніе чѣмъ пикеты . Наконецъ , вместо цѣлой линіи главныхъ карауловъ , казаки имѣютъ только одинъ главный резервъ . Все это показываетъ , что казаки могутъ охранять такоѣ же точно пространство какъ регулярная кавалерія , гораздо меньшимъ числомъ людей и при меньшемъ ихъ утомленіи .

Это подала мысль , что выгоднѣе было бы и регулярной кавалеріи принять такой же способъ содержанія передовыхъ постовъ , какому придерживаются казаки . Но этому болѣе всего препятствуетъ теперешнее снаряженіе кавалериста : менѣе свободный въ своихъ движеніяхъ , отъ одежды и амуниціи , онъ долженъ еще , чтобы кормить лошадь , размуштучить ее , а потомъ замуштучивать когда садится , что гораздо медленнѣе и сложнѣе чѣмъ разнудзданіе и взнудзданіе казачьей лошади ; а потому , кавалеристъ регулярный не въ состояніи такъ скоро изготовиться какъ казакъ , и слѣдовательно , не можетъ подобно ему въ ближайшей къ непріятелю линіи постовъ отдыхать и кормить лошадь . Сверхъ того , рѣдко можно найти въ другихъ войскахъ ту ловкость , зоркость и бдительность , которыя у казака образуются съ малолѣтства отъ полукучевой жизни въ степяхъ съ табунами , которыхъ часто надобно оберегать не только отъ хищныхъ звѣрей , но и отъ хищниковъ — Калмыковъ . Слѣдовательно , цѣль регулярныхъ войскъ трудно разставлять на такія разстоянія , на какихъ ставятся казачьи посты . Что же касается до расположенія резерва въ совокупности , то очень часто , при большомъ протяженіи цѣпи и при близости непріятеля , можетъ быть гораздо полезнѣе расположить резервъ въ двухъ или трехъ мѣ-

стахъ, подобно нашимъ главнымъ карауламъ, чтобы каждая часть цѣпи могла имѣть вблизи себя подкрепленіе; и съдовательно въ этомъ отношеніи, выгода не на сторонѣ способа принятаго казаками.

Какъ бы то ни было, если будетъ упрощенъ способъ мундштученія, и если одежда и пригонка оружія въ нашей регулярной кавалеріи будутъ доведены до той простоты и до того удобства какъ у казаковъ, то можно кажется будеть хотя отчасти позаимствоваться у нихъ и способомъ содержанія передовыхъ постовъ, котораго главное основаніе и главная выгода состоятъ въ томъ, что въ ближайшей къ непріятелю цѣпи люди и лошади могутъ пользоваться отдыхомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, оставаясь цѣлыми сутки на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ. гораздо лучше могутъ ознакомиться съ мѣстоположеніемъ, нежели когда сминаются чрезъ каждые 2 или 3 часа.

Къ ночи, казаки, подобно регулярнымъ воїй расположение скамъ, сближаютъ всѣ свои части. Но разъѣздовъ и рундовъ, для повѣрки цѣпи и постовъ, у казаковъ идти въ употребленіи, а каждый частный начальникъ, отъ времени до времени, объезжаетъ все разстояніе своей части.

Такъ какъ казаки, по принятому ими способу, соединяясь казаковъ числомъ людей чѣмъ регулярная кавалерія, могутъ содержать передовые посты и менѣе на съ регулярною кавалерію утомляются, да и лошади ихъ способнѣе къ рію на перенесенію трудовъ аванпостной службы, то, если стахъ. при авангардѣ имѣются казаки, на нихъ обыкновенно возлагается содержаніе передовой цѣпи. Регулярной же легкой кавалеріи предоставляется въ такомъ случаѣ составленіе для поддержанія сей

цѣпи резервовъ, которые и размѣщаются на высотѣ главнаго резерва казачьяго.

Партіи.

Отъ резервовъ казачьихъ посылаются во всѣ стороны для развѣдыванія о непріятелѣ разъѣзды, или такъ называемыя казачьи партіи, въ 5, 10 и 15 человѣкъ, — подобно тому какъ посылаются разъѣзды и отъ регулярныхъ войскъ.

Способъ слѣдованія и дѣйствія партій казачьихъ, тотъ же самый, какъ и у регулярныхъ разъѣздаовъ.

ОТДѢЛЕНИЕ II.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХЪ ПОСТОВЪ ВДАЛИ ОТЪ НЕПРИЯТЕЛЯ.

а) *При бивуачномъ или лагерномъ расположении.*

При различ-
ныхъ степе-
нияхъ удаленія
непріятеля.

Мы уже сказали, что охраненіе войскъ непрерывною цѣпью постовъ считается необходимымъ только тогда, когда непріятель въ одинъ переходъ можетъ достигнуть нашего расположения. Если же непріятель находится въ большемъ отдѣлени, то считается достаточнымъ высыпать части для развѣдыванія о немъ; а, при иѣсколько большей опасности, на главнѣйшихъ направленіяхъ имѣть посты, которые бы преграждали непріятельскимъ отрядамъ путь къ нашему расположению.

На близкомъ отъ нашего расположениі разстояніі, непріятель очень часто для нападенія можетъ двинуть свои отряды на прямикъ, безъ дорогъ; потому то и становится необходимымъ, на разстояніи одного перехода отъ непріятеля, ограждать уже наше расположение цѣпью. Но на дальнее разстояніе, безъ дорогъ двигаться трудно, а потому, перехода за 3 и даже за 2, если непрерывной цѣпи и не будетъ выставлено, а только дороги будутъ хорошо заняты отрядами или отдѣльными постами и они исправно станутъ поддерживать между собою сообщеніе, то едва ли непріятелю удастся миновать ихъ, не бывъ ими замѣченнымъ.

Для выполненія сей цѣли всего удобнѣе будетъ разумѣется система отдѣльныхъ пикетовъ, преимущественно кавалерійскихъ, которые выставлять по дорогамъ или вообще по направленіямъ, по которымъ можно ожидать непріятеля, удаляя ихъ болѣе или менѣе отъ расположениія войскъ, смотря по большей или меньшей опасности отъ непріятеля, и связывая ихъ между собою разъездами.

Мы уже видѣли, что основаніемъ для опредѣленія величины отдѣльного пикета служить то, сколько онъ долженъ выставлять для охраненія своего ведетовъ и сколько долженъ высыпалъ разъездовъ. Среднею величиною въ большей части случаевъ, для отдѣльного пикета, можно опредѣлить кавалерійскій взводъ, кромѣ развѣ пунктовъ особенно важныхъ, на которыхъ нужна большая бдительность и частое высыпаніе разъездовъ. На такихъ пунктахъ можно ставить полуэскадроны. Но всегда лучше, какъ уже было замѣчено, ставить вмѣстѣ полныя части и по крайней мѣрѣ не дробить взводовъ. Равстояніе же, на которое выдвигаются отдѣльные пикеты можетъ

быть доведено до полуперехода и даже болѣе, если обстоятельства тому благопріятствуютъ и можно воспользоваться особенно выгодно для расположения подобныхъ пикетовъ мѣстностю. При такомъ удалении, для скорѣйшаго сообщенія извѣстій, необходимо уже становится употреблять сигналы.

Резервы.

Если двѣ или пѣсколько изъ дорогъ, занятыхъ пикетами, соединяются позади ихъ расположений и при томъ пикеты довольно значительно отдалены отъ войскъ, то можно, на соединеніи этихъ дорогъ, ставить части болѣе сильныя, которые бы могли служить резервами или сборными пунктами для пикетовъ.

Разъѣзды и летучіе отряды.

Отъ постовъ такимъ образомъ расположенныхъ, посылаются, какъ уже сказано, разъѣзды, впередъ для ближайшаго охраненія постовъ отъ внезапнаго нападенія, и въ стороны, для связи ихъ между собою. Но сверхъ того, отъ главныхъ силъ, или отъ авангарда, если уже опытъ составленъ, высылаются еще разъѣзды болѣе сильные, въ 10, 20, 30 человѣкъ, въ полуэскадронъ, а иногда болѣе, (особенно если въ одинъ день не могутъ возвратиться). Такіе разъѣзды принимаютъ уже название *летучихъ отрядовъ*: они, по мѣрѣ возможности, доходятъ до самаго расположения непріятельскаго и стараются обо всемъ сколь можно болѣе развѣдывать.

Назначение казаковъ.

Если есть при отрядѣ казаки, то они преимущественно употребляются для составленія передовыхъ отдельныхъ постовъ или заставъ и для высы-

ланія дальнихъ разъездовъ или партій. Регулярная же кавалерія употребляется для составленія резервовъ или подкреплений, или же для усиленія резервовъ отъ казаковъ выставляемыхъ.

б) *При расположении по квартирамъ.*

Войска располагаются по квартирамъ не иначе какъ въ довольно значительномъ удаленіи отъ непріятеля; съдовательно, способы охраненія ихъ отъ внезапнаго нападенія должны ближе подходить къ изложеннымъ предъ симъ, то есть къ способамъ охраненія вдали отъ непріятеля, нежели къ тѣмъ, которые свойственны близкому отъ непріятеля расположению. Но сверхъ того, при охраненіи квартирного расположения, встрѣчается еще одно услоіие, которое при бивуачномъ не существуетъ: войска по квартирамъ занимаютъ обыкновенно пространство гораздо болѣе обширное чѣмъ на бивуакахъ, и потому, не только нужно бываетъ извѣстить войска о приближеніи непріятеля, но и задержать его до тѣхъ поръ, пока всѣ отдалено расположенные части придутъ на сборные пункты; ибо иначе части эти могутъ подвергаться отдаленному разбитію.

На этомъ основаніи, части войскъ ближайшія къ непріятелю располагаются по квартирамъ тѣснѣе, и такимъ образомъ составляютъ некоторый родъ положенія.

авангарда (*). Но эти, можно сказать, передовыя войска, для доставленія себя тѣхъ удобствъ, которыхъ можно ожидать отъ квартирнаго расположения, все же должны занимать пространство довольно обширное. А потому, чтобы дать время сбратиться, нужно зарлаговременно извѣстить ихъ о приближеніи непріятеля и между тѣмъ нѣсколько и задержать его.

Главные передовые посты. Съ этою цѣлію выставляются на полперехода, иногда на цѣлыи переходъ, отъ линіи квартиръ, отряды довольно значительные и самостоятельные, изъ одного или нѣсколькихъ баталіоновъ, съ соразмѣрнымъ числомъ кавалеріи и артиллериі. Эти отряды называются *главными передовыми постами*.

Сп. за путь въ помѣщениe. Главные передовые посты располагаются преимущественно при соединеніи дорогъ, на главнѣйшихъ направленияхъ и притомъ въ такихъ мѣстахъ, которые бы способствовали оборонительному дѣйствію. Посты эти дѣлаются, разумѣется, тѣмъ сильнѣе, чѣмъ важнѣе путь, на которомъ они находятся, чѣмъ далѣе приходится ихъ выдвинуть отъ общаго расположенія войскъ, и чѣмъ менѣе благопріятствуетъ оборонѣ самая мѣстность.

Конечно, можно бы сказать и наоборотъ, что чѣмъ слабѣе постъ, тѣмъ менѣе можно его отдалять, особенно если вѣтъ благопріятствующей для оборо-

(*) Главныя правила и тактическія условія расположенія войскъ по квартирамъ рассматриваются въ Высшей тактицѣ.

ны мѣстности; но съ другой стороны, иногда необходимо бываетъ для обезпеченія войскъ выдвинуть передовые посты далѣе, по мѣстнымъ обстоятельствамъ. Въ такомъ случаѣ, необходимо уже и усиливать посты, по мѣрѣ возможности.

Если по какимъ-нибудь обстоятельствамъ, главные Промежуточные посты.
передовые посты пришлось расположить на значительныхъ между собою разстояніяхъ, то, для облегченія между ними сообщенія и поддержанія связи, а также для большаго обезпеченія квартирнаго расположенія отъ тревогъ, которыя могутъ производить легкіе непріятельскіе отряды, — выставляются еще между главными постами, посты второстепенные, которые называются *промежуточными*, и которые составляются преимущественно изъ кавалеріи, потому что главное назначеніе ихъ, какъ уже сказано, не есть задержаніе непріятеля, а только наблюденіе за нимъ и поддержаніе связи между частями собственнаго нашего расположенія, — къ чему, разумѣется, всего способное кавалерія.

Изъ кавалеріи также составляются посты на флангахъ всего расположенія, если есть на оныхъ такие пункты, которые способствуютъ наблюденію за непріятелемъ и которые занять пѣхотою трудно, по удаленію ихъ. Такіе посты называются *наблюдательными* или *извѣщательными*.

Всѣ эти посты (главные, промежуточные и наблюдательные), охраняютъ себя каждый общепринятыми способами аванпостной службы, то есть,

Наблюда-
тельные или
извѣщатель-
ные посты.

Охраненіе
въ всѣхъ по-
стовъ.

смотря по большему или меньшему удалению непрятеля, выставляютъ нѣсколько отдельныхъ пикетовъ, или же окружаютъ себя цѣпью. Они посылаютъ къ сторонѣ непріятеля разъезды или летучие отряды, которые должны по возможности доходить до непріятельского расположения, хотя бы оно отстояло и на нѣсколько переходовъ; а сверхъ того посылаютъ разъезды и для обезпеченія сообщеній, какъ между собою, такъ и съ прикрываемыми войсками.

*Передовыи
заставы и
разъезды.*

Кромѣ этого рода постовъ, составляющихъ главную основу охраненія войскъ, по квартирамъ расположенныхъ, весьма полезно имѣть еще впереди ихъ, для большаго ихъ обезпеченія, по всемъ дорогамъ (сколько нибудь значительнымъ), отъ непріятеля ведущимъ, кавалерійскіе отдельные пикеты. У насъ для этого преимущественно употребляются казаки, которые заставами своими занимаютъ дороги и, сверхъ того, высылаютъ партии, какъ можно далѣе. — Такимъ образомъ отвратится всякая возможность непріятелю скрытно пробраться, и не только войска, по квартирамъ расположеннымъ, но и самые передовые посты предохранены будутъ отъ напрасныхъ тревогъ.

Слѣдовательно, по принятому способу, у насъ для охраненія квартиръ, имѣются собственно двѣ линіи: одна, казачьихъ постовъ; другая, главныхъ, извѣщательныхъ или наблюдательныхъ и промежуточныхъ постовъ. Но можно еще считать третьею линіею

охраненія , переднія части квартирнаго расположе-
вія , помѣщенные тѣснѣе другихъ , съ тою именно
цѣлью , чтобы , по близости своей къ непріятелю ,
онѣ могли скорѣе собраться и изготовиться къ дѣй-
ствію .

Теперь , разсмотрѣвши главный составъ отрядовъ ,
которымъ поручается охраненіе квартиръ , мы зайдемъ
разсмотрѣніемъ тѣхъ предосторожностей , ко-
торыя должны быть соблюдаемы на главныхъ пе-
редовыхъ постахъ , на промежуточныхъ , и проч.

Начальникъ поста , назначенаго для прикрытия Первыхъ обя-
занности по-
квартирнаго расположенія (главнаго , промежуточ-
наго или извѣщательнаго , все равно , — потому что ста .

для всѣхъ этихъ постовъ , въ одной линіи распола-
гаемыхъ , нужны одинакія почти мѣры предосто-
рожности) , прибывъ на указанное ему мѣсто , дол-
женъ тотчасъ же не только принять всѣ мѣры для
обеспеченія себя отъ нечаяннаго нападенія , вы-
ставлениемъ аванпостовъ и высыпаніемъ разъѣз-
довъ , но сдѣлать соображеніе и принять всѣ воз-
можныя мѣры и на тотъ случай , если бы пришлось
вступить въ бой на занятомъ имъ пунктѣ ; слѣдова-
тельно , осмотрѣть во всей подробности свою пози-
цію , и сдѣлать всѣ распоряженія къ тому какъ за-
нимать ее , а если есть время и способы , то усилить
ее и искусственными средствами , сдѣлавъ преграж-
денія (засѣками или барrikадами) на путяхъ ве-
дущихъ отъ непріятеля .

Послѣдняя предосторожность , конечно , не со-
ставляетъ уже необходимости существенной ; но

осмотрѣть мѣстоположеніе и сдѣлать распоряженіе къ занятію его въ случаѣ тревоги, — это необходимо исполнить тотчасъ же по прибытии на мѣсто, не откладывая до другаго дня; ибо, при отдѣльности поста отъ своихъ войскъ и при близости къ непріятелю, всегда можно имѣть въ виду возможность, что непріятель въ туже ночь еще атакуетъ его.

Разумѣется, что эти предосторожности гораздо еще важнѣе и сложнѣе для главнаго передового поста, составленного изъ довольно значительнаго числа войскъ всѣхъ оружій, нежели для промежуточнаго или для извѣщательнаго поста, составленного изъ одной только кавалеріи.

Укрѣпленія. Если предполагается простоять на мѣстѣ довольно долго, то въ слѣдующіе дни можно, гдѣ окажется удобнымъ, устроить даже и укрѣпленія, или по крайней мѣрѣ усилить фортификаціонными средствами мѣстные предметы, продѣливая въ строеніяхъ бойницы, придѣливая банкеты къ высокимъ каменнымъ заборамъ, устраивая по мѣстамъ ложементы, ровики для стрѣлокъ и т. п.

Разумѣется, что чѣмъ пунктъ важнѣе, чѣмъ болѣе онъ обеспечень отъ обходовъ, тѣмъ болѣе можно употребить и средствъ для укрѣпленія его. Въ этомъ часто помогаютъ и мѣстные жители.

Расположеніе въ селеніяхъ. Подобные посты по большей части помѣщаются въ селеніяхъ, или близъ селеній, потому именно, что селенія почти всегда составляютъ важнѣйшіе пункты, по соединенію къ нимъ дорогъ, по расположению ихъ на рѣкахъ, наконецъ, по самымъ тѣмъ удобствамъ, которыя они представляютъ для

обороны. Если нѣтъ особенной опасности , ни со стороны непріятеля , ни со стороны жителей , то можно посты располагать и по квартирамъ , разумѣется, какъ можно тѣснѣе и принимая различныя предосторожности , чтобы облегчить сборъ людей съ квартиръ. Въ ненастное и особенно въ зимнее время , подобное расположение по квартирамъ становится даже необходимымъ ; и если нѣтъ по близости поста селенія , то устраиваютъ для людей землянки.

Во всякомъ случаѣ , на каждомъ посту , охраняющемъ квартирное расположение , поставляется за правило : быть постоянно въ готовности къ бою въ той степени , чтобы люди далеко не расходились , и за водою , дровами или фуражемъ были посыпаемы не иначе какъ небольшими командами ; чтобы аммуниція , зброя и упряжь у нихъ были подъ рукою , въ пѣхотѣ ружья заряжены , въ кавалеріи и артиллериї люди вблизи отъ своихъ лошадей ; ночью же , чтобы всѣ люди были одѣты , лошади осѣдланы или въ упряжи , орудія заряжены и фитили зажжены . Сверхъ того , на каждомъ посту должны быть дежурные части (какъ уже сказано , примѣрно отъ полка баталіонъ или дивизіонъ , отъ баталіона рота , отъ дивизіона полуэскадроны) , въ которыхъ и днемъ люди остаются въ боевой амуниціи , лошади осѣдланы , и орудія заряженныя , и запряженныя , выставлены на позицію ; — ночью

Степень готовности.

же , вся дежурная часть должна быть въ сборѣ и преимущественно на томъ мѣстѣ, которое предназначается сборнымъ пунктомъ для всего поста.

**Предосто-
рожности.** Предосторожности , соблюдаемая при расположении поста въ селеніи , для облегченія сбора съ квартирѣ , состоять въ томъ , что людей стараются помѣстить въ наименьшемъ числѣ квартирѣ или сараевъ , ближайшихъ между собою , особенно ночью , выбирая для сего удобнѣйшія и оставляя не занятymi тѣ въ которыхъ можно помѣстить лишь немногихъ людей и которые слишкомъ разбросаны ; лошадей помѣщать преимущественно по дворамъ , подъ навѣсами , а если нельзя иначе какъ въ конюшняхъ или сарайахъ , то снимать съ петель двери или ворота , для удобнѣйшаго вывода и выѣзда ; вообще обратить вниманіе на облегченіе по возможности каждой части сообщенія съ общимъ сборнымъ пунктомъ , и на устраненіе всякихъ препятствій могущихъ находиться на пути . Сборное же мѣсто назначать на пунктѣ по возможности наиболѣе безопасному отъ нападенія непріятеля и который бы вмѣстѣ съ тѣмъ могъ бы тотчасъ же доставить выгоду и для оборонительного дѣйствія ; следовательно , для кавалеріи сборное мѣсто придется выбирать почти всегда виѣ селенія , при чемъ обратить вниманіе на то , чтобы мѣстность на избранномъ для сбора пунктѣ была открытая и не пересѣченная .

Если непріятель предпріимчивъ и находится недалеко , то , кромѣ мѣръ для облегченія сбора войскъ на посту , должно еще принять мѣры и для воспрепятствованія непріятелю атаковать ихъ во время сбора: для этого можно заградить (повозками, бочками или траперзами) всѣ тѣ улицы , которые не необходимы для внутренняго сообщенія, или для присоединенія къ отряду аванпостовъ его. Преимущественно же подобными препятствіями преградить непріятелю всѣ пути , ведущіе отъ него къ сборному мѣсту.

То же самое, въ большемъ размѣрѣ, должно исполнить и въ отношеніи къ общему расположению войскъ: уничтожить переправы, заградить проходы которые для насъ не нужны, а могли бы послужить въ пользу непріятелю; напротивъ того , улучшить, и где нужно устроить переправы на всѣхъ путяхъ, ведущихъ отъ передовыхъ войскъ къ квартирному расположению, или служащихъ для сообщенія между различными частями сего расположения. Впрочемъ , всѣ это входитъ въ разрядъ общихъ тактическихъ мѣръ, которая должно имѣть постоянно въ виду при всѣхъ военныхъ дѣйствіяхъ , и которая не составляютъ особенности службы передовыхъ постовъ.

При расположениіи поста въ селеніи , особенное вниманіе должно быть обращено на соблюденіе внутренняго порядка и на хорошее обращеніе съ жителями: Съ одной стороны этимъ поддерживаются дисциплина , а съ другой пріобрѣтается важное средство къ соблюденію безопасности отряда;

Заграждение
сообщенія.

Обложденіе
съ жителями.

сельскія начальства на первыхъ порахъ всего лучше и скорѣе могутъ познакомить со всѣмъ тѣмъ что составляетъ выгоды и невыгоды поста въ отношеніи къ мѣстоположенію и къ ведущимъ къ оному подступамъ и что должно быть принято въ соображеніе для расположенія на ономъ. Въ послѣдствіе же времени, они весьма часто могутъ доставлять достовѣрныя свѣдѣнія о непріятелѣ, посредствомъ сношеній своихъ съ другими селеніями. Самые жители могутъ служить въ различныхъ случаяхъ проводниками, тѣмъ болѣе надежными, чѣмъ они болѣе расположены въ нашу пользу. Напротивъ того , если жители озлоблены, то иѣкоторую пользу можно отъ нихъ имѣть только въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ возможно самое строгое и неотступное за ними наблюденіе. За то , вездѣ гдѣ иѣть надъ ними надзора, можно ожидать что они постараются вредить намъ: скорѣе всѣхъ передадутъ они непріятелю свѣдѣніе объ отдѣльности или оплошности какого нибудь поста , обо всемъ что ему полезно знать относительно нашего положенія , и скорѣе же всѣхъ доставятъ ему средства скрытно подойти и внезапно атаковать наши отряды.

Во всякомъ случаѣ однakoже , сблюшая возможную осторожность и снисходительность въ обращеніи съ жителями , нужно принимать и противъ нихъ мѣры предосторожности , особенно если рас-

положеніе ихъ къ намъ не надежно. Потому , при помѣщеніи поста въ селеніи нужно , подобно какъ въ лагерѣ или на бивуакахъ , выставлять , независимо отъ аванпостовъ и дежурныхъ частей , караулы , полевые на переднихъ оконечностяхъ селеній , задній въ томъ концѣ , который ближе къ отступлению : отъ дежурной части можетъ быть выставленъ караулъ и внутри селенія ; если же жители весьма подозрительны , то все селеніе окружается цѣпью часовыхъ , чрезъ которую , безъ разрѣшенія начальника поста , никто не пропускается.

При наступленіи непріятеля , разѣзды и казачьи посты , давъ знать о томъ немедленно на главные передовые посты , отступаютъ къ нимъ , стараясь однако же не выпустить наступающаго изъ виду и какъ можно лучше высмотрѣть его силы . Съ главныхъ передовыхъ постовъ (равно какъ съ промежуточныхъ и извѣщательныхъ) донесеніе о приближеніи непріятеля въ значительныхъ силахъ , — если оно заслуживаетъ полное вѣроятіе , — передается тотчасъ же начальнику ближайшаго квартирнаго расположенія , а вмѣстѣ съ тѣмъ это извѣстіе сообщается и соѣднимъ постамъ , для ихъ предостереженія .

Для скорѣйшаго извѣщенія всего квартирнаго расположенія о приближеніи непріятеля употребляются сигналы : пускаются ракеты , зажигаются обвязанные соломою шесты и т. п.

Дѣйствія при нападеніи врага.

Разумѣется, что число донесеній какія можно дѣлать посредствомъ подобныхъ сигналовъ, весьма небольшое и почти всегда ограничивается только извѣстіемъ о предстоящей какой нибудь части расположенія опасности. На линіяхъ нашихъ въ Кавказской войнѣ употребляется впрочемъ еще слѣдующее средство для того, чтобы не только извѣстить о появлѣніи непріятеля, но и указать съ какой стороны его ожидать должно: близъ каждого сторожеваго поста или вышки ставятся два шеста обвязанные соломою, одинъ въ нѣкоторомъ разстояніи вправо отъ поста, а другой на столько же влѣво (въ отношеніи къ частямъ позади линіи расположенныхъ); первый зажигается когда непріятель является съ правой стороны, второй когда съ лѣвой, а если непріятель направляется прямо на постъ, то зажигаются оба.

Трудность расположения. Дѣйствія главныхъ передовыхъ постовъ зависятъ всего болѣе отъ данныхъ имъ наставлений, то есть отъ общихъ видовъ главнаго начальника войскъ; но во всякомъ случаѣ, положеніе ихъ есть одно изъ самыхъ щекотливыхъ и затруднительныхъ на войнѣ. Они должны стараться задержать непріятеля, и иногда весьма упорно, а между тѣмъ не допустить окружить себя, не допустить преградить себѣ отступленіе, если не могутъ надѣяться твердо, что къ нимъ придутъ другія войска на выручку. Отступить противъ непріятеля слабѣйшаго и обнажить ему прикрываемое расположение, — постыдно. Оставаться на мѣстѣ тогда, когда наступаютъ силы слишкомъ не соразмѣрныя, — неблагоразумно. Избавить же отъ этихъ

двухъ крайностей можетъ только одно: точность донесеній получаемыхъ о непріятелѣ, его силахъ и направленіи. Изъ этого видно какую важность имѣть въ особенности при расположениіи квартирномъ, служба дальнихъ разъѣздовъ или летучихъ отрядовъ, на которые возлагается разведываніе о непріятелѣ и наблюденіе за нимъ вдали отъ войскъ.

Дѣйствія промежуточныхъ и извѣщательныхъ постовъ, составляемыхъ изъ одной кавалеріи, и не имѣющихъ цѣлью упорного задержанія противника, менѣе сложны и затруднительны. Сверхъ того, они и за отступленіе свое могутъ опасаться менѣе чѣмъ пѣхотные отряды, а потому имъ письколько не затруднительно, соображаясь съ дѣйствіями сосѣднихъ постовъ, оставаться на мѣстахъ до тѣхъ поръ, пока не вытѣснить ихъ превосходный въ силахъ непріятель, и между тѣмъ наблюдать за нимъ, высматривать его до послѣдней минуты, — чѣмъ совершенно и выполняется ихъ назначеніе.

При главныхъ и промежуточныхъ постахъ имѣется только обозъ 1-го разряда, и часть обоза 2-го разряда, т. е. необходимаго на каждомъ почлегѣ. Сей послѣдній, при извѣстіи о наступлении непріятеля, тотчасъ же отправляется назадъ, подъ прикрытиемъ.

Все что было сказано здѣсь о службѣ постовъ, смына, охраняющихъ квартирное расположеніе, доста-

точно показываетъ , что эта служба , требуя отъ нихъ постоянной бдительности , и далекаго развѣдыванія о непріятелѣ , весьма утомительна и сверхъ того, не допускаетъ имъ воспользоваться выгодами отдыха , который въ то же время предоставляетъся другимъ войскамъ , на квартирахъ болѣе или менѣе просторныхъ . Потому то и принимается правиломъ , войска для сего назначенія употребляемыя , по прошествіи нѣкотораго времени , смынать другими войсками , а прежнія отводить назадъ и располагать по квартирамъ .

ОТДѢЛЕНИЕ III.

ПАТРУЛИ И РАЗЪЕЗДЫ.

Раздѣление. Патрули (отъ пѣхоты) и разъезды (отъ кавалеріи) бываютъ : *малые* или *ближніе* , — и *большиe* или *далыніе* ; первые , изъ двухъ или трехъ рядовыхъ , при унтеръ-офицерѣ , или ефрейтерѣ , высылаются позади цѣпи , на весьма небольшое разстояніе , — патрули (пѣхотные) , не болѣе версты , разъезды (кавалерійские) , не болѣе трехъ верстъ передъ нее ; — послѣдніе , изъ 10, 20 и болѣе рядовыхъ , изъ взвода , полуэскадрона , съ унтеръ-офицерами и при одномъ или нѣсколькихъ офицерахъ , высылаются на *далынѣйшее* уже разстояніе , патрули (пѣхотные) , верстъ на 10 если

мѣстность закрытая; разъѣзды (кавалерійскіе), верстъ на 15, 20 и даже на цѣлый переходъ и болѣе, если непріятель не слишкомъ предпріимчивъ или находится еще далеко, и если нѣть опасности со стороны жителей. Разумѣется, что чѣмъ далѣе высылается разъѣздъ, тѣмъ онъ долженъ быть самостоятельнѣе.

Трудно положить границу между тѣмъ что называется разъѣздомъ и что, *летучимъ отрядомъ*. Послѣднее выраженіе опредѣляли такимъ образомъ, (Военно-Энцикл. Лексиконъ, сл. Авантосты), что разъѣздъ, существующій отдѣлиться отъ своей части къ сторонѣ непріятеля такъ далеко, что въ одни сутки возвратиться не можетъ, называется уже летучимъ отрядомъ. Справедливѣе бы казалось однокоже дѣлать различіе не по отдаленію, на которое часть высылается, а по величинѣ ея, и именно называть напримѣръ разъѣздами части изъ эскадрона и менѣе, — хотябы онѣ въ однѣ сутки и не успѣвали возвратиться къ своимъ войскамъ, — а названіе летучихъ отрядовъ придавать отрядамъ составляемымъ изъ нѣсколькихъ эскадроновъ, или по крайней мѣрѣ болѣе нежели изъ одного эскадрона. — Это кажется всего болѣе и согласуется съ тѣмъ понятіемъ, какое имѣется въ войскахъ о разъѣздѣ и летучемъ отрядѣ.

Близкіе или *малые* патрули и разъѣзды, какъ уже видѣли, могутъ имѣть назначеніемъ: 1) повѣрку часовыхъ въ цѣпи, 2) содержаніе сообщенія между различными частями аванпостного расположенія, 3) предохраненіе цѣпи отъ нападеній внезапныхъ и 4) осмотръ ближайшаго къ цѣпи мѣстоположенія.

Назначеніе
близкихъ па-
трулей.

Повѣрка цѣ-
ни.

1. Для повѣрки бдительности и исправности часовыхъ высылаются, какъ уже отчасти было объяснено, патрули и разъезды (которые въ такихъ случаяхъ называются также дозорами и объездами) отъ пикетовъ и главныхъ карауловъ, тѣмъ чаще, чѣмъ болѣе люди въ цѣпь выставленные утомлены, и чѣмъ болѣе нужно требовать отъ нихъ бдительности; иногда учащаются они до того, что по возвращеніи одного, тотчасъ же высылается другой. Каждый подобный патруль или разъездъ идетъ къ одному изъ фланговъ своей цѣпи, проходитъ за оную, и потомъ, слѣдуя вдоль нея съ наружной стороны, подходитъ спереди къ каждому ведету или каждой парѣ, какъ можно тише, чтобы убѣдиться въ бдительности часовыхъ, и, такимъ образомъ пройдя до другаго фланга цѣпи, возвращается къ своей части и доноситъ обо всемъ что имъ было замѣчено. Если бы гдѣ нибудь, на мѣстѣ хорошо известномъ, не оказалось ведета, на немъ поставленнаго, то оставляется тамъ одинъ человѣкъ, и тотчасъ же сообщается о томъ свѣденіе на ближайшій пикетъ.

На окликъ часовыхъ, патруль или разъездъ отвѣчаетъ своимъ названіемъ (патруль или разъездъ) и подойдя ближе говоритъ отзывъ. Если два патруля встрѣтятся въ темнотѣ, то они взаимно спрашиваются одинъ у другаго, одинъ отзываетъ а другой лозунгъ, ибо сей послѣдній всегда сообщаетсяunter-офицеру или ефрейтеру, въ патруль посылаемому.

2. Для содержания связи, патруль или разъездъ Содержание
связи. отправляется отъ одного пикета или главнаго караула къ другому; или же, отъ резерва къ главнымъ карауламъ и отъ сихъ послѣднихъ къ пикетамъ; направляется онъ кратчайшимъ путемъ къ мѣсту назначенія, и, сообщивъ порученныя ему свѣденія или приказанія, и получивъ въ замѣнъ свѣденія отъ поста, къ которому присланъ, возвращается назадъ.

Подобные патрули и разъезды посылаются, какъ уже сказано, чѣмъ чаще чѣмъ труднѣе видѣть непріятеля, (слѣдовательно особенно въ темную ночь и туманную погоду), чѣмъ болѣе можно опасаться покушеній его на сообщенія наши, и чѣмъ болѣе посты наши отдалены одинъ отъ другаго. При этомъ, для большаго удостовѣренія въ исправномъ исполненіи этого рода службы, старатся устроить такимъ образомъ, чтобы патруль или разъездъ могъ доставить отъ поста, къ которому посылается, какое нибудь письменное извѣщеніе о своемъ прибытіи, или о томъ, что на посту произошло замѣчательнаго.

3. Какъ бы ни были бдительны ведеты и часовые, но они не могутъ предохранить себя отъ нечаянныхъ нападеній мелкихъ непріятельскихъ отрядовъ, которые, подкрадываясь по закрытому мѣстоположенію или пользуясь темнотою ночи, могутъ скрываться по близости отъ цѣпи и улучать удобное мгновеніе для нападенія на нее, для захватыванія нѣсколькихъ часовыхъ, иногда даже цѣлаго пикета или, по крайней мѣрѣ, для распро-

страпенія тревоги по всей линії передовихъ постовъ.

Чтобы предупредить подобныя тревоги и нападенія , высылаются за цѣпь малые патрули и разъѣзды и проходятъ впереди опої (пѣхотные не далѣе версты), съ тѣмъ , чтобы тщательно осматривать всѣ закрытія, и, прилегая ухомъ къ землѣ, прислушиваться не происходитъ ли гдѣ нибудь по близости движение войскъ.

Многіе на высыланіе подобныхъ патрулей и разъѣзовъ, для обезпеченія войскъ, болѣе надѣются чѣмъ на самую цѣпь. Между прочими Жакино де Прель излагаетъ то мнѣніе , что сквозь цѣпь можетъ еще непріятель пробраться какъ нибудь не замѣтно ; но что отъ разъѣзовъ едва ли ему удастся укрыться. Этому есть основаніе въ самой природѣ вещей. Часовые должны прислушиваться и приглядываться стоя на мѣстѣ, и направлять свое вниманіе, въ положеніи почти страдательномъ : часто утомленіе лишаетъ ихъ всякой бдительности , а если при этомъ еще есть ошибка въ расположениі цѣпи, если оставлены безъ наблюденія какія нибудь мѣста , способствующія скрытому подходу , то весьма легко могутъ быть пропущены , по крайней мѣрѣ одиночные люди. Напротивъ патруль или разъѣздъ находится въ движеніи; онъ ищетъ непріятеля, и, какъ почти всегда случается, находить то, чего ищетъ , — если только дѣйствительно непріятель гдѣ нибудь по близости скрывается.

Подобный патруль или разъѣздъ обыкновенно слѣдуетъ по дорогамъ или тропинкамъ ; но иногда и напрямикъ чрезъ поля. При возвращеніи своемъ

онъ обязанъ, отъ времени до времени, останавливаться и оглядываться, не показывается ли гдѣ нибудь вслѣдъ за нимъ непріятель: ибо весьма часто отрядъ, назначенный для нападенія, выберетъ для онаго именно то время, когда замѣтить, что патрули или разыѣзды возвращаются съ рекогносцировки, и когда можно надѣяться, что успокоенные ими передовые посты менѣе станутъ сохранить бдительности.

4. Патруль или разыѣздъ, посланемый для осмотра мѣстоположенія, поступаетъ точно такъ, какъ и посланемый для открытія непріятеля; по въ особенности старается ознакомиться съ положеніемъ предметовъ, направлениемъ дорогъ, съ обширностю и свойствами всѣхъ тѣхъ мѣстъ, которые могутъ представлять закрытіе непріятелю. Притомъ, если каждый патруль и разыѣздъ, идя къ сторонѣ непріятеля по одной дорогѣ, долженъ стараться возвратиться по другой, то это въ особенности вмѣняется въ обязанность посланемому для осмотра мѣстоположенія, именно для того, чтобы онъ могъ осмотрѣть большее пространство.

Всѣ патрули и разыѣзды, въ предыдущихъ четырехъ пунктахъ исчисленные, при с.лѣдованиіи своемъ, не должны держаться въ совокупности: одинъ человѣкъ обыкновенно с.лѣдуетъ впереди, двое сзади и также на нѣкоторомъ между собою разстояніи, чтобы осматривать обѣ стороны дороги

или проходимаго пространства; если есть четвертый, то онъ составить какъ бы аріергардъ. При встрѣчѣ съ непріятелемъ, подобные малые или ближніе патрули и разѣзды, по малочисленности своей, конечно не могутъ имѣть въ виду боя и потому должны дѣйствовать какъ часовые въ цѣпи, то есть, послать тотчасъ извѣстіе на передовыя посты и стараться отступить не замѣченными, а между тѣмъ и не выпустить непріятеля изъ виду, при чемъ удостовѣриться по возможности въ его направленіи и силахъ.

**Назначеніе
разъездовъ.**

Большіе или *далніе* разѣзды и патрули могутъ имѣть назначеніемъ: развѣдываніе о непріятелѣ и мѣстности на значительномъ отъ своихъ войскъ разстояніи, какъ при расположениіи ихъ на мѣстѣ, такъ и во время движенія, — а равно поддержаніе сообщенія, какъ въ движеніи, такъ и на мѣстѣ, между различными частями войскъ, далеко одна отъ другой находящимися, — наконецъ, иногда и тревоженіе постовъ непріятельскихъ.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ порядокъ слѣдованія, а за исключеніемъ послѣдняго, и образъ дѣйствій, одни и тѣ же. Должно еще замѣтить что почти всѣ тѣ правила, которыя наблюдаются дальними патрулями и разѣздами и которыя вслѣдъ за симъ исчислены, могутъ относиться и къ слѣдованію и дѣйствію тѣхъ небольшихъ частей, которыя всегда при движеніи высылаются въ *головные*, *тыльные* и *боковые* отряды.

Кавалерія , въ особенности легкая , по способу Составъ ихъ. ности своей къ быстрымъ и продолжительнымъ движениямъ , способище всѣхъ другихъ родовъ войскъ для выполненія подобныхъ дѣйствій , и потому всего чаще для нихъ употребляется . Пѣхотные патрули на разстояніи далѣе версты (за цѣпь) высылаются только при совершенномъ недостаткѣ кавалеріи , или же въ мѣстахъ пересѣченныхъ и закрытыхъ , которыя затрудняютъ движенія на конѣ , а пѣхотѣ напротивъ доставляютъ средства къ безопасному отступленію .

Разумѣется что чѣмъ далѣе патруль или разѣздъ выдвигается за цѣпь , тѣмъ онъ долженъ быть значителнѣе . Сверхъ того , сила его соразмѣряется съ силою разѣздовъ или партій , которыя высылаетъ непріятель . Усиленіе это однакоже имѣетъ иѣкоторый предѣлъ ; ибо гдѣ должно дѣйствовать скрытно , часто малая часть скорѣе и удачнѣе достигнетъ цѣли , нежели большая , именно потому , что болѣе имѣетъ возможности пройти не замѣченою .

Очевидно . что кромѣ удаленія отъ своихъ войскъ и силы непріятельскихъ партій , на соображеніе силы разѣздовъ должны имѣть еще вліяніе и свойства мѣстности и преимущественно свойства непріятеля съ которыми имѣемъ дѣло .

Дальній разѣздъ обыкновенно поручается рассторопному , опытному и во всѣхъ отношеніяхъ надежному офицеру ; весьма часто также , подобный

разъездъ дается въ сопровождениe офицеру Генерального Штаба, который, подъ прикрытиемъ его, производитъ рекогносцировку мѣстности или непріятеля.

Порядокъ слѣдований. Предъ симъ было замѣчено, въ отношеніи къ малымъ или ближнимъ патрулямъ и разъездамъ, что они не должны слѣдовать въ совокупности, а напротивъ должны раздѣляться на части такимъ образомъ, чтобы осматривать большее пространство, чтобы каждая часть могла быть предупреждена другими о появлениi непріятеля, и чтобы такимъ образомъ по возможности отвратить для разъезда или патруля опасность быть захваченнымъ. То же самое должно имѣть въ виду и для большихъ или дальнихъ патрулей и разъездовъ. Каждый изъ нихъ, и въ особенности выйдя за цѣпь, долженъ охранять себя отъ нападенія въ расплохъ, высыпаниемъ, на вѣсколько сотъ шаговъ, болѣе или менѣе сильныхъ частей, впередъ, назадъ и по бокамъ, подобно тому какъ въ большемъ размѣрѣ охраняетъ себя каждый отрядъ при движениi вблизи непріятеля (Начальная тактика и уставъ о полевой службѣ пѣхоты).

Чтобы яснѣе дать понятіе о порядкѣ слѣдованія патрулей и разъездовъ, въ Наставлениi для передовыхъ постовъ (1841) слѣданъ слѣдующій расчетъ. Если разъездъ или патруль изъ трехъ человѣкъ, — одному быть впереди, шаговъ на 100 или 200, осталъ-

нымъ двумъ сзади, на иѣкоторомъ другъ отъ друга разстояніи.

Изъ 5 человѣкъ, одному быть впереди, шаговъ на 100, 200 и болѣе, двумъ по сторонамъ, шаговъ на 100 или 200 и двумъ сзади.

Изъ 20 человѣкъ, четвертая часть, то есть 5 человѣкъ, впередъ, шаговъ на 200 и болѣе, которые слѣдуютъ подобно какъ сказано предъ симъ о разѣздахъ изъ 5 человѣкъ: сверхъ того, позади разѣзда или патруля слѣдуютъ по крайней мѣрѣ 2 человѣка, шагахъ въ 200.

Разумѣется, что если часто встрѣчаются закрытія по сторонамъ пути слѣдованія, то нужно будетъ и отъ главной части высыпать въ стороны патрульныхъ, которые бы слѣдовали отъ нея шаговъ на 100 или на 200.

Назначеніе людей, высыпаемыхъ впередъ и по сторонамъ, есть то, чтобы разѣздъ или патруль могъ быть заблаговременно предупрежденъ ими о всякой угрожающей ему опасности: между тѣмъ они обозрѣваютъ все окрестное мѣстоположеніе; преимущественно же осматриваютъ всѣ мѣстные предметы которые бы могли служить къ скрытию хотя бы то и небольшой части непріятельской. Задніе же отъ времени до времени останавливаются, въ особенности на возвышеніяхъ, оглядываютъся назадъ, и, удостовѣрившись что непріятель съ тыла не появляется, прибавляютъ ходу, чтобы быть на прежнемъ разстояніи отъ своей команды.

При входѣ въ дефиile, въ лѣсъ, въ деревню, од- Входъ въ за-
нимъ словомъ во всякомъ такомъ мѣстѣ, гдѣ слѣ- крытия мѣ-
станованію отряда легко можно помѣшать, передовые ста вообще.

ускоряютъ ходъ, съ тѣмъ чтобы, до прибытія еще главной части, успѣть осмотрѣть, не скрывается ли гдѣ непріятель; въ деревняхъ же, чтобы подробно разспросить обо всемъ, до непріятеля касающемся. Если въ подобныхъ мѣстахъ можно ожидать близкой опасности, то весь патруль или разъѣздъ, не входя въ оныя, останавливается гдѣ нибудь, стараясь помѣститься скрытно, и не идетъ далѣе, пока не получить отъ передовыхъ донесенія, что въ осмотрѣнныхъ мѣстахъ непріятеля не находится.

Проходъ чрезъ лѣсъ. При проходѣ чрезъ лѣсъ, — если онъ не очень великъ, — боковые патрульные следуютъ по опушкѣ его; если же лѣсъ столь обширенъ, что боковымъ, для объѣзда его, пришлось бы слишкомъ удалиться отъ разъѣзда, то для осмотра опушки посыпается особенный небольшой разъѣздъ изъ двухъ или трехъ человѣкъ; точно также отдѣляются небольшіе патрули или разъѣзы для осмотра каждого замѣчательного предмета, въ сторонѣ находящагося въ такомъ разстояніи, что боковымъ нельзя дойти до него, не обнажая главной части прикрываемаго ими разъѣзда (*). Но сверхъ того,

(*) При этомъ, чтобы удостовѣриться, что посланный патруль действительно дѣлжалъ до того пункта куда было посланъ, можно потребовать отъ старшаго въ немъ, унтеръ-офицера или сержанта, чтобы онъ сдалъ какіе нибудь знаки въ лѣсу на деревьяхъ, а въ деревни на воротахъ, либо на стѣнахъ и, при случачь, покрыть по этому его исправность.

при проходѣ чрезъ лѣсъ , боковые должны проѣзжать не сколько сотъ шаговъ по каждой поперечной дорожкѣ , оставаться на ней пока не пройдетъ весь разѣздъ , и потомъ снова приближаться къ нему на прежнее разстояніе .

Обязанности передовыхъ и боковыхъ патруль-
ныхъ въ разѣздѣ или патрули, сходны съ обязан-
ностями часовыхъ въ цѣпи : точно также должны
они сохранять тишину, бдительность и осторож-
ность, тщательно наблюдать за всѣмъ , вокругъ
ихъ происходящемъ , и извѣщать обо всемъ , что
увидятъ замѣчательнаго, — о приближеніи какой ни-
будь толпы или команды, или же обозовъ, а также
о появлѣніи большой пыли, и т. п. — однимъ словомъ
обо всемъ , что можетъ изобличать близость непрія-
теля . Всѣхъ встрѣчныхъ останавливаютъ и отво-
дятъ къ начальнику разѣзда , который парламен-
тировъ и дезертировъ отправляетъ къ цѣпи съ кон-
воемъ , чтобы не позволить имъ возвратиться , а лю-
дей подозрительныхъ и которыхъ назначеніе не
требуетъ поспѣшности, задерживаетъ при себѣ до
тѣхъ поръ , пока разѣздъ не выполнитъ своего
назначенія и не будетъ въ совершенной безопаснosi-
сти . Всякое извѣщеніе разѣзду , подобно же какъ
часовые пикету , патрульные должны стараться пе-
редавать словесно или посредствомъ условленныхъ

знаковъ (*): выстрѣлъ же употреблять только въ крайней необходимости, именно въ томъ случаѣ, когда бы появленіе и нападеніе какого нибудь непріятельского разъѣзда было столь неожиданно и стремительно, что патрульный не надѣялся бы прежде него доскакатъ до своего разъѣзда для словеснаго извѣщенія.

Если по сторонамъ пути слѣдованія встрѣтится мѣстность непроходимая, то патрульные боковые присоединяются къ разъѣзду и следуютъ при немъ до тѣхъ поръ, пока снова не откроется по сторонамъ мѣстность удобная для движенія ихъ, въ надлежащемъ разстояніи.

Къ почѣ и въ туманѣ, всѣ вообще патрульные следуютъ гораздо ближе къ разъѣзду, съ тѣмъ, чтобы не оторваться отъ него и не заблудиться.

Отдыхъ.

Для отдыха (преимущественно же для корма лошадей, когда высланъ на долго), разъѣздъ долженъ располагаться какъ можно скрытие, въ оврагѣ, въ лѣсу, въ отдаленномъ дворѣ или фермѣ, даже и въ селеніи, если только принять мѣры, чтобы никто не выходилъ изъ него, пока разъѣздъ въ немъ находится будетъ. Во всякомъ случаѣ, при расположении на мѣстѣ, разъѣздъ долженъ обеспечивать

(*) Днемъ, какъ уже сказано, поворотами коня или пинки; ночью, — спистомъ, хлопаньемъ въ ладоши или вспышками пастергаго мѣкотью трута.

себя выставлениемъ ведетовъ и высыпаніемъ небольшихъ разъѣздовъ, подобно какъ то дѣлается на отдельныхъ пикетахъ или постахъ: если же откроетъ его ктонибудь изъ жителей или проходящихъ, то всякаго такового человѣка ему задерживать до выступленія своего.

Мы видѣлись говорили только о разъѣздахъ, потому что пѣхотные патрули рѣдко удаляются на такое разстояніе, чтобы для нихъ нуженъ былъ отдыхъ; а если бы это и случилось, то они должны соблюдать все тѣ же предосторожности, какія предполагаются для разъѣзовъ.

Разъѣздъ, посланный для разведыванія о непріятелѣ, долженъ стараться на пути еще пріобрѣсть всѣ возможныя о немъ свѣденія, чрезъ жителей, прохожихъ (иногда чрезъ захваченную почту), — и потому всѣхъ тщательно, осторожно и искусно разспрашивать и не оставлять безъ вниманія ничего такого, чтобы могло служить извѣщеніемъ о непріятелѣ.

Жакин де Прель повѣствуетъ, что въ 1813 году, когда послѣ Люценскаго сраженія, Корпусъ Ней былъ отряженъ къ Берлину и уже миновалъ Торгау, перехвачена была имъ Бреславльская почта, и въ одной газетѣ найдено извѣстіе о томъ, что 20,000 Русскихъ, подъ начальствомъ Фельдмаршала Князя Барклай-де-Толли, двинулись отъ Бреславля къ Бауцену. Это то именно извѣстіе о сосредоточеніи союзниковъ къ Бауцену, подало поводъ Генералу Жомини, бывшему Начальникомъ Штаба Корпуса Ней, убѣдить Маршала остановить движеніе на Берлинъ и

обратиться къ Бауцену. Слѣдовательно, перехваченному на почтѣ извѣстію, были обязаны Французы, что подъ Бауценомъ успѣхъ принять участіе въ сраженіи цѣлый Корпусъ войскъ, который безъ того продолжалъ бы начатое движеніе совершенно въ другую сторону.

Подойдя къ самому расположению непріятеля, разъѣздъ долженъ, по возможности, вывѣдать силу и составъ войскъ его.

Подробнѣйшее разсужденіе объ этомъ дѣйствіи отнесено къ статьѣ: *о рекогносцировкахъ*.

Обозрѣвіе мѣстности. Каждый разъѣздъ, посылаемый для развѣдыванія о непріятелѣ, естественнымъ образомъ пріобрѣтаетъ уже и некоторые свѣденія и о мѣстности. Для собственной безопасности долженъ онъ замѣтить на пути всѣ предметы, которые могутъ служить ему для ориентировки, замѣтить направление всѣхъ дорогъ, преимущественно тѣхъ, которые могутъ доставить ему скорѣйшее, или безошибочное присоединеніе къ своей части, а также замѣтить мѣста удобныя для засадъ (ибо это средство, отрядами подобного рода, часто можетъ быть употребляемо съ пользою, для сохраненія себя, — особенно при опрометчивомъ преслѣдованіи противника, — что должно быть подробнѣе разсмотрѣно въ статьяхъ: *о рекогносцировкахъ* и *о засадахъ*). При этомъ, почти невольнымъ образомъ, пріобрѣтетъ онъ и многія другія свѣденія, которые могутъ быть полезны для доставленія большей основательности соображеніямъ начальника войскъ. —

Для собственной же безопасности, каждый подобный разъездъ долженъ стараться возвратиться не по той дорогѣ, по которой шелъ къ сторонѣ непріятеля; ибо непріятель, узнавши о его следоваціи, можетъ принять мѣры, чтобы захватить его на обратномъ пути, если бы онъ возвращался по той же самой дорогѣ. Между тѣмъ, отъ этого пріобрѣтается еще та выгода, что каждый разъездъ можетъ доставить свѣденія, по крайней мѣрѣ о двухъ дорогахъ.

Но сверхъ того, высылаются разъезды собственно для осмотра мѣстоположенія, и тогда все дѣйствіе ихъ ограничивается, разумѣется, стараніемъ пріобрѣсть тѣ топографическія и статистическія свѣденія, которыя требуются данными имъ инструкціями.

Каждому сколько нибудь знакомому съ военнымъ дѣломъ, извѣстно, какія иногда мелочныя по видимому обстоятельства имѣютъ вліяніе на ходъ дѣйствій: испорченность дороги, уничтоженіе переправы, крутизна или топкость береговъ, недостатокъ водопоя, могутъ, если не остановить движеніе, то, по крайней мѣрѣ, заставить замѣнить направленіе и даже составъ колоннъ. Очевидно, что знаяши напередъ о какомъ нибудь затрудненіи или препятствіи, можно пріискать средства для отвращенія его, или по крайней мѣрѣ принять его въ соображеніе при разсчетѣ движенія, что отвратить многія невыгоды; но всѣ подобныя обстоятельства неисчислимы, и потому требовать, чтобы каждый разъездъ доставилъ о мѣстности всѣ тѣ свѣденія, какія могутъ быть полезны при какомъ бы то ни

было предположеніе, значило бы поставить его въ положеніе столь затруднительное, что онъ не въ состояніи былъ бы обратить вниманіе на предметы первѣйшей важности и необходимости. Должно еще припомнить, что разъездъ, по самой слабости своего состава, не долженъ долго оставаться на мѣстѣ, чтобы не подвергнуться опасности быть захваченнымъ, и, следовательно, по самой кратковременности пребыванія своего на мѣстахъ, не можетъ осмотрѣть ихъ во всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ. Слѣдовательно, каждый разъ, при высыпленіи разъезда для осмотра мѣстности, должно уже имѣть въ виду какую нибудь особенную пѣль, особенное предположеніе, которое и объяснить начальнику разъезда въ даваемыхъ ему наставленіяхъ или инструкціяхъ.

Самымъ обыкновеннымъ назначеніемъ подобныхъ разъездовъ бываетъ узнать: о степени проходимости дорогъ, о качествѣ переправъ чрезъ какую нибуль рѣку, о средствахъ къ водопою, къ фуражированию. Очевидно, что для этого часто потребуются познанія специальныхъ; а потому для обрекогносирования мѣстоположенія, посыпаются съ разъездами очень часто офицеры Генерального Штаба.

Начальнику разъезда почти всегда вмѣняется въ обязанность, по мѣрѣ возможности и умѣнія, представить планъ или очеркъ пройденного и осмотрѣнаго имъ мѣстоположенія.

Назначеніе направлений разъездовъ. Наставленіе для разъездовъ дается или отъ главнаго начальника войскъ (или начальника его Штаба), или отъ начальника авангарда, или же и отъ начальника передового отряда; но во всякомъ случаѣ начальникъ, дающій подобное наставленіе или инструкцію, долженъ стараться опредѣлить

ему направлешіе, откуда отправиться, и чрезъ какія мѣста слѣдоватъ. Это въ особенности необходимо для тѣхъ разыѣзовъ, которые назначаются для содержанія сообщенія между колонпами или частями войскъ.

Иногда въ самыхъ даже общихъ диспозиціяхъ объявляется изъ какихъ мѣстъ высылать разыѣздъ и по какимъ направленіямъ, какъ во время движенія, такъ и при расположениі на мѣстѣ. Иногда же, если подобные подробности трудно было определить предварительно, возлагается только на какуюнибудь часть войскъ обознанность содергать посредствомъ разыѣзовъ сообщеніе между известными колоннами или пунктами. Тогда уже начальникъ той части, соображаясь съ общимъ ходомъ движения, долженъ определить, откуда и какой силы разыѣзу отдѣлиться, на какія мѣста ему слѣдоватъ для вступленія на путь той или другой колонны, и получивши о ней нужныя свѣдѣнія, какимъ путемъ снова присоединиться къ отряду. Эти назначенія потому должны лѣдаться отряднымъ начальникомъ, что весьма рѣдко начальникъ разыѣза можетъ имѣть карту которая бы руководила его. Направленіе же разыѣзовъ для открытия непріятеля опредѣляется почти всегда главнымъ начальникомъ въ диспозиціи, потому что для выбора этихъ направлений нужны не только соображенія топографическія, но и предварительныя свѣдѣнія о непріятелѣ, которые всего болѣе сосредоточиваются у главнаго начальника. Такимъ образомъ, разыѣзы избавляются отъ опасности заблудиться, или дѣлать передвиженія излишнія.

Разумѣется однакоже, что иногда, при недостаткѣ топографическихъ свѣденій, или при недостаткѣ пунктовъ или урошищъ, которые бы могли служить

указаниеми, придется ограничиться только темъ приказаниемъ, чтобы выслать разезды для открытия непріятеля или разездами поддерживать связь между колоннами. Но это можно делать только съ войсками отлично опытными, сметливыми, и на усердіе которыхъ можно положиться. Въ противномъ случаѣ, всегда бы должно стараться, по возможности давать наставлениа болѣе опредѣлительныя: съ одной стороны они могутъ сокращать путь разъѣздовъ, и темъ избавлять ихъ отъ излишняго утомленія, а съ другой, составляютъ изъ всѣхъ разъѣздовъ одно общее связное дѣйствіе, чего трудно ожидать при предоставлении выбора направленія каждому изъ частныхъ начальниковъ.

Иногда казаки, для поддержанія связи между колоннами или для обеспеченія фланговъ, разсыпаютъ части въ видѣ цѣпей фланкерской, или скорѣе аванпостной; но подобное средство можетъ быть употреблено только при слѣдованіи колоннъ на небольшомъ между собою разстояніи и притомъ на мѣстахъ довольно открытыхъ, — иначе цѣпь будетъ разрываться или растянется до такой степени, что трудно будетъ передавать извѣстія съ одного фланга на другой, и начальникъ разсыпанной части потеряетъ всякую возможность къ управлению ею. Потому то, при слѣдованіи колоннъ довольно далеко одна отъ другой, и въ особенности когда между ними есть закрытые мѣста, гораздо надежнѣе сохранять сообщеніе разъѣзды, высылаемые отъ одной колонны, съ извѣстного пункта, по извѣстному направлению, на путь другой колонны, съ тѣмъ чтобы, явившись къ начальнику оной и получивъ отъ него обстоятельныя свѣдѣнія, о всемъ что можетъ имѣть вліяніе на соображеніе дѣйствій, а равно о томъ, гдѣ и въ какое именно время онъ находился, — возвратиться по другому извѣстному же пути къ своей части для передачи этихъ свѣдѣній.

Направленіе для разъѣздовъ назначается обыкновенно по картѣ; но не всегда у начальника разъѣзда случится карта, которая бы имѣла достаточную подробность для указанія пути разъѣзду. Потому то почти всегда надежнѣе будетъ разъѣздамъ брать проводниковъ изъ людей, которые бы хорошо знали окрестности и за вѣрность которыхъ имѣлось бы какое нибудь ручательство. Для большей безопасности должно повѣрять, гдѣ можно, указаніе проводниковъ, разпросами у жителей или встрѣчныхъ людей, и во всякомъ случаѣ имѣть проводниковъ подъ строгимъ надзоромъ, и не отпускать ихъ до тѣхъ поръ, пока разъѣздъ не достигнетъ цѣли своего назначенія.

Лучшіе проводники могутъ быть изъ торгующаго класса народа, ибо у нихъ обыкновенно бываетъ собственность, которой сохраненіе заставляетъ ихъ быть вѣрными. Могутъ служить еще лучше для указанія пути пастухи и охотники; но съ ними должно быть осторожнѣе, ибо у нихъ рѣдко бываетъ такое имущество, которое бы, какъ залогъ, обезпечивало ихъ вѣрность.

За исключеніемъ тѣхъ немногихъ случаевъ, когда разъѣзды высылаются для произведенія тревогъ въ передовой цѣпи непріятельской (и когда ихъ приличнѣе бы называть просто отрядами или партіями для нападенія, нежели разъѣздами), — общее назначеніе разъѣзовъ есть наблюденіе, разведываніе, а не бой; потому, при встрѣчѣ съ

разъездами непріятельскими, даже слабейшим, они прежде всего должны стараться не дать себя замѣтить, и миновать непріятельской разъездъ, чтобы, не дѣлая тревоги, достигнуть пред назначенной цѣли, — высмотрѣть, что нужно. Въ особенности же когда разъездъ высылается для разведыванія о непріятелѣ, или наблюденія за нимъ, ему полезно не вступать въ бой съ непріятельскими разъездами, съ фронта высылаемыми, а миновать ихъ и пробраться на фланги расположения и следованія непріятельского, гдѣ обыкновенно менѣе соблюдаются предосторожностей, и гдѣ можно болѣе пріобрѣсть свѣденій, и лучше высмотрѣть силу и расположение и.и направление непріятельскихъ колоннъ. Наконецъ, если по многочисленности и бдительности легкихъ войскъ у непріятеля, трудно пріобрѣсть какія бы то ни было свѣденія, и необходимость заставляетъ стараться захватить въ пленъ людей изъ войска непріятельского, или, какъ обыкновенно говорится, достать языка, — то и тогда полезнѣе пропустить непріятельской разъездъ, если можно не дать ему себя замѣтить, и атаковать его тогда, когда всѣ выгоды будутъ на нашей сторонѣ, и когда болѣе окажется вѣроятности при нападеніи окружить его, или, покрайней мѣрѣ, отрѣзать ему отступленіе.

Но если замѣтно, что разъездъ уже открытъ непріятелемъ, и избѣгнуть столкновенія трудно,

то весьма часто лучшимъ средствомъ будетъ атаковать тотчасъ, смѣло, рѣшительно, даже сильнѣйшаго противника , съ тѣмъ , чтобы , въ случаѣ неудачи , разсыпаться во всѣ стороны и собраться уже гдѣ нибудь далѣе назади, на заранѣе условленномъ мѣстѣ. Впрочемъ, при подобной рѣшительности, рѣдко можно ожидать неудачи ; если она и не доставитъ полнаго успѣха, если непріятель и не будетъ опрокинутъ , то , по крайней мѣрѣ , внезапность нападенія изумитъ его , остановитъ и доставитъ разѣзду возможность безопасно отступить и укрыться. Въ особенности же ночью , всѣ выгоды на сторонѣ того , кто атакуетъ первый , ибо ко всегдашнему замѣшательству , которое причиняетъ атака неожиданная, присоединяется еще неизвѣстность о силахъ нападающаго.

Разумѣется однакоже , что при слишкомъ большої несоразмѣрности въ силахъ, разѣзду долженъ тотчасъ отступить.

У Жакино де Ирель разсказанъ замѣчательный случай подобного рода. Въ 1805 году, послѣ дѣла при Вертигепѣ , одинъ офицеръ французскихъ драгунъ Вильгемъ , заблудившись ночью , и имѣя съ собою одного только драгуна , ваткнулся на цѣлую роту австрійской пѣхоты : не медля ни мало , онъ командуетъ какъ будто бы за нимъ слѣдовала цѣлая партія и пускается въ атаку на Австрійцевъ : слѣдствіемъ этой отважности какъ увѣряютъ было то что вся рота сдалась въ пленъ безъ сопротивленія. Но разумѣется что если это и могло случиться , то не иначе какъ только съ людьми , отъ неудачнаго дѣла потерявшими всю бодрость духа.

Во всякомъ случаѣ, при встрѣчѣ съ непріятелемъ, остается ли разъездъ на мѣстѣ для наблюденія, или отступаетъ, или же слѣдить за движеньями непріятеля, — опь обязанъ тотчасъ же послать извѣщеніе къ выславшему его начальнику, или по крайней мѣрѣ, къ ближайшей части персовой цѣпи.

Эшелонирование разъездов да.
Иногда, особенно если число людей довольно значительно и не все они одинаково доброкопные, — полезнымъ признается разъездъ эшелонировать: то есть, впередъ посыпать людей на лучшихъ коняхъ, а худоконныхъ оставлять позади. Отъ этого приобрѣтаются тѣ выгоды, что утомлениe для сихъ послѣднихъ можетъ быть менѣе, что весь разъездъ не можетъ быть захваченъ въ совокупности, и что непріятель, который бы сильно преслѣдовалъ передовую часть, увидя за нею подкрепленіе, станетъ опасаться засады, и по всей вѣроятности, пріостановитъ свое стремленіе. — Подобное эшелонированіе въ особенности важно, когда разъездъ оставляетъ за собою въ тылу дефиле или переправу, чрезъ которую предполагаетъ возвращаться: тогда необходимо оставить нѣсколько человѣкъ (разумѣется лучше всего худоконныхъ), для охраненія подобнаго прохода отъ покушевїй незначительныхъ партий непріятельскихъ. Въ случаѣ если бы непріятель въ значительныхъ силахъ овладѣлъ онимъ, то подобная

команда, посредствомъ какого нибудь сигнала (ракеты или зажженой на шестѣ соломы), можетъ по крайней мѣрѣ благовременно извѣстить разъездъ что тѣсница уже въ рукахъ непріятельскихъ, и что онъ долженъ искать себѣ другаго пути для присоединенія къ своимъ войскамъ.

При отступленіи разъезда, особенно когда противникъ быстро и сильно преслѣдуетъ, оказывается преимущественно польза отъ того, когда, при движении впередъ, разъездъ внимательно замѣчалъ мѣсто положеніе и разспрашивалъ о направлениі всѣхъ дорогъ, какія отходили въ сторону и которыхъ самъ онъ осмотрѣть не могъ. Зная хорошо мѣста, онъ можетъ принять такое направление, которое противника поставитъ въ совершенное недоумѣніе, заставить его опасаться какой нибудь хитрости и тѣмъ самымъ сдѣлаетъ преслѣдованіе его болѣе осторожнымъ.

ОБЩІЯ ЗАМѢЧАНІЯ И ПРАВИЛА КЪ ОХРАНЕНИЮ ВОЙСКЪ.

Мы изложили различные способы охраненія войскъ непосредственнаго, передовою цѣпью, какъ равно и охраненія ихъ только развѣдываніемъ о непріятелѣ. Множество можетъ быть еще придумано другихъ средствъ для подробностей исполненія этихъ дѣйствій: изучить ихъ, или къ нимъ приготовиться, можно только посредствомъ опыта или, по крайней мѣрѣ, посредствомъ чтенія пѣсколько-

Необходимость общихъ правилъ.

кихъ сочиненій по этой части, въ различномъ духѣ и съ различнымъ направленіемъ написанныхъ; такимъ лишь образомъ пріобрѣтаются понятія полнаго и избѣгается односторонность взгляда на предметъ. Но, при разнообразіи познаній которыхъ требуются нынѣ отъ каждого, не многимъ удастся посвятить исключительному изученію одного предмета, — малой войны, — столько времени, сколько нужно для подобныхъ полныхъ понятій: а потому и является необходимость изложить въкотория общія правила, которыхъ бы всего лучше могли руководствовать въ способахъ охраненія войскъ, при нынѣшнемъ составѣ нашихъ армій и нынѣшнемъ образѣ войны, и которыхъ вмѣстѣ съ тѣмъ служили бы постояннымъ предохраненіемъ отъ односторонности, всегда въ военномъ дѣлѣ пагубной.

Правила эти мы излагаемъ въ концѣ статьи объ охраненіи войскъ именно потому, что ихъ легче объять и обсудить можно, когда впакомъ уже достаточно, обыкновенный, общепринятый механизмъ дѣйствій.

Первое право.

I. Для аванпостной службы имѣть въ виду прежде всего казаковъ, потомъ регулярную кавалерію; пехоту же только на тотъ случай, где конными людьми нетъ возможности пр obrаться.

Хотя и казаки, послѣ многихъ лѣтъ мирного времени, часть отъ часу дѣлаются менѣе воинственны, по все же они способны всѣхъ другихъ родовъ

войскъ для отправленія передовой службы. Имѣя въ виду, по окончаніи войны или положенного для нихъ непродолжительного срока, возвратиться на родину, они болѣе привязаны и къ родинѣ и къ жизни, менѣе беспечны, болѣе бдительны; легкость и простота ихъ вооруженія и снаряженія и сортъ ихъ лошадей, легкихъ и привыкшихъ довольствоваться самою скучною пищею, иногда зимию изъ подъ снѣга добываемою, способствуютъ ихъ неутомимости, а обыкновенный образъ ихъ жизни и занятій, пастушескихъ, наѣздническихъ, съ самаго дѣтства приготовляютъ ихъ ко всѣмъ дѣйствіямъ малой войны.

Регулярная кавалерія, при нынѣшнемъ ея составѣ, и особенно тяжелая, имѣетъ и меньшую степень бдительности и болѣе подвергается утомлению отъ аванпостной службы. Но все же она предпочтительне пѣхоты, потому именно, что и съ разстояніемъ четырехъ верстъ, кавалерійскіе передовые посты скорѣе могутъ извѣстить прикрываемыя войска о приближеніи непріятеля и менѣе подвергаются опасности быть отрѣзанными, нежели пѣхотные на разстояніи двухъ верстъ (которое есть самое уже для нихъ дальнее).

Жакино де Прель излагаетъ общимъ тактическимъ правиломъ . чтобы при дѣйствіяхъ кавалеріи съ пѣхотою , пѣхоту ставить тамъ , где для кавалеріи дѣйствовать опасно , или даже невозмѣжно . Если

правило это принять за основание при всѣхъ вообще дѣйствіяхъ, то оно конечно можетъ вовлечь въ односторонность, слишкомъ ограничивая кругъ дѣйствій пѣхоты; но для службы аванпостной и вообще дѣйствій малой войны, оно кажется можетъ быть принято безусловно.

Въ послѣднее время обращается многими вниманіе на необходимость и для тяжелой кавалеріи имѣть иѣкоторыя понятія о дѣйствіяхъ малой войны, по крайней мѣрѣ до такой степени, чтобы дивизія тяжелой кавалеріи умѣла охранять себя и въ движеніи и на мѣстѣ. Что касается до охраненія другихъ войскъ, то на это, разумѣется, никто не вздумаетъ употреблять тяжелую кавалерію иначе, какъ въ случаѣ самой крайней необходимости.

Второе правило. *П. Выставлять на передовые посты число войскъ, самое лишь необходимое.*

Не многочисленность и сила, а искусное расположение постовъ споспѣшствуетъ имъ къ выполнению главнаго ихъ назначенія, — наблюденія за непріятелемъ. Самая же служба аванпостная столь утомительна, что надобно стараться всѣми мѣрами облегчать для войскъ тягость ея и, съдовательно, прежде всего стараться, чтобы какъ можно менѣе было число войскъ, на которое возлагается въ данное время этого рода служба.

Средства къ достижению этого заключаются всего болѣе: 1) въ знакомствѣ сколько можно болѣе полномъ съ мѣстоположеніемъ; 2) въ точномъ исполненіи всѣми частями аванпостного расположія обязанностей, на каждой изъ нихъ лежа-

шихъ, и, следовательно, въ твердомъ знаніи этихъ обязанностей и самыхъ основаній ихъ.

III. Не придерживаться ни какой системъ исклю- Третье пра-
чительно; а, смотря по обстоятельствамъ, упо- вило.
треблять для охраненія войскъ, или сплошныя цѣпи
съ минами подкрепленій, или отдельные посты, или
только разъезды, или же наконецъ всѣ три способа
въ совокупности.

Въ послѣднее время начало разпространяться мнѣніе о недостаточности существующихъ способовъ охраненія. Подобное мнѣніе могло имѣть по-
водомъ развѣ только несообразное съ обстоятель-
ствами употребленіе этихъ способовъ, слѣпое и
механическое выполненіе однихъ какихъ нибудь
правилъ уставныхъ, безъ обращенія вниманія на мѣ-
стность и другія обстоятельства часто требующія въ
одномъ случаѣ одного, а въ другомъ, совсѣмъ иного.

Въ сочиненіи объ аванпостной службѣ полковника Бюжо (нынѣ Маршала Франціи, Герцога Ислійска-
го), несолько разъ повторяется, что нынѣшняя си-
стема аванпостовъ можетъ предохранять только отъ нечаяннаго нападенія, а не отъ обходовъ и отрѣзы-
ванія: «on peut ne pas être surpris, mais bien être pris.» Но пзъ этихъ словъ можно заключить только,
что во французскихъ войскахъ слишкомъ мало было
обращено вниманія на охраненіе себя вдали, и
слишкомъ ограничивались только огражденіемъ себя
цѣпью часовыхъ, со всѣхъ сторонъ, и следовательно
на близкомъ разстояніи. Общимъ же упрекомъ вы-
нѣшнимъ способамъ содержанія передовыхъ постовъ.
это служить не можетъ. Не говоря о томъ, что

рускія войска издавна, еще до образованія своего на европейскій ладъ, отличались всегда бдительностію и осторожностію, и всегда умѣли высыпалъ отряды по разнымъ направлениямъ для занятія пунктовъ, по чemu нибудь важныхъ, для дальнѣйшаго развѣданія о непріятелѣ и для обезпеченія себя отъ обходовъ и отрѣзыванія, — но, со временеми Фридриха Великаго, уже въ самую науку введены наставленія: о выставленіи отдѣльныхъ постовъ на тѣ направлениа, по которымъ можно ожидать непріятеля, и до которыхъ цѣль простирануть было бы затруднительно, а сверхъ того, о высыпаніи разъездовъ, летучихъ отрядовъ и даже партизанскихъ, для пріобрѣтенія заблаговременныхъ свѣденій о непріятелѣ, и для постояннаго наблюденія за его дѣйствіями, съ тѣмъ, чтобы ни малѣйшее его движеніе отъ вниманія подобныхъ отрядовъ ускользнуть не могло, и, следовательно, чтобы войска немедленно могли быть извѣщаемы о покушеніяхъ непріятеля противъ нихъ.

Вблизи отъ непріятеля, ограждать расположение свое цѣпью, болѣе или менѣе удаленою, болѣе или менѣе частою, — необходимо. Но не льзя этимъ только ограничиться. Необходимо также занимать пункты удобные для наблюденія за непріятелемъ, и выходящіе за предѣлы того пространства, которое естественнымъ образомъ опредѣляется для цѣпи. Наконецъ необходимо пользоваться еще и средствомъ самымъ лучшимъ для охраненія не только главныхъ силъ, но и передовыхъ войскъ и самой цѣпи, именно высыпаніемъ разъездовъ по всѣмъ тѣмъ направлениямъ, на которыхъ можно надѣяться получить какія либо свѣденія о непріятелѣ.

Маршалъ Бюжо , въ сочиненіи своемъ , отдаетъ предпочтеніе для охраненія войскъ , разъѣздамъ или патрулямъ предъ часовыми остающимися на мѣстѣ . Но все хорошо въ своемъ мѣстѣ и въ свое время . Нѣтъ сомнѣнія , что вблизи отъ непріятеля и особенно когда нужно скрыть отъ него наше расположение или приготовленія къ движению , весьма важно то чтобы не допускать къ себѣ съ его стороны даже и одиночныхъ людей ; а это можетъ быть выполнено только цѣпью . Но самая цѣпь будетъ весьма въ опасномъ положеніи и подвержена безпрерывнымъ тревогамъ , если не будутъ открываемы заблаговременно , посредствомъ разъѣздовъ , покушенія непріятеля . — Слѣдовательно , не исключительное употребленіе какого нибудь одного способа , а только совокупное или попремѣнное употребленіе всѣхъ возможныхъ средствъ , доставить успѣхъ въ дѣйствіяхъ и надежное обезпеченіе войскъ , какъ отъ тревогъ такъ и отъ опасностей болѣе значительныхъ .

Ограничиться же исключительно высыпаніемъ разъѣзовъ можно , какъ мы уже сказали , только при большомъ удаленіи отъ непріятеля , на три перехода и болѣе , — и притомъ когда войска въ сборѣ , на бивуакахъ , а не по квартирамъ .

МАЛАЯ ВОЙНА.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

О ДѢЙСТВІЯХЪ ОТРЯДАМИ.

1.

Рекогносцировки.

Рекогносцировка (обозрѣніе , развѣдываніе) есть Необходимость рекогносцировокъ дѣйствіе которое необходимо предшествуетъ вообще. каждому изъ другихъ военныхъ дѣйствій. Всегда бываетъ нужно узнать, въ большей или меньшей степени, съ кѣмъ приходится имѣть дѣло , т. е. съ какими войсками , какого состава , какой силы , а также каковы мѣста , на которыхъ придется дѣйствовать , — и если эти свѣденія не могли быть пріобрѣтены предварительно (шпіонствомъ , разспросами , подробными картами и планами) , то не остается другаго средства для полученія ихъ, какъ только рекогносцировки.

При нынѣшней подвижности армій и при той роли, которую вообще играютъ движения въ новѣйшемъ способѣ веденія войны, отъ шпіоновъ рѣдко можно получить свѣденія достаточно подробныя и точныя о томъ каковы составъ и сила какогонибудь отряда, именно въ то самое время, когда приходится вступать въ бой съ этимъ отрядомъ, следовательно когда эти свѣденія всего болѣе необходимы. Кромѣ неопределѣльности, которой почти всегда можно ожидать отъ донесеній обыкновенныхъ шпіоновъ, здѣсь является еще и то обстоятельство, что для доставленія этихъ донесеній, при необходимыхъ для шпіона предосторожностяхъ, почти всегда бываетъ нужно довольно впечатительное время, въ продолженіе котораго многое можетъ измениться. — Карты и планы также почти никогда не знакомятъ съ мѣстностью въ тѣхъ подробностяхъ, какія бывають нужны для боя, въ особенности съ свойствами грунта и степенью проходимости какогонибудь пространства, лѣсного, болотистаго, кочковатаго, свойствами краевъ тѣснинъ, и т. п. Разспросы могутъ нѣсколько послужить къ дополненію подобными подробностями имѣющихся уже топографическихъ свѣденій; но не всегда случается подъ рукою средства для удовлетворительного производства разспросовъ, да и самыя свѣденія, симъ способомъ получающыя, весьма полезно, иногда и необходимо, бываетъ повторять. — Все это показываетъ, что рекогносцировки въ военныхъ дѣйствіяхъ придется производить весьма часто, и что рѣдко какоенибудь предпріятіе обойдется безъ предварительныхъ рекогносцировокъ.

Наконецъ, при встрѣчѣ или при приближеніи какихъ бы то ни было войскъ, всегда нужно бываетъ выслать часть болѣе или менѣе сильную, прежде всего для удостовѣренія какія это войска, наши или непріятельскія; — подобное дѣйствіе мо-

жетъ быть также названо рекогносцировкою , по крайней мѣрѣ должно быть произведено на тѣхъ же основаніяхъ и тѣми же способами , какъ и всѣ другія рекогносцировки .

Въ рекогносцировкѣ обыкновенно главную роль Назначение
войскъ при
рекогно-
сировкѣ. играетъ то лицо которое назначено для произведенія обозрѣнія или развѣдыванія , — обыкновенно офицеръ Генеральнаго Штаба ; но иногда производитъ рекогносцировку и самъ начальникъ отряда , которому предстоятъ дѣйствія къ рекогносцировкѣ побуждающія . — Войска же при рекогносцировкѣ большею частію служатъ только для прикрытия рекогносцирующаго лица отъ нападенія , и для доставленія ему средствъ проникнуть къ пунктамъ , наиболѣе для обозрѣнія выгоднымъ .

Если непріятель находится такъ близко , расположение его столь открыто , и цѣпь наша помѣщена столь выгодно , что съ нея можно довольно хорошо высмотрѣть что нужно , то рекогносцировка производится подъ прикрытиемъ цѣпи . Въ такомъ случаѣ , рекогносцирующей или вовсе не беретъ съ собою конвоя , или беретъ конвой самый малый , и тотъ оставляетъ въ иѣкоторомъ отъ себя отдаленіи , и , если можно , въ закрытомъ мѣстѣ , чтобы сколь возможно менѣе обращать на себя вниманіе цѣпи и разъездовъ непріятельскихъ .

Рекогносци-
ровки обыч-
но ины и
(скрытыя).

Если непріятель или предметы , которые обрекогносцировать нужно , находятся въ большемъ

разстояніи, то для рекогносцировки высылается большой или дальний разъездъ, котораго начальнику поручается сдѣлать и нужное обозрѣніе; въ случаѣ же рекогносцировки особенно важной, назначается для оной какъ уже сказано особенный надежный и опытный Офицеръ, которому разъездъ придается только въ прикрытии.

Порядокъ слѣдованія и предосторожности, при подобныхъ рекогносцировкахъ, совершенно тѣ же, какъ и при слѣдованіи обыкновенныхъ разъездовъ. Сила отрядовъ для рекогносцировки, подобно какъ и сила разъездовъ, соразмѣрляется съ свойствами мѣстности и непріятеля, съ удаленіемъ отъ своихъ войскъ и съ силою разъездовъ или партій, высылаемыхъ непріятелемъ.

Назначеніе, какъ разъезда такъ и рекогносцировки обыкновенной, конечно не есть бой, а на противъ, по большей части, только обзоръ, наблюденіе, высматриваніе, и притомъ съ возможнымъ избѣжаніемъ боя; однако же подобный отрядъ не долженъ быть поставленъ въ такое положеніе, чтобы, при встрѣчѣ съ каждымъ разъездомъ непріятельскимъ, принужденъ онъ былъ отступить и отказаться отъ выполненія назначенія своего. Поэтому то необходимо соразмѣрять силу высылаемой для рекогносцировки части съ силою непріятельскихъ партій, такимъ образомъ чтобы подобная часть не только не принуждена была опасаться съ ними встрѣчи, но еще иногда, если бы удалось ей не быть ими замѣченою, могла бы миновать ихъ, оставить ихъ у себя въ тылу, съ тѣмъ чтобы ближе высмотреть расположеніе или движенія глав-

ныхъ силъ непріятельскихъ, — и при всемъ этомъ сохранять полную увѣренность, что въ случаѣ нужды ей можно будетъ опрокинуть партію непріятельскую которая очутилась бы на пути ея отступленія.

Въ 1761 году, Герцогъ Фердинандъ Брауншвейгскій отдалъ приказъ (2 Августа), чтобы отъ пѣхоты не высылали патрулей менѣе 100 человѣкъ, а отъ кавалеріи разъѣздовъ менѣе 40 или 50. «У насъ пропадаютъ» писалъ онъ при этомъ случаѣ, «всѣ «наши малые патрули и разъѣзы, или отъ измѣнѣны «жителей, или отъ небрежности и недѣятельности «(indolence) начальствующихъ или Офицеровъ.

Достигнувши пункта, съ котораго удобно можно произвести обозрѣніе, рекогносцирующій офицеръ останавливается на ономъ; а между тѣмъ прикрытие его пришimаетъ всѣ мѣры чтобы не подвергнуться внезапному нападенію и отрѣзанію, располагается по возможности скрытно, выставляетъ часовыхъ для наблюденія, высыпаетъ малые разъѣзы, въ особенности на фланги.

При этомъ весьма удобно будетъ употребить то средство, которое въ сущности было уже предложено и для обыкновенныхъ разъѣзовъ; именно: раздѣлить отрядъ, для рекогносцировки назначенный, на нѣсколько частей которыхъ и расположить скрытно, въ нѣкоторомъ отдаленіи одну отъ другой. Рекогносцирующему же, или оставаться одному, или имѣть при себѣ самое небольшое число людей и притомъ самыхъ доброконныхъ. Такимъ образомъ ему, при появлѣніи сильнѣйшаго непріятеля, легче будетъ ускакать, а между тѣмъ части его прикрытия, неожиданно появляясь одна за другою,

могутъ изумить непріятеля и тѣмъ доставить средство опрокинуть его: если же это и не удастся, то по крайней мѣрѣ такимъ образомъ можно надѣяться пріостановить его, замедлить его преслѣдованіе и тѣмъ доставить рекогносцирующему отряду возможность безопасно отступить.

**Усиленныи
рекогносциро-
вки.**

Но можетъ случиться, что расположение непріятеля столь закрыто, и передовыя войска его, разѣзды и партіи столь блітельны, осторожны и дѣятельны, что никакія изъ предложенныхъ здѣсь для рекогносцировки средствъ не доставлять достаточныхъ свѣдѣній. Тогда, если признано будетъ совершенно необходимымъ, до начатія рѣшительныхъ дѣйствій, разсмотрѣть расположение непріятеля или мѣстность имъ занимаемую, нужно уже будетъ употребить для рекогносцировки отряды болѣе значительные, которые бы могли сбить передовыя войска непріятеля, и прорваться въ его расположение столь далеко, и удержаться тамъ столь долго, сколько потребнымъ окажется для удовлетворительного обозрѣнія. Подобныя рекогносцировки, основанныя уже не на скрытномъ высматриваніи, а на дѣйствіи открытою силою называются *форсированными* или *усиленными*.

Цѣлью усиленной рекогносцировки иногда бываетъ не только обозрѣніе мѣстности и видимаго расположения непріятеля, но и раскрытие его силъ; — слѣдовательно, встревоженіе его до такой степени, чтобы опь выказать даже и тѣ

часті , которыхъ расположение на первыхъ порахъ скрыто.

Очевидно что цѣль рекогносцировки , какова бы она ни была , можетъ быть достигнута только Г л а в ы ы լ
условія для
успѣха. внезапностью появленія назначенныхъ для сего войскъ ; — такою , чтобы непріятель не успѣль пріять мѣры къ немедленному отраженію сихъ войскъ и къ сильному занятію пунктовъ , которые для рекогносцировки особенно важны и необходимы ; а также чтобы непріятель сколь можно болѣе оставался въ недоумѣніи на счетъ силы , направлениія и намѣреній атакующаго его отряда . — Наконецъ къ условіямъ успѣха принадлежитъ и то , чтобы часть производящая рекогносцировку , могла свободно и скоро отступить .

Условія эти показываютъ , что изъ всѣхъ родовъ Составъ от-
войска , кавалерія съ небольшимъ числомъ конной
артиллеріи наиболѣе способна для производства гносцировки . рекогносцировокъ : и дѣйствительно , она преимущественно и употребляется для непосредственныхъ дѣйствій при подобныхъ предпріятіяхъ . Возлагаются онѣ на пѣхоту только въ такихъ мѣстахъ , гдѣ кавалеріи не льзя дѣйствовать или въ такихъ случаяхъ , когда потребны значительныя усиленія къ овладѣнію пунктомъ для рекогносцировки необходимымъ , и къ удержанію его на извѣстное время , — къ чemu кавалерія не столь способна какъ пѣхота . Обыкновенное же

назначеніе пѣхоты, при усиленныхъ рекогносцировкахъ, заключается въ занятіи въ тылу рекогносцирующаго отряда такихъ мѣстъ, которыхъ удержаніе необходимо для безопаснаго отступленія подобнаго отряда, и на которыхъ, для облегченія сего отступленія, можно сдѣлать сильный отпоръ непріятелю, обыкновенно устремляющему всѣ усиленія для преслѣдованія и отрѣзанія отряда, производившаго рекогносцировку. Во всякомъ случаѣ, — изъ кавалеріи ли, изъ пѣхоты ли составленъ отрядъ непосредственно дѣйствующій, — для сохраненія большей въ немъ подвижности, артиллерія придается ему не иначе какъ въ меньшемъ противъ обыкновенной соразмѣрности количествѣ; следовательно, отрядамъ менѣе баталіона пѣхоты и менѣе 4-хъ эскадроновъ кавалеріи, для рекогносцировокъ вовсе бы не должно придавать орудій. За то, въ отрядѣ, который назначается для прикрытия отступленія, артиллерія играетъ роль значительную, — и, не только не въ меньшей, по иногда даже и въ большей противъ обыкновенного соразмѣрности, придается кавалеріи и пѣхотѣ.

Сила отряда. При соображеніи, какой силы сдѣлать отрядъ для рекогносцировки назначаемый, должны быть приняты во вниманіе многія обстоятельства, и преимущественно цѣль съ какою производится рекогносцировка: достаточно ли удостовѣриться въ томъ, что занятъ непріятелемъ известный пунктъ, и до

какой степени сильно занятъ; — или же необходимо обозрѣть все расположение непріятеля, и разузнать обо всѣхъ имѣющихъ у него подъ рукою средствахъ, — и следовательно, распространить дѣйствія рекогносцировки на значительное протяженіе, и придать имъ большую продолжительность и упорность? Но, сверхъ того, должны быть приняты еще въ соображеніе: 1) предварительныя свѣденія о томъ, въ какихъ мѣстахъ находятся главные силы непріятельскія, и какого гдѣ можно ожидать сопротивленія; 2) разстояніе, на которое придется рекогносцирующему отряду удалиться отъ главныхъ своихъ силъ; и наконецъ 3) мѣстность, которая болѣе или менѣе можетъ способствовать дѣйствіямъ и отступленію отряда, или же напротивъ затруднять опыте.

Трудно определить какіе либо предѣлы для силы отрядовъ, назначаемыхъ на усиленныя рекогносцировки. Иногда достаточенъ бываетъ для этого сильный развѣздъ, — если дѣло только въ томъ, чтобы сбить какой нибудь отдельный пикетъ, занимающій выгодный для нашего обозрѣнія пунктъ, и на этомъ пунктѣ удержаться въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ, для обозрѣнія необходимыхъ. Иногда же, чтобы обозрѣть всю непріятельскую позицію и раскрыть силы противника, необходимо бываетъ употребить значительную часть собственныхъ нашихъ силъ, и следовательно перейти къ дѣйствіямъ большой тактики.

Къ вашему предмету относится преимущественно производство усиленныхъ рекогносцировокъ неболь-

шими отрядами: по основания, дающія руководство для дѣйствій этого рода, однѣ и тѣ же, какъ для малыхъ отрядовъ, такъ и для силь значительныхъ.

Правила приближенія къ непріятелю.

Съ какою бы цѣлью ни была производима рекогносцировка, какого бы состава и какой бы силы ни былъ отрядъ, по во всякомъ случаѣ онъ долженъ стараться явиться неожиданно, чтобы непріятель не могъ принять достаточныя мѣры къ противодѣйствію, и потому: *приближеніе его должно быть сколь возможно скрытно.*

Скрытность эта достигается, какъ обыкновенно, или выборомъ направлений по мѣстамъ закрытымъ, или же ночнымъ движениемъ съ тѣмъ, чтобы на разсвѣтѣ подойти къ расположению непріятельскому и атаковать. Сверхъ того, неожиданности появленія можетъ способствовать ускоренное движение, какого разумѣется, надѣяться можно преимущественно только отъ кавалеріи. Однимъ словомъ, при сѣдованіи отряда, для усиленной рекогносцировки назначенаго, принимаются всѣ тѣ мѣры предосторожности, которыя мы будемъ иметь случай разсмотрѣть нѣсколько подробнѣе въ статьѣ: *о несанкционированныхъ нападеніяхъ вообще.*

Выборъ пунктовъ для атаки.

Должно стараться по возможности заблаговременно определить пунктъ, съ которого всего удобнѣе будетъ производить рекогносцировку, и на этотъ то пунктъ направить прямо главныя усилия отряда.

Это заблаговременное опредѣленіе можетъ быть сдѣлано или по картѣ, если она довольно подробна, или по разспросамъ.

Но, кромѣ направлениа войскъ на главный пунктъ, всегда полезно бываетъ повести еще нѣсколько атакъ въ различныхъ мѣстахъ съ тѣмъ, чтобы развлечь вниманіе и силы непріятеля, привести его въ недоумѣніе и тѣмъ самымъ наложить на него дѣйствія нерѣшительность, которая бы не допустила его воспрепятствовать достижению цѣли нашей усиленной рекогносцировки. Подобное умноженіе пунктовъ атаки въ особенности полезно и даже необходимо, когда цѣль состоитъ въ раскрытии силъ непріятельскихъ, ибо посредствомъ подобныхъ атакъ или по крайней мѣрѣ тревогъ на нѣсколькихъ пунктахъ, болѣшее число войскъ непріятельскихъ должно становиться въ ружье и тѣмъ выказывать свои силы и расположение.

На тотъ случай, если мѣстность благопріятствуетъ скрыть войска вблизи расположениа непріятельского, предлагается, между прочимъ, слѣдующій образъ дѣйствія: та часть, которая назначена для атаки главного пункта, раздѣляется еще на двое; половина атакуетъ, и если съ первой атаки не успѣеть овладѣть назначеннымъ предметомъ, и убѣдится въ превосходствѣ силъ непріятеля, тотчасъ обращаетъ свои усилія на другой пунктъ, съ тѣмъ, чтобы отвлечь туда часть силъ непріятельскихъ съ главного пункта. Какъ скоро это удастся и непріятель, вдавшись въ обманъ, ослабитъ главный пунктъ, то начинаетъ тотчасъ атаку другая половина отряда, остававшаяся въ резервѣ и, въ ожиданіи удобнаго момента, скрытно расположившаяся. Такимъ образомъ можно успѣеть овладѣть главнымъ пунктомъ безъ большихъ потерь и даже безъ большихъ усилий.

Это средство, равно какъ и всѣ другія, спо-
собствующія успѣху атаки, опредѣляются общими
тактическими правилами: о ложныхъ актахъ, о
сосредоточеніи усилий къ главному пункту атаки, и
проч. Особенность же дѣйствія при усиленной рекогносировкѣ заключается преимущественно только
въ выборѣ пункта; ибо выбору этому служатъ основа-
ніемъ не общія условія важности пункта въ стра-
тегическомъ или тактическомъ отношеніи, а напро-
тивъ условіе совершение частное: имѣю, избирается
тотъ пунктъ, который наиболѣе можетъ доставить
средствъ только для обозрѣнія.

**Быстрота и рѣшитель-
ность атаки.** Во всякомъ случаѣ, какъ скоро ужѣ можно замѣ-
тить, что открыто непріятелемъ приближеніе рекогносцирующаго отряда, отрядъ сей долженъ дѣй-
ствовать быстро и рѣшительно, чтобы не дать не-
пріятелю опомниться и чтобы быстротою дѣйствія
вознаградить самый недостатокъ внезапности въ
появленіи.

**Занятіе пунк-
товъ для ре-
когносиров-
ки.** Овладѣвъ тѣми пунктами, съ которыхъ предпо-
ложено производить рекогносировку, должно, не
увлекаясь преслѣдованіемъ опрошнутыхъ непріят-
ельскихъ частей, стараться утвердиться на заня-
тыхъ пунктахъ, то есть принять на нихъ такое
расположеніе, чтобы можно было съ выгодаю
встрѣтить непріятеля, когда бы онъ перешелъ въ
наступленіе, а также, чтобы можно было, по со-
вершенніи рекогносировки, отступить съ наимень-
шою опасностію.

**Мѣры предо-
сторожности** Для достижения сей цѣли, во все время, въ про-
долженіе котораго производиться будетъ собствен-

но рекогносцировка , назначеными для сего офицерами , въ отрядѣ должна быть сохраняема постолная бдительность и осторожность . Начальникъ отряда долженъ хорошо ознакомиться съ мѣстоположеніемъ , и для наблюденія за непріятелемъ , высыпать разъезды или легкіе отряды , преимущественно па фланги своего расположенія , чтобы заблаговременно получить извѣщеніе о каждомъ покушеніи непріятеля , къ нападенію внезапно во флангъ отряду , или къ отрѣзанію ему отступленія .

Что всего важнѣе и труднѣе , что всего болѣе Выборъ времени для отступленія . требуетъ отъ начальника рекогносцирующаго отряда соединенія опыта съ вѣрностію взгляда и благоразумія съ отважностію , это именно опредѣленіе времени , до котораго долженъ и можетъ отрядъ оставаться на занятыхъ имъ мѣстахъ , чтобы не отказаться отъ исполненія предпріятія тогда , когда есть еще возможность его достичнуть , и чтобы съ другой стороны , слишкомъ долго оставаясь на мѣстѣ , не подвергнуть себя опасности дѣйствительной и потерять слишкомъ значительнымъ .

Очевидно что опредѣленіе этого , то есть удачный выборъ минуты для начала отступленія , предоставляетъ исключительно быстротѣ и вѣрности соображенія начальника и степени хладнокровія его въ самомъ дѣйствіи ; — но не безполезно припомнить , что безопасность отступленія много зависитъ и отъ предварительно принятыхъ мѣръ , и Мѣры для обезпечения отступленія .

что изъ средствъ предложенныхъ предъ симъ, преимущественно способствуютъ этой безопасности: 1) Наблюдение за всѣми дѣйствіями непріятеля, какъ лично самимъ начальникомъ, такъ и посредствомъ высылаемыхъ на фланги отрядовъ или разъездовъ; и 2) Расположеніе въ тылу отряда, на выгодной позиції, рецли или покрѣпленія, которое бы могло принять на себя отступающихъ, пріостановить преслѣдованіе непріятеля и прикрыть дальнѣйшее отступленіе рекогносцирующаго отряда.

Самыя дѣйствія подобнаго отряда при отступленіи не должны заключать въ себѣ ничего особынаго, что бы ихъ отличало отъ всякихъ другихъ отступательныхъ дѣйствій. — Должно только быть готовымъ выдерживать при этомъ самый сильный натискъ со стороны непріятеля, который, какъ бы ни былъ захваченъ въ расплохъ, но въ продолженіе рекогносцировки почти всегда успѣетъ принять мѣры къ тому, чтобы не допустить рекогносцирующій отрядъ отступить совершенно спокойно.

Это случится въ особенности, когда цѣль рекогносцировки есть раскрытие силъ непріятеля. Для этого нужно бываетъ уже оставаться на мѣстѣ гораздо долѣ, чѣмъ когда цѣль дѣйствія состоить только въ обозрѣніи мѣстности; — нужно бываетъ выждать, чтобы противникъ выказалъ свои силы, а это произойдетъ почти всегда лишь въ то время,

когда онъ будетъ готовъ уже и къ противудѣйствію рекогносцировкѣ; слѣдовательно отступленіе придется начинать въ виду войскъ, готовыхъ къ бою, часто превосходныхъ въ числѣ и всегда раздраженныхъ тѣмъ что ихъ встревожили. — Что касается до рекогносцировки для обзора мѣстности, то она можетъ быть произведена столь скоро, что отрядъ, — особенно если ему удалось подойти скрытно, атаковать внезапно и ловко опрокинуть передовыя части войскъ непріятельскихъ, — можетъ начать отступленіе свое еще прежде, чѣмъ непріятель успѣть принять рѣшительныя мѣры къ прегражденію или, по крайней мѣрѣ, къ затрудненію онаго.

При отступленіи, какъ и во время самой рекогносцировки, особенное вниманіе должно быть обращено на безопасность фланговъ, то есть на то, чтобы не допустить непріятеля незамѣтно обойти и отрѣзать рекогносцирующій отрядъ. — Для сего высылаются на фланги части столь сильныя, чтобы они могли выдерживать нападенія, по крайней мѣрѣ, разъѣздовъ непріятельскихъ, и чтобы могли постоянно поддерживать связь съ отрядомъ. Если подобныя части не были выставлены во время самой рекогносцировки, то они высылаются съ началомъ отступленія, съ тѣмъ чтобы, слѣдя по какой нибудь боковой дорожкѣ, или и вовсе безъ дороги, стороною, стараться имъ быть постоянно на одной высотѣ съ отрядомъ и постоянно имѣть съ нимъ связь непрерывную, посредствомъ разъѣздовъ или патрулей.

Мѣры предосторожности при близкомъ расположении главныхъ силъ.

Въ то время, когда производится усиленная рекогносцировка, и особенно когда и главные силы наши находятся не въ далекомъ отъ непріятеля разстояніи, должно, если не всѣ главные силы, то по крайней мѣрѣ значительную ихъ часть, имѣть въ готовности къ бою; ибо весьма легко можетъ случиться, что непріятель, встревоженный рекогносцировкою и поднявшись уже съ бивуаковъ для отраженія ея и преслѣдовашія производившаго ее отряда, какъ скоро при этомъ преслѣдованіи замѣтить, что наши главные силы не готовы къ бою, то весьма легко обратить дѣйствія свои противъ рекогносцировавшаго отряда, въ общее наступление, при которомъ всѣ выгоды будутъ на его сторонѣ.

Общія неподготовленыя усиленные рекогносцировки.

Вообще усиленныя рекогносцировки и особенно значительными силами, не совѣтуютъ производить иначе какъ въ самой крайней необходимости, когда въ

да не остается уже никакихъ другихъ средствъ получить нужныя свѣденія о непріятелѣ и мѣстахъ имъ занимаемыхъ. Причина тому, — что дѣйствія подобнаго рода, въ замѣнѣ тѣхъ свѣденій которыя онъ намъ доставляютъ, обнаруживаютъ уже болѣе или менѣе и непріятелю, силу и составъ нашихъ войскъ, возбуждаютъ его бдительность и осторожность, а отчасти открываютъ ему и дальнѣйшія предпріятія, какихъ онъ съ нашей стороны ожидать можетъ.

Гораздо болѣе пользы могутъ принести въ нѣ-
которыхъ случаяхъ рекогносцировки, производи-
мая малыми частями въ одно время на нѣсколь-
кихъ пунктахъ, и изъ нихъ нѣкоторые, разумѣется
только ложныя, съ цѣлью развлечь вниманіе не-
пріятеля, привести его въ недоумѣніе на счетъ
истинныхъ нашихъ памѣрній, и иногда вовлечь
его въ дѣйствія, или по крайней мѣрѣ построенія,
которые бы для него были невыгодны. (Подобныя
рекогносцировки, или лучше сказать тревоги, мо-
гутъ быть съ выгодаю производимы, какъ при
расположеніи непріятеля на мѣстѣ такъ и при
движеніяхъ его). Но особенныхъ правилъ для дѣй-
ствій этого рода нельзѧ дать никакихъ. Единствен-
нымъ въ нихъ руководствомъ, кромѣ общихъ так-
тическихъ условій, опредѣляющихъ образъ дѣй-
ствія различныхъ оружій, и кромѣ изложенныхъ
предъ симъ правилъ для рекогносцировокъ какъ
малыхъ такъ и большихъ, могутъ служить только
изобрѣтательность и сметливость частныхъ началь-
никовъ, тѣхъ небольшихъ частей которыхъ для
подобныхъ дѣйствій назначаются.

Рекогносци-
ровки ма-
ми частями,
на нѣсколь-
кихъ пун-
ктахъ.

2.

*Засады и нечаянныя нападенія
вообще.*

Общее свойство нечаянныхъ нападеній въ нынѣшнее времѧ.

Какъ засады, такъ и вообще нечаянныя нападенія, причислялись прежде къ дѣйствіямъ большої Тактики, а не малой войны, и потому въ разрядѣ большихъ дѣйствій помѣщены и во многихъ сочиненіяхъ (между прочимъ и въ курсѣ Тактики Генер. Медема). — Но внимательнѣйшимъ разсмотрѣніемъ мы убѣдимся, что въ нынѣшнее время, при усовершенствованіи аванпостной службы, при сосредоточеніи войскъ на небольшихъ пространствахъ, при расположenіи ихъ не обширными лагерями, а тѣсными бивуаками, и при быстротѣ съ какою войска нынѣ могутъ принимать боевое расположеніе, — успѣха отъ подобныхъ дѣйствій можно ожидать только при употребленіи для нихъ небольшихъ отрядовъ допускающихъ наибольшую быстроту, скрытность и внезапность, следовательно тогда, когда они входятъ въ разрядъ дѣйствій малой войны.

a) *Засады.*

Сущность засады дѣлаются, или вблизи отъ пути по которому долженъ проходить непріятель, съ тѣмъ,

чтобы внезапно атаковать его во время съёдования, — или же вблизи отъ того мѣста, гдѣ непріятель долженъ расположиться для отдыха, чтобы атаковать его въ то время когда онъ изъ боеваго или походнаго порядка станетъ переходить въ порядокъ лагерный или бивуачный.

Во всякомъ случаѣ, для успѣха засады, очевидно необходимы слѣдующія **Условія необходи-
мые для успѣха.**

1. Чтобы мѣстность благопріятствовала скрытному расположению войскъ, и скорому выдвиженію ихъ изъ засады.

Для этого не всегда нужны большія и сплошныя закрытія; напротивъ самые не значительные перегородки, лощины, овраги, рвы, рывини, иногда даже заборы, канавы, кустарники, высокіе хлѣба, могутъ быть достаточны для скрытія болѣе или менѣе сильной засады. Для засадъ же кавалеріи въ особенности благопріятствуютъ волнистые равнинны: въ нихъ часто встрѣчаются отлогія впадины или котловины, въ которыхъ могутъ скрываться части довольно значительныя, и скрываться такъ что издали, а иногда и на разстояніи довольно близкомъ, не льзя даже и подозрѣвать ихъ существованія.

2. Чтобы непріятель, при съёдованіи своемъ или расположениіи, не принималъ надлежащихъ предосторожностей, или отъ оплошности и цебреженія, или отъ запальчивости преслѣдованія, или же наконецъ отъ недостаточности средствъ къ развѣданію и осмотру окрестнаго мѣстоположенія.

Главнѣйшее, почти единственное средство къ развѣдыванію и осмотру мѣстности на значительномъ разстояніи, есть достаточное число легкой кавалеріи, дѣятельной, неутомимой, привычной къ дѣйствіямъ малой войны. А потому, если у непріятеля нѣтъ подобного рода войска въ необходимомъ количествѣ, а у насъ на противѣ есть многочисленная и наметанная конница, которая умѣеть составлять вокругъ нашихъ войскъ непроницаемую для непріятеля завѣсу (*rideau*), и тѣмъ маскируетъ всѣ наши движенія и дѣйствія, то для непріятеля трудно будетъ заблаговременно открыть засаду и принять мѣры къ противодѣйствію ей.

Случай употребленія засадъ въ сильныхъ значительныхъ. Засады силами довольно значительными могутъ быть употреблены съ пользою, какъ почти всѣми

признаю, только: 1) *При отступленихъ*, когда непріятель преслѣдуетъ запальчиво и когда можно имѣть въ виду внезапнымъ отпоромъ съ неожиданной стороны пріостановить стремительность этого наступленія или преслѣдованія и заставить непріятеля быть болѣе осторожнымъ; и 2) *Когда*, по какому нибудь случаю, известно гдѣ непріятель расположится послѣ усиленного перехода, когда можно ожидать, что онъ, отъ утомленія, небудетъ принимать должныхъ предосторожностей, и когда потому самому можно надѣяться, воспользовавшись и утомленіемъ и небрежностю, произвестъ на него съ успѣхомъ нечаянное нападеніе изъ засады.

Случай для засадъ небольшими частями. Небольшими же частями засады могутъ быть употребляемы весьма часто: 1) Для захватыванія какого нибудь важнаго лица, для нападенія на

транспортъ или фуражировъ, если известно гдѣ и когда именно они проѣзжать или проходить будутъ; 2) Для захватыванія разъездовъ непріятельскихъ, если замѣчено что они часто ходятъ по одной и той же дорогѣ и безъ должныхъ предосторожностей; наконецъ 3) На передовыхъ постахъ засады могутъ быть употребляемы: а) съ цѣлью оборонительною, когда можно ожидать нападенія непріятеля на наши посты; и тогда именно засады дѣлаются вблизи цѣпи, впереди или позади ея, и преимущественно противъ тѣхъ мѣстъ, на которыхъ болѣе всего нападенія ожидать можно, и б) съ цѣлью наступательною, для нападенія на непріятельскіе посты, когда можно подойти къ нимъ ночью, и скрытно расположиться вблизи ихъ, съ тѣмъ чтобы атаковать на разсвѣтѣ, или вообще въ то время когда обстоятельства будуть благопріятствовать нападенію.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ употребленіе засады предполагается болѣе или менѣе заблаговременно обдуманнымъ, соображеніемъ и приготовлен-
нымъ. Но сверхъ того, это средство можетъ быть употреблено, и притомъ съ особеною выгодою, въ такихъ случаяхъ, когда мысль къ подобному дѣйствію является отъ мгновеннаго стечения обстоятельствъ, отъ особенной выгоды мѣстоположенія, отъ случайной оплошности непріятеля или отъ ошибочнаго разсчета или распределенія частей

Засады вп-
запно пред-
приимае-
мыя.

въ движениі его , отъ удачнаго съ другой стороны расположениі нашихъ войскъ , и т. п. Тогда мгновеніе рождаетъ мысль сдѣлать засаду , — мгновенны должны бытъ и распоряженія и исполненіе : успѣхъ же отъ подобнаго неожиданнаго дѣйствія часто можетъ доставить перевѣсь части самой малоочисленной надъ весьма значительными силами непріятельскими.

Само собою разумѣется , что дѣйствія сего по-слѣдняго рода могутъ удаваться и даже могутъ быть предпринимаемы только частями немногочисленными , и притомъ при особенной толькъ быстротѣ соображенія , вѣрности взгляда , рѣшительности , отважности начальниковъ этихъ частей и при навыкѣ ихъ , а равно и самыхъ войскъ , къ дѣйствіямъ малой войны . По необходимыя для успѣха условія , относительно состава , назначаемаго для засады отряда , относительно его силы , расположениія , мѣръ предосторожности и дѣйствій , однѣ и тѣ же какъ для засадъ , мгновенно предпринимаемыхъ , такъ и для тѣхъ , которыхъ соображаются и приготавляются заблаговременно ; а потому разсмотрѣніе упоминаемыхъ условій можетъ послужить руководствомъ въ соображеніяхъ какъ того , такъ и другаго рода засадъ .

Составъ от-
ридовъ для
засады .

Въ составъ отряда для засады назначается преимущественно кавалерія : пѣхота , въ рѣдкихъ случаевъ , только когда мѣстность для дѣйствія кавалеріи неудобна и когда притомъ она особенно благопріятствуетъ скрытному расположению пѣхоты , въ самомъ близкомъ разстояніи отъ того мѣста , гдѣ придется произвѣсть нападеніе . —

Артиллерія придается подобнымъ отрядомъ въ гораздо меньшей противъ обыкновенного соразмѣрности и вообще только тогда , когда отрядъ уже весьма значительной силы.

Главная выгода употребленія кавалеріи для засадъ заключается въ нравственномъ впечатлѣніи производимомъ внезапнымъ ея появленіемъ , и въ той быстротѣ , съ которою она можетъ воспользоваться этимъ впечатлѣніемъ для разстройства непріятеля . Сверхъ того , по быстротѣ съ какою она переходитъ значительныя пространства , можетъ она быть расположена гораздо даље отъ мѣста атаки чѣмъ пѣхота , следовательно можетъ подвергаться менѣе опасности быть прежде времени открытою непріятелемъ , и , не смотря на то , можетъ все же поспѣть къ мѣсту во время , чтобы не дать опомниться непріятелю отъ изумленія и замѣшательства , наводимыхъ на него первымъ извѣстіемъ о засадѣ . Пѣхота должна быть расположена уже гораздо ближе ; а потому то и надобно чтобы мѣстность особенно благопріятствоваала скрытію ея . — Для артиллеріи же , при засадахъ предстоитъ лишь весьма ограниченный кругъ дѣйствія : ибо вѣдь весь успѣхъ основывается на внезапности появленія , на быстротѣ и рѣшительности атакъ , а артиллерія только свяжетъ и замедлитъ отрядъ при выдвиженіи его , и между тѣмъ сама почти никогда не будетъ имѣть столько времени , сколько нужно для развитія ея дѣйствій .

Во всякомъ случаѣ , для засады надобно выбирать войска самые одержанные , въ которыхъ люди надѣялись бы и на себя и на коней , и имѣли бы довѣріе къ своему начальнику . Начальникъ же подобнаго отряда долженъ особенно отличаться

хладнокровіємъ , неустрасимостю , и вмѣстѣ съ тѣмъ находчивостю , отважностю и рѣшительностю .

Дѣйствія засады должны состоять сперва въ неподвижномъ ожиданіи удобнаго для атаки мгновенія; по томъ, когда это мгновеніе настанетъ, въ быстромъ и рѣшительномъ нападеніи. Весьма понятно сколько хладнокровія и сметливости нужно для того, чтобы улучить удобное мгновеніе и воспользоваться имъ, и сколь вообще трудно соединить спокойствіе въ ожиданіи съ быстротою и отвагою въ дѣйствіяхъ. Понятно также, какъ много случайного и неожиданного можетъ произойти въ продолженіе расположенія въ засадѣ и какой опытности и стойкости нужно въ людяхъ, чтобы они, при подобномъ расположениіи, не смотря ни на какую неожиданность, сохранили спокойствіе и присутствіе духа, необходимыя для стройнаго и согласнаго выполненія распоряженій своего начальника.

Сила отряда. Относительно числа войскъ которое для засады употребить придется, мы уже видѣли, что, для удобства въ скрытіи отряда и быстромъ его выдвиженіи, число это не должно быть значительно. Вообще, при опредѣленіи большей или меньшей силы засаднаго отряда, должно принимать въ сображеніе: силу и составъ той части непріятельской, на которую предполагается произвестъ нападеніе, свойства непріятельскихъ войскъ вообще и въ особенности мѣры осторожности ими принимаемыя при слѣдованіи и расположеніи; наконецъ, свойства мѣстоположенія, удаленіе засады отъ

главныхъ силъ и относительное къ онимъ расположение ея.

Каждое изъ этихъ обстоятельствъ имѣеть большее или меньшее вліяніе на то, какая сила необходима будетъ для засаднаго отряда; и потому ни одно изъ нихъ не должно быть оставлено совершенно безъ вниманія.

Такъ какъ скрытность есть главнѣйшее изъ условій для успѣха засады, то должно принимать особыя мѣры предосторожности для скрытія отъ непріятеля самаго слѣдованія отряда къ мѣсту засады. Для этого, если засада дѣлается во время самаго дѣйствія, ставить въ нее тѣ части, которыя наиболѣе удалены отъ непріятеля и которыхъ скрытіе наимешѣе можетъ быть имъ замѣчено.

Слѣдованіе
отряда къ наз-
наченому
для засады
мѣсту.

Разумѣется, что при этомъ, о сдѣланіи засады и о мѣстѣ ея расположенія, должны быть предупреждаемы и тѣ части, которыя находятся ближе къ непріятелю, для того, чтобы они могли съ этимъ расположениемъ соображать свои дѣйствія, и искусно подвести непріятеля подъ удары засаднаго отряда.

Если отрядъ въ засаду высыпается заблаговременно, съ мѣста расположенія войскъ, то лучше всего двинуть его почью, для того, чтобы къ разсвѣту онъ уже могъ быть на мѣстѣ. — Вообще же надобно стараться, и въ особенности при самомъ выступленіи изъ квартирнаго расположенія, сохранить сколь можно болѣе втайпѣ не только цѣль назначенія отряда но и принимаемое имъ для выполненія оной направление.

Хитрость , почти всегда для этого употребляемая и весьма часто удающаяся, состоить въ томъ, чтобы распространить слухъ о совершенно другомъ назначении отряда и направлениі его въ другую сторону. Можно даже выступить въ этомъ ложномъ направлениі и пройти вѣсколько верстъ по оному , потомъ перейти на надлежащее , проселочными боковыми дорогами или же и напрямикъ , если мѣста хорошо известны , либо есть надежные проводники. — Почти всегда проводники при подобныхъ предпріятіяхъ будутъ необходимы ; имъ же ихъ , должно будетъ ихъ удерживать при отрядѣ и имѣть подъ строгимъ надзоромъ , до окончанія предположеннаго дѣйствія.

Для большаго скрытія движенія, должно избѣгать дорогъ твердыхъ , каменистыхъ , по которымъ топотъ далеко слышенъ . Иногда же обертываютъ и оружіе, чтобы не гремѣло . Лошадей которыя имѣютъ привычку ржать , въ подобные отряды не назначаютъ.

Если же дорога такого свойства, что на ней остаются слѣды , то не сворачиваютъ съ нея противъ самаго мѣста засады , а проходить далѣе или же сворачивають гораздо ранѣе , съ тѣмъ , чтобы потомъ пробраться къ назначенному мѣсту напрямикъ , чрезъ поля или вообще по такимъ мѣстамъ где слѣды менѣе заметны .

Расположение войскъ въ засадѣ. Для расположенія войскъ въ засадѣ , должно прежде всего стараться пріискивать такое соединеніе мѣстныхъ предметовъ , которое бы способствовало какъ можно искуснѣе скрыть всѣ части.

Для этого не только могутъ быть полезны рощи , перелѣски , овраги ; но для малыхъ частей , какъ уже сказано , даже кустарники , высокіе хлѣба и т. п.

Вторымъ условіемъ , при расположеніи , должно быть то , чтобы всѣ части по возможности одновре-

менно могли выходить , выстроиваться и атаковать непріятеля съ нѣсколькихъ сторонъ.

Преимущественно должно стараться , если только есть достаточные закрытія, расположить отрядъ по обѣ стороны той дороги, по которой долженъ проходить непріятель.

Само собою разумѣется , что пѣхоту предпочтительнно должно располагать въ ближайшихъ къ пути непріятельскому мѣстахъ ; а кавалерію можно помѣщать нѣсколько даље.

Третье условіе должно быть то , чтобы отрядъ, по произведеніи нападенія , или даже въ случаѣ если бы по чemu нибудь оказалось не возможнымъ произвѣсть его , могъ бы свободно и безопасно отступить на присоединеніе къ главнымъ своимъ силамъ.

Для соблюденія той скрытности , которая со-
ставляетъ первѣйшую необходимость для успѣха ,
отрядъ, въ засадѣ расположенный , долженъ сохра-
нить всевозможную тишину ; и сверхъ того , не дол-
женъ ни выставлять аванпостовъ ни высыпать
разъѣздовъ , какъ то дѣлается при всякихъ другихъ
дѣйствіяхъ . Для охраненія себя и для извѣщенія о
приближеніи ожидаемаго непріятеля , ему допу-
скается имѣть только самое небольшое число часо-
выхъ , въ самомъ близкомъ отъ себя разстояніи и
сколь возможно скрытие размѣщенныхъ : на дѣ-
ревьяхъ , во рву или въ канавѣ , въ густотѣ кустар-
ника и т. п.

По тѣмъ же самыи причинамъ, отрядъ въ засадѣ долженъ быть сосредоточенъ сколь возможно на меньшемъ пространствѣ, и сверхъ того долженъ быть въ постоянной готовности къ бою, во все то время, которое должно пройти отъ выставлениія его до самаго производства нападенія.

Всякаго посторонняго человѣка, паткиувшагося на засаду, должно задержать при отрядѣ, до окончанія дѣйствія. Разъѣздъ непріятельскій, если видно, что онъ неминуемо направляется къ мѣсту засады, должно стараться захватить безъ шума.

Случай если засада открыта непріятелемъ.

Если же не удастся захватить весь разъѣздъ, и вообще если можно замѣтить, что отрядъ открылъ непріятелемъ, или при слѣдованіи къ мѣсту засады, или при самомъ расположениіи въ оної, то должно снять засаду и отложить предпріятіе до удобнѣйшаго времени; ибо успѣха въ такомъ случаѣ оно имѣть не можетъ, а напротивъ можетъ самый отрядъ подвергнуть опасности.

Нападеніе изъ засады.

Нападеніе изъ засады должно быть сколь возможно одновременно всѣми частями, и потому для начатія атаки подается обыкновенно какой нибудь условленный знакъ (зажженiemъ предмета, который бы всѣми частями былъ видимъ, пусканіемъ ракетъ, и т. п.)

Должно наблюдать только чтобы не начать атаку слишкомъ рано, то есть въ такое время когда непріятель еще можетъ принять мѣры къ отраже-

нію нападенія и къ предупрежденію всѣхъ своихъ частей о грозящей опасности. Лучше пропустить головныя части непріятельскія, въ которыхъ обыкновенно болѣе соблюдается предосторожностей и болѣе сохраняется порядка, и атаковать тогда, когда значительное число войскъ непріятельскихъ можетъ подвергнуться разстройству отъ нечаянного нападенія; и притомъ, въ тѣхъ частяхъ порядка ихъ с.г.ѣдованія, которая, полагаясь на прикрытие ихъ передовыми частями, с.г.ѣдуютъ обыкновенно съ большою безпечностю и потому менѣе готовы вступить въ бой.

Соблюдение этого правила весьма трудно въ исполненіи. Выжидать и оставаться въ положеніи неподвижномъ, въ то время когда непріятель уже близко, когда можно опасаться каждую минуту быть открытымъ и упустить удобное для атаки мгновеніе, — это требуетъ такого хладнокровія, такой увѣренности въ своемъ дѣлѣ, какія встрѣчаются весьма рѣдко.

Особенно важно и особенно трудно сохраненіе этого хладнокровія въ пѣхотѣ. Дѣйствіе ея обыкновенно заключается въ томъ, чтобы, пропустивъ непріателя на самое близкое разстояніе, сдѣлать по немъ залпъ. Если этотъ залпъ будетъ произведенъ по головѣ колонны, то она скоро можетъ обратиться назадъ, выйти изъ подъ выстрѣла и тогда дѣйствіе засаднаго отряда уже и кончено. Напротивъ того, если залпъ сдѣланъ будетъ по хвосту, или по крайней мѣрѣ, по срединѣ колонны, то, пока она вся успѣеть выйти изъ подъ выстрѣловъ, огонь засаднаго отряда можетъ нѣсколько разъ еще повторяться и нанести непріятельской колоннѣ большую потерю и еще большее разстройство. — Между тѣмъ,

одинъ случайно сдѣланный выстрѣль, солдатомъ неопытнымъ или нетерпѣливымъ, можетъ прежде времени открыть присутствіе засады и уничтожить весь успѣхъ дѣйствія. Потому то и совѣтуютъ въ засадѣ, составленной изъ пѣхоты, не только не имѣть ружья на изготоўкѣ, но непремѣнно требовать чтобы, до послѣдней минуты, всѣ люди держали ихъ у ноги.

Должно припомнить еще, что къ чувствамъ, естественно волнующимъ сердаца людей въ засадѣ, присоединяется часто и невольное состраданіе къ подобнымъ себѣ людямъ, которые въ пѣсколькоихъ шагахъ проходять безпечно, нисколько не подозрѣвая, что каждое мгновеніе грозить имъ смертю. Все это способствуетъ къ уничтоженію хладнокровія, необходимаго, чтобы выждать и улучить время удобное для открытия огня или для начала нападенія: потому то столь рѣдко можно ожидать совершенного успѣха отъ дѣйствій засады, потому то и успѣхъ бываетъ тѣмъ сомнительне, чѣмъ большее число войскъ для этого дѣйствія назначается.

Содѣйствіе другихъ частей. Когда дѣйствіе засады находится въ связи съ другими дѣйствіями, и преимущественно когда оно употребляется при общемъ отступлении нашихъ главныхъ силъ, успѣхъ много зависитъ отъ дѣйствія другихъ нашихъ войскъ, въ открытомъ полѣ дѣйствующихъ: на нихъ то лежитъ обязанность вовлечь непріятеля въ неосторожное преслѣдованіе и подвести его подъ дѣйствіе засады, уже разстроеннаго быстрымъ движеніемъ.

Для этого аріергардъ, поравнявшись съ засадою, можетъ ускорить отступлениѣ, начать производить его одновременно всѣми частями, не простоявши-

вая ни одной , для отпора ; наконецъ даже нарочно можетъ допустить беспорядокъ въ движениі. Это не-вольно заставитъ непріятеля ускорить преслѣдованіе, чтобы воспользоваться появляющимся у насъ беспо-рядкомъ ; а въ такомъ случаѣ уже естественнымъ образомъ уменшатся и осторожность и порядокъ въ самихъ преслѣдующихъ войскахъ.

Когда же начнется дѣйствіе изъ засады , то и аріергардъ долженъ тотчасъ же обратиться назадъ, чтобы воспользоваться замѣшательствомъ , которое должно непремѣнно явиться въ непріятельскихъ войскахъ отъ сдѣланного на флангъ ихъ или тылъ нападенія , — чтобы поддержать засадный отрядъ или содѣйствовать ему въ разстройствѣ непріятеля.

Во всякомъ случаѣ , какъ скоро начато нападеніе изъ засады , послѣдующія за тѣмъ дѣйствія должны быть быстры , рѣшительны , безостановочны . При этомъ допускается , сверхъ того , какъ можно болѣе шума и крика : ибо цѣлью засады не столь часто бываетъ уничтожить или захватить войска непріятельскія , сколько остановить ихъ и разстроить , приведя ихъ въ изумленіе , а иногда и ужасъ .

Иногда , и особенно при отступленіи , могутъ быть съ пользою употреблены иѣсколько засадъ , одна за другою . Непріятель рѣдко можетъ ожидать повторенія сряду одного и того же средства ; и по-тому , если ему удастся отразить первую засаду , онъ можетъ предаться еще большей безопасности и тѣмъ

Рѣшитель-
ность нападе-
нія .

подвергнуться нападенію второй или послѣдующихъ засадъ.

Примѣръ за-
садъ.

Трудно найти описанія малыми частями произведеніиыхъ засадъ, какія всего чаще случаются, всего чаще и удаются. Подобные случаи такъ многочисленны, но вмѣстѣ съ тѣмъ обстоятельства ихъ столь неуловимы, что почти всѣ повѣствованія не даютъ обѣ этихъ дѣйствіяхъ никакого удовлетворительнаго понятія. Что касается до засадъ большими силами, то есть два случая, которые довольно подробно и удовлетворительно описаны, и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма замѣчательны; именно: сраженіе при Луццарѣ 1702 года, въ которомъ было сдѣлано нападеніе, какъ бы изъ засады, цѣлою арміею Принца Евгенія на войска Герцога Вандомскаго, и знаменитая засада при Гайнау въ 1813 году, войсками Блюхера противъ одного изъ авангардовъ Наполеона.

Въ рѣку По, съ правой стороны, близь г. Луццары, впадаетъ ручей Зоро, который лѣтомъ пересыхаетъ, но порой наполняется водою до такой степени, что выходитъ изъ береговъ. Чтобы предохранить отъ этихъ наводненій, поля находившіяся въ углу, между лѣвымъ берегомъ Зоро и правымъ берегомъ рѣки По, вдоль берега Зоро была устроена плотина, имѣвшая къ сторонѣ По весьма отлогій скатъ, такъ что зелень этого ската, для глазъ приближающагося къ нему по теченію рѣки, вдоль праваго берега, совершенно сливалась съ зеленью отлогостей праваго берега Зоро. Однимъ словомъ, весь правый берегъ По казался сплошною равниною, и не дойдя до самаго берега

Зоро нельзя было и подозрѣвать существованія его русла. — Принцъ Евгений, предводительствовавшій войсками австрійскими въ Италии въ 1702 году и ожидавшій приближенія французско-испанскихъ войскъ, подъ начальствомъ Герцога Вандома, къ Луццарѣ, замѣтивъ описанную нами мѣстную случайность, придумалъ воспользоваться ею для нечаяннаго нападенія на противника. Всі армія его (до 26000) $\frac{1}{4}$ Августа расположилась въ оврагѣ ручья Зоро и въ совершенной тишинѣ ожидала приближенія непріятеля. Войска Герцога Вандома подошли къ ней на самое близкое разстояніе и въ самомъ промежуткѣ между По и Зоро стали располагаться лагеремъ. Принцъ Евгений выжидалъ пока они разобьютъ палатки, чтобы произвестъ на нихъ тогда нападеніе. Случайно лишь одинъ Французскій Офицеръ, выставлявшій посты, вокругъ самого лагеря, вздумалъ пройти лаг҃е, дошелъ до Зоро, увидѣлъ войска Принца Евгения и поднялъ между своими тревогу, прежде чѣмъ успѣли расположиться на отдыхѣ. Такимъ образомъ, предположенное Принцемъ Евгениемъ печаянное нападеніе, изъ нѣкотораго рода засады, неувѣнчалось совершеннымъ успѣхомъ. Завязался бой, въ которомъ кровопролитіе кончилось равною съ обѣихъ сторонъ потерою.

Послѣ сраженія подъ Бауценомъ ($\frac{1}{2}$ Мая 1831 г.), союзныя войска, отступая къ Швейдницу, раздѣлились отъ Герлица на двѣ колонны: одна шла на Гайнау и Лигницъ, другая на Голедбергъ. Первою, изъ всѣхъ Прусскихъ войскъ и пашей 3-й Западной Арміи, за отѣзломъ Барклай-де-Толли, потребованнаго къ Государю Императору, начальствовала Блюхеръ, и опъ то рѣшился близь Гайнау устроить засаду, чтобы остановить стремленіе Французовъ, начинавшихъ преслѣдовать слишкомъ запальчиво. При этомъ Блюхеру приписывается то соображеніе, что какъ изъ Гайнау отходила прямая и весьма удобная дорога на Голдбергъ, на флангъ другой колон-

и въ союзныхъ войскъ, то онъ считалъ необходимымъ именно здѣсь сдѣлать сильный отпоръ Французамъ, чтобы заставить ихъ быть осторожнѣе и отнять у нихъ охоту къ тому, чтобы воспользоваться возможностю тревожить отступленіе колонны, направлявшейся чрезъ Голдбергъ; на успѣхъ же засады Блюхеръ могъ надѣяться потому, что Французы, при преслѣдованіи своемъ, мало уже соблюдали осторожности, и притомъ у нихъ было столь мало кавалеріи въ авангардѣ, что имъ трудно было хорошо и далеко развѣдывать по сторонамъ главного пути слѣдованія. Впрочемъ, Генералъ Михайловскій-Данилевскій, въ своемъ описаніи войны 1813 года, говоритъ только, что Блюхеръ алкалъ *Французской крови*, и что, оставшись старшимъ ($1\frac{1}{2}$ Мая), онъ тотчасъ поѣхалъ въ аріергардъ и найдя мѣстоположеніе удобнымъ для нечаяннаго нападенія, тотчасъ предпринялъ произвестъ таковое. — Какъ бы то ни было, 22 эскадрона Прусской кавалеріи съ тремя ротами конной артиллеріи, подъ начальствомъ Полковника Дольфса, были поставлены верстахъ въ двухъ въ стороны отъ дороги, и совершенно скрыты, частію за деревьями, частію за незначительными возвышеніями. Оттуда, до самой дороги, простиралась волнообразная равнина, весьма удобная для дѣйствія кавалеріи и на эту то равнину выходила изъ д. Михельдорфъ и дорога, по которой слѣдовали всѣ другія войска. Аріергарды (ихъ было два), русскій, Чаплица и прусскій, Муциуса, получили приказаніе отступать безостановочно, чтобы заманить Французовъ на равнину, и когда они подвинутся достаточно впередъ, зажечь находившуюся на равнинѣ вѣтряную мельницу. Это было условленнымъ знакомъ, чтобы Дольфсу изъ засады броситься во флангъ и въ тылъ непріятелю, и въ то же время аріергарды должны были двинуться впередъ и атаковать съ фронта.

Въ 3 часа по полудни показался Французскій Корпусъ Лористона. Въ авангардѣ его шла дивизія

Мезона съ самыи небольшимъ числомъ кавалерія, и , видя , что союзники отступили , спокойно стала вытягиваться изъ д. Михельсдорфъ на равнину (*). Но едва только третья часть ея успѣла пройти деревню , какъ мельница была взяжена. Генералъ Мезонъ , догадавшись , что пожаръ произошелъ не случайно , но былъ какимъ нибудь условленнымъ знакомъ , велъ на скоро пѣхотѣ строиться въ каре , кавалеріи стать по флангамъ , артиллерию занять промежутки. Но построение еще не кончилось , какъ уже налетѣлъ Дольфъ съ кавалерію изъ всады ; не дожидалась артиллерию своей (которая за быстрыи движениемъ кавалеріи не успѣла следовать , отстала и въ дѣло не участвовала) , она опрокинула кавалерію непріятельскую и тотчасъ же атаковала кареи , или лучше сказать три кучи , въ которыхъ столпилась французская пѣхота : французскія пушки успѣли сдѣлать только по одному выстрѣлу ; одному каре , самому значительному и къ счастію своему находившемуся еще весьма близко отъ деревни , удалось до нея добраться и въ ней укрыться ; во другія два (до 1500 челов.) были изрублены или взяты въ пленъ . Сверхъ того , захвачено 18 пушекъ , изъ которыхъ 11 увезли съ бою , а 7 заклепали и бросили на дорогѣ . Все дѣло кончилось въ несколько минутъ , такъ что аріергарды подоспѣли только тогда , когда уже бой былъ почти конченъ . Потеря союзниковъ простиралась до 100 человѣкъ , но въ числѣ ихъ былъ убитъ начальникъ всады , Полковникъ Дольфъ .

(*) Генералъ Михайловскій-Дашилевскій пишеть , что Дивизія Мезона стала даже располагаться лагеремъ.

б) *О нечаянныхъ нападеніяхъ вообще* (*).

Общія усло- Различные способы, посредствомъ которыхъ вія успѣха небольшой отрядъ можетъ произвестъ нападеніе для нечаянна-го нападенія. нечаянно, — неисчислимы. Ихъ рождаются: опыт-ность, изобрѣтательность начальника отряда и свычка его съ войсками, которыми онъ предводи-тельствуетъ, и потому они столь же могутъ быть разнообразны, сколь разнообразны различные слу-чаи и обстоятельства въ которыхъ войска могутъ находиться. Потому то, не входя въ подробности исполненія, которые должны быть предоставлены исключительно соображенію на мѣстѣ, мы здѣсь исчислимъ только общія условія, необходимыя для успѣха всякаго нечаяннаго нападенія.

Первое условіе есть твердое знаніе мѣстополо-женія и основательныя свѣденія о непріятельѣ, о его расположениі, о его свойствѣ и даже нрав-ственномъ состояніи; — сіе послѣднее часто имѣеть вліяніе на всѣ распоряженія для предпринимаемаго дѣйствія.

Свѣденія эти отчасти могутъ быть пріобрѣтены предварительными рекогносцировками, отъ разъѣз-

(*) Нечаянныя нападенія значительными силами рассматриваются въ высшей Тактицѣ. Здѣсь же дѣло идетъ только о такихъ, кото-рыя имѣютъ мѣсто въ малой войнѣ, то есть о нападеніяхъ на передовые посты, или на квартиреное расположение.

довъ (*), отъ жителій, отчасти же чрезъ шпіоновъ и переметчиковъ или дезертировъ.

Конечно, эти свѣденія болѣе или менѣе необходимы и при всякомъ военномъ дѣйствії. Особенное же вниманіе на пріобрѣтеніе ихъ обращается при нечаянныхъ нападеніяхъ потому, что обыкновенно весь успѣхъ сихъ нападеній основывается на внезапности: следовательно, при нихъ особенно важно отвратить всякую остановку въ дѣйствіяхъ, а для этого особенно важно и знать напередъ какія могутъ встрѣтиться препятствія, чтобы приготовить средства къ скорому ихъ уничтоженію или же постараться ихъ избѣгнуть, миновать.

Знаніе мѣстоположенія иногда можетъ быть замѣнено и хорошими, надежными проводниками.

Второе условіе, отчасти уже основывающееся на первомъ, есть скрытое приближеніе къ пункту, на который предполагается произвестъ нападеніе.

Къ соблюденію этого условія способствуетъ большая часть тѣхъ мѣръ, которыя исчислены были для отряда, отправляемаго для произведенія рекогносцировки или въ васаду, именно:

Сохраненіе предпріятія въ тайнѣ, — чему, какъ было сказано, часто способствуетъ разглашеніе о предпріятіи совершенно другаго рода или какъ будто въ противуположную сторону предпринимае-

(*) Такъ напримѣръ, въ началѣ Октября 1812 года, казачьи партии изъ подъ Тарутинскаго лагеря вѣсколько дней сряду проѣзжали чрезъ лѣсъ находившійся вблизи лѣваго фланга расположеннія французскаго авангарда (Мюората), стоявшаго на р. Чернишиѣ, и донесли, что этотъ лѣсъ незанять и не осматривается разыѣздами французскими, и что вообще Французы стоять оплошно. Эти то допесенія и послужили основаниемъ къ нечаянному нападенію, произведеному нашими войсками $\frac{1}{2}$ Октября.

момъ; иногда же и выступліе въ противную сторону, съ тѣмъ чтобы, пройдя нѣсколько по ложному направлению, выйти потомъ обходомъ на направление надлежащее.

Выборъ времени, въ которое всего менѣе можетъ непріятель ожидать нападенія, или въ которое всего труднѣе для него замѣтить приближеніе назначенаго для нападенія отряда. Слѣдовательно всего выгоднѣе будетъ приближеніе ночью, съ тѣмъ, чтобы атаковать на разсвѣтѣ, или же движеніе и самое нападеніе въ дурию или туманную погоду. Движеніе въ подобное время для значительныхъ силъ затруднительно, почти неудобоисполнимо; во малыми отрядами затрудненія эти могутъ быть еще преодолѣны довольно легко. Сверхъ того, нечаянное нападеніе можетъ быть иногда производимо и среди дня, въ сильный жаръ, когда можно ожидать что отъ сильнаго утомленія противникъ будетъ менѣе блителенъ и менѣе готовъ къ бою.

Выборъ направлениія, которое бы наиболѣе представляло закрытій, и между тѣмъ не слишкомъ бы удаляло отъ кратчайшаго пути и не затрудняло бы и не замедляло слѣдованія. Для этого то въ особенности полезно и даже необходимо хорошее знаніе мѣстоположенія.

Третье условіе есть возможная быстрота движенія; она почти всегда служитъ лучшимъ ручательствомъ, что нападеніе для непріятеля будетъ неожиданно, — а это въ подобномъ случаѣ составляетъ главное.

Четвертое условіе есть возможная совокупность отряда при слѣдованіи. Чѣмъ ближе всѣ части между собою, тѣмъ болѣе для нихъ вѣроятности, что непріятель не откроетъ ихъ преждевременно,

и тѣмъ менѣе опасаться можно, что какая нибудь часть собьется съ пути, или, задержанная какими нибудь другими обстоятельствами, не прибудетъ во время для совокупнаго нападенія.

Для выполненія сего должно, во время слѣдованія сколь можно менѣе удалять отъ отряда авангардъ его, аріергардъ и боковые отряды, и потому самому весь отрядъ долженъ быть гораздо болѣе сосредоточенъ и въ большей готовности къ бою, чѣмъ каковая соблюдается при обыкновенномъ походномъ движениі. Равнымъ образомъ, если нужно раздѣлить отрядъ для нападенія на одинъ и тотъ же пунктъ, съ несколькиихъ сторонъ, — что иногда бываетъ необходимо, особенно если имѣется цѣлью захватить какой нибудь постъ совершенно, не выпустивъ изъ него ни одного человѣка, — то все же лучше какъ можно дѣлать вести отрядъ въ совокупности, и раздѣлить его лишь въ столь близкомъ разстояніи отъ пункта атаки, чтобы можно было надѣяться, что ни одна часть не собьется съ падающаго направлениія, и что ни одна не встрѣтить столько препятствій и замедленія, чтобы не достигнуть ко времени атаки назначенного для нея пункта.

Разумѣется однако же, что подобное сохраненіе всего отряда въ совокупности не всегда возможно, и что мѣстоположеніе часто заставитъ заблаговременно отдѣлить часть, назначаемую для обхода, а для одновременности атаки положиться уже на какой нибудь условленный сигналъ. Не менѣе того полезно имѣть постоянно въ виду стараніе, чтобы отдѣленіе это дѣлать лишь какъ можно ближе къ мѣсту нападенія.

Разсмотрѣвъ тѣ условія, которыя въ большей или меньшей степени необходимы для успѣха

различные случаи не-

чанихъ па- всякаго нечаяннаго нападенія , мы обратимъ иѣко-
паденій.

торое вниманіе и на главнѣйшія особенности въ
сихъ нападеніяхъ , смотря по цѣли ихъ : 1) для
тревоженія непріятельскихъ постовъ ; 2) для захва-
тыванія одного или иѣсколькихъ постовъ ; и 3) для
нападенія на непріятельское квартирное расположе-
женіе.

**Нападе-
нія для тре-
воги непрі-
ятельскихъ по-
стовъ.** 1. Нападенія на непріятельскіе передовые посты
для тревоги ихъ , производятся или съ цѣлью уто-
мить непріятеля , изнурить его , заставляя его часто
становиться въ ружье , или же съ цѣлью развлечь
его вниманіе и прикрыть какое нибудь движение ,
нашими войсками производимое.

Должно замѣтить , что нападенія первого рода
можно предпринимать только , имѣя значительный
надъ непріятелемъ перевѣсъ въ числѣ и достоинствѣ
легкихъ войскъ . Въ противномъ случаѣ подобныя
нападенія побудятъ непріятеля отыачивать тѣмъ
же : умножатся безъ мѣры тревоги , спишки и слѣд-
ствіемъ такихъ дѣйствій будетъ только бесполезное
кровопролитіе и изнуреніе обѣихъ сторонъ , безъ
всякихъ рѣшительныхъ выгодъ для той или другой.

Въ обоихъ случаяхъ главная цѣль будетъ за-
ключаться въ распространеніи тревоги сколь мож-
но на большемъ пространствѣ и сколь можно
меньшими силами.

Достигается это раздѣленіемъ на небольшія час-
ти , которыя дѣлаютъ нападенія въ иѣсколькихъ
мѣстахъ , въ одно время или одна послѣ другой ,
прорываются чрезъ цѣпь , доскаиваютъ до глав-

ныхъ карауловъ; и, встрѣвоживъ ихъ, тотчасъ же возвращаются назадъ, а если окажется удобнымъ, то и захватываютъ вѣсколько ведетовъ или пикетъ, чтобы заставить непріятеля обратить болѣе вниманія на подобныя нападенія. — Производить же ихъ лучше не всегда въ одно и то же время дня, а въ различные часы, съ тѣмъ чтобы не предоставить непріятелю удобства къ дѣланію засадъ. — При самомъ нападеніи каждая часть должна стараться показать себя сколько можно сильнѣе, и потому пользоваться закрытіями мѣстными для быстрыхъ передвиженій, чтобы показаться въ вѣсколькихъ мѣстахъ, выказать небольшія части, которыя бы непріятелю представлялись какъ бы головы колоннъ значительныхъ, — много разсыпать фланкеровъ и вообще много стрѣлять и шумѣть.

Подобными дѣйствіями достигается иногда то что непріятель находится вѣсколько времени въ сильномъ напряженіи, несмѣя ослабить ни одного пункта, — и утомляется. Иногда же, отъ часто повторенныхъ тревогъ или ложныхъ нападеній, онъ становится безпеченъ, и тѣмъ приготавляется для насъ успѣхъ въ нечалинномъ нападеніи для болѣе рѣшительныхъ дѣйствій.

2. Нападенія для снятія одного или вѣсколькихъ постовъ непріятельскихъ производятся, или съ цѣлію овладѣть важными для наблюденія пунктами и тѣмъ ослабить расположение непріятельское, что можетъ быть полезно для послѣдующихъ дѣйствій, или же только съ цѣлію пріучить войска къ войнѣ и возвысить въ нихъ правственную силу, одержаніемъ вѣсколькихъ, хотя бы и не весьма значительныхъ успѣховъ надъ непріятелемъ.

Нападенія
для захваты-
ванія по-
стовъ.

Но сколь полезны для развитія воинскаго духа подобные успѣхи, столько же, и можетъ быть еще болѣе, вредна бываетъ, неудача въ дѣйствіяхъ этого рода; а потому и должно соблюдать въ нихъ большую осторожность, и предпринимать ихъ не иначе, какъ имѣя на своей сторонѣ всѣ обстоятельства, могущія способствовать успѣху.

Всего надежнѣе при этомъ наблюдать постепенность, то есть начинать съ такихъ дѣйствій, которые требуютъ менѣе усилий, чаше могутъ удаваться и не подвергаютъ нападающихъ никакой значительной потерѣ: именно, начинать съ захватыванія ведетовъ по одиночкѣ; потомъ, когда люди пріобрѣтутъ уже пѣкоторое довѣріе къ своимъ силамъ, можно предпринимать съ ними захватываніе пикетовъ, а наконецъ нападенія и на посты болѣе значительные.

При этомъ должно замѣтить, какъ и при нападеніи на посты съ цѣлью только тревожить непріятеля, что предпринимать подобнымъ дѣйствіемъ должно не иначе, какъ съ вѣроятностю имѣть въ нихъ перевѣсъ надъ непріятелемъ, или чрезъ превосходство въ числѣ легкихъ войскъ, или чрезъ большее знакомство съ краемъ, или чрезъ солдатствіе жителей. Въ противномъ случаѣ, это поведетъ только къ бесполезному кровопролитію и истощенію отъ безпрерывныхъ набѣговъ и стычекъ (*guerre de chicanes*).

Ведеть, особенно неопытный, можно захватывать, подкрадываясь къ нему почью, заводя съ нимъ

разговоръ, если языкъ извѣстенъ, и выдавая себя за дезертировъ.

Если удастся захватить одинъ или пѣсколько ведетовъ, то это можетъ облегчить и снятіе пикета, а сіе послѣднее споспѣшствовать и захватыванію поста болѣе значительнаго.

Для захватыванія какого либо поста, всего удобнѣе, отрядъ для этаго назначенній, раздѣлять на три части: одну направить въ тылъ посту, на путь его отступленія съ тѣмъ, чтобы отрѣзать его, и во всякомъ случаѣ встрѣчать подкрѣпленія, которыя бы могли къ посту подоспѣвать; другую часть приготовить для произведенія главной атаки на пость; третью же имѣть въ резервѣ, для подкрѣпленія этой атаки, или же, въ случаѣ неудачи, для прикрытия отступленія прочихъ частей.

Такъ какъ резервъ при этомъ предстоитъ обыкновенно всего менѣе движениія, то его можно составлять изъ самыхъ худоконныхъ людей.

Иногда резервъ полезно до времени скрывать, съ тѣмъ, чтобы часть, назначенная для атаки, если будетъ отбита, отступала бы не на него, а мимо. Если пость непріятельскій увлечется преслѣдованиемъ этой части, то резерву легко будетъ тогда, или овладѣть мѣстомъ, которое занималъ пость, если оно имѣть какую либо важность, или же атаковать непріятеля во флангъ и въ тылъ, что во всякомъ случаѣ должно доставить выгоду и самый успѣхъ.

Если пость расположены въ деревни, то для нападенія на оный лучше всего выбрать день праз-

дничный или рыночный , когда стечеіе окрестныхъ жителей подаетъ поводъ къ беспорядкамъ въ отпраleніи службы.

При атакѣ поста въ деревнѣ преимущественно полезно и возможно узнать напередъ , не только составъ и силу ѣтаго поста , но и каковы свойства начальника, каково отправляется служба , и въ особенности гдѣ назначено сборное мѣсто.

Иногда выгодно бываетъ часть атакующаго отряда направить прямо на сборное мѣсто , чтобы перехватывать по одиночкѣ пепріятельскихъ солдатъ, по мѣрѣ того какъ они станутъ выходить на оное . — Но вообще , при нападеніи на постъ для захватыванія , должно не шумѣть , какъ при нападеніи для тревоги , а напротивъ , сохранять сколь можно дольше тишину , и открывать перестрѣлку только тогда , когда уже присутствіе атакующихъ обнаружится и надобно приступить къ дѣйствительной атакѣ.

Въ 1760 году, Герцогъ Брауншвейгскій , предпринявъ нечаянное нападенія на м. Циренбергъ , занятое Французами , приблизился въ совершенной тишинѣ и успѣлъ занять площадь и главныя улицы прежде чѣмъ Французы замѣтили появление войскъ его . Расположившись такимъ образомъ , Герцогъ велѣлъ ударить французскій сборъ : французы стали по одиночкѣ выходить изъ квартиръ и по одиночкѣ были перебраны .

Какъ бы нападеніе ни было произведено , но если оно увѣнчалось успѣхомъ , то , для обратнаго сїѣ-

дованія, обыкновенно резервъ съ плѣнными посыпается впередъ; часть, производившая главную атаку, слѣдуетъ за шимъ, въ готовности отразить покушенія непріятеля для отбитія плѣнныхъ, а часть, которая при атакѣ была направлена на сообщенія, въ видѣ арьергарда, прикрываетъ слѣдованіе всего отряда.

3. При нападеніи на квартирное расположение непріятеля, цѣлью можетъ быть: или встревожить его, или захватить нѣсколько важнѣйшихъ постовъ, или, наконецъ, воспользоваться разбросаннымъ расположениемъ непріятеля, чтобы рѣшительно атаковать его, разрѣзать и разбить по частямъ.

Въ первыхъ двухъ случаяхъ, дѣйствія въ главныхъ чертахъ будутъ тѣ же самыя, какъ и при нападеніи на непріятельскіе передовые посты, хотя производятся и въ большемъ размѣрѣ. — Въ послѣднемъ, отрядъ производящій нападеніе, успѣвъ овладѣть какимъ нибудь важнымъ въ расположении непріятеля пунктомъ, можетъ остановиться на немъ и для рѣшительныхъ дѣйствій дождаться присоединенія къ себѣ другихъ частей войскъ своихъ. Если же онъ составляетъ какъ бы авангардъ всѣхъ назначенныхъ для дѣйствія войскъ и другія части близко за нимъ слѣдуютъ, то онъ можетъ, и даже долженъ, не останавливаясь на первомъ успѣхѣ, прорываться далѣе, чтобы заста-

Нападеніе
на квартир-
ное распо-
ложеніе.

вать войска непріятельскія еще несобранными и неготовыми къ бою, и пользоваться тѣмъ для отдельного ихъ разбитія ; а упроченіе за собою пройденныхъ пунктовъ и обеспеченіе своего отступленія предоставить другимъ заnimъ слѣдующимъ частямъ.

Сила отрядовъ для нечаянныхъ нападеній.

Сдѣланное здѣсь исчислениe различныхъ видовъ нечаянныхъ нападеній само собою уже показываетъ сколь различны должны быть сила и составъ отрядовъ , предназначаемыхъ для сихъ дѣйствій. Чтобы захватить ведеть, достаточно трехъ или четырехъ человѣкъ, — чѣмъ меньше тѣмъ лучше, потому что тѣмъ скрытие будетъ ихъ приближеніе. Для захватыванія пикетовъ и вообще для нападенія на непріятельскіе передовые посты, могутъ быть употребляемы части собственныхъ нашихъ передовыхъ войскъ, главныхъ карауловъ или резервовъ (при чемъ наблюдается , чтобы осталльная часть поста , отъ которого высланъ отрядъ для нападенія , во все время пока продолжится предпринятое дѣйствіе , оставалась въ полной готовности къ бою). Для нападенія же на посты болѣе значительные, употребляются отряды большей величины, а для нападенія на непріятельское квартириное расположеніе, иногда и главныя силы.

Составъ отрядовъ.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ кавалерія , если мѣстность сколько нибудь способствуетъ ея дѣйствію,

естественнымъ образомъ играетъ важнѣйшую роль: ей преимущественно принадлежитъ дѣйствіе при тревогахъ; при нападеніяхъ же, съ цѣлью болѣе положительною, ей предстоитъ всѣ обходы, отрѣзываніе непріятеля, преслѣдованіе его. Однакоже, за исключениемъ только самыхъ незначительныхъ дѣйствій и отрядовъ самыхъ малочисленныхъ, кавалеріи при нечаянныхъ нападеніяхъ часто бываетъ нужно содѣйствіе и пѣхоты, и артиллеріи: пѣхоты, для атаки крѣпкихъ пунктовъ и для удержанія ихъ за собою; артиллеріи, при самой атакѣ, для произведенія нравственнаго впечатлѣнія на непріятеля (только нравственнаго, потому, что по быстротѣ съ какою производятся нечаянныя нападенія, едва ли удастся ей сдѣлать много выстрѣловъ, которые бы имѣли дѣйствительность), преимущественно же, на случай неудачи, при переходѣ къ оборонительному дѣйствію, и для прикрытия отступленія. — Соразмѣриность числа войскъ различныхъ оружій въ отрядѣ зависитъ отъ назначенія его, требующаго болѣе или менѣе подвижности или стойкости. Но вообще артиллеріи для нечаянныхъ нападеній (подобно какъ сказано и о засадахъ), должно придавать менѣе чѣмъ для обыкновенныхъ дѣйствій, и только тогда уже, когда отрядъ состоитъ изъ значительного числа войскъ.

5.

*Сопровождение обозовъ или транспор-
това и нападенія на нихъ.*

Общее назна- ченіе войскъ, придавае- мыхъ обо- зу, заключается обыкновенно: 1) въ соблюде- ніи въ немъ порядка и 2) въ спосѣществованіи замъ въ при- ему къ скорѣйшему и безостановочному с.г.в.- дованію. Иногда же предстоитъ войскамъ и защита обоза отъ нападеній.

Первые двѣ обязанности лежать на войскахъ постоянно, во всякомъ случаѣ, какъ скоро онѣ придаются обозу для сопровожденія его; последняя, очевидно, только тогда, когда обозъ с.г.в.- дуетъ совершенно отдѣльно отъ главныхъ нашихъ силъ, когда онъ идетъ отъ базиса къ арміи, или обратно отъ арміи къ базису, и когда при томъ предстоитъ опасность отъ нападенія, или непрія- тельскихъ партизанскихъ отрядовъ или жителей.

Различные случаи с.г.- дования обо- зовъ. Отъ этого различія въ обстоятельствахъ, проис- ходить значительное различіе и въ числѣ и въ составѣ назначаемыхъ къ обозу войскъ и въ самыxъ ихъ дѣйствіяхъ: а потому, мы разсмотримъ отдѣльно, сперва: 1) сопровождение обозовъ виѣ опасности отъ непріятеля, и потомъ уже: 2) сопро- вождение ихъ при возможности нападенія а равно въ самыя дѣйствія для отраженія нападеній.

Легкіе обозы 1-го разряда (повозки подъ забоѣющими и , сверхъ того въ артиллериі , запасные лафеты) идутъ обыкновенно непосредственно за своими частями , полками или батареями : имъ не придается никакого прикрытия , ни какой особенвой части для сопровождениі ихъ.

Легкіе обозы 2-го разряда (патронные ящики , артельныя повозки и проч) , пока еще не предвидится близкой встрѣчи съ непріятелемъ , слѣдуютъ непосредственно за каждою отдѣльною колонною , къ войскамъ которой принадлежать , такъ что аріергарду колонны приходится идти позади ихъ , и на немъ то лежить обязанность наблюдать , чтобы не было отсталыхъ повозокъ и въ случаѣ надобности содѣйствовать обозу къ безостановочному движению за колонною . Предь вступленіемъ же въ бой , обозы 2-го разряда (за исключеніемъ только иногда патронныхъ ящиковъ) , чтобы , въ случаѣ отступленія , не затруднить движениія войскъ , остаются даље , въ тылу корпусовъ или арміи , и тогда придается имъ особое прикрытие .

Тяжелые обозы , (обозы 3-го разряда , какъ то провіантскія телеги , повозки съ болыными отдѣленными отъ полковъ , и проч.) слѣдуютъ уже почти всегда и даже располагаются на ночлегахъ не ближе полу перехода отъ частей , къ которымъ принадлежать , а обыкновено и даље . Поэтому , имъ во вслкомъ случаѣ уже придается особое прикрытие , для содѣйствія къ безпрепятственному ихъ слѣдованію .

Всѣ эти обозы большою частію принадлежать къ войскамъ , люди при нихъ всѣ болѣе или менѣе пріучены къ военному порядку и дисциплинѣ , а отчасти составляютъ и воинскія команды фурштатскаго вѣдомства ; самые обозы почти всегда въ исправности и потому содѣйствіе войскъ для сохраненія въ нихъ порядка и для самой безостановочности слѣдованія не требуетъ обыкновенно боль-

шихъ усилий. Къ этому же роду обозовъ можно отнести артиллерійскіе и инженерные парки, которые весьма часто слѣдуютъ отдельно отъ войскъ, и которымъ, хотя придается обыкновенно прикрытие, но также самое немногочисленное. Но бываютъ обозы, которыхъ сопровожденіе представляетъ гораздо болѣе затрудненій, а именно: обозы, слѣдующіе къ арміи съ сѣстивыми а иногда и военными запасами, съ одеждой, обувью, — когда эти обозы составлены изъ подводъ наемныхъ или обывательскихъ. Затрудненія увеличиваются какъ скоро подводчики набраны не изъ подвластныхъ намъ областей, а изъ края временно занимаемаго войсками, — увеличиваются еще болѣе, если этотъ край расположенья къ намъ непріязненно.

Сказанное о слѣдованіи обозовъ трехъ разрядовъ, разумѣется, не относится ни къ войнамъ азіатскимъ, ни къ горной войнѣ: въ нихъ обозы, какого бы то ни было разряда, рѣдко слѣдуютъ отдельно отъ войскъ; а напротивъ, почти всегда всѣ обозы составляютъ общій вагенбургъ, который со всѣхъ сторонъ прикрывается главными силами.

а) Сопровождение обоза въ опасности отъ непріятеля.

Виѣ опасности отъ непріятеля, войска назначаемыя въ прикрытие обозу имѣютъ назначеніемъ, какъ сказано, только наблюденіе за порядкомъ, и содѣйствіе къ безостановочному движению, а слѣдовательно и устраненіе всякихъ встрѣчаемыхъ на пути препятствій.

Команды для наблюдения Для наблюденія за порядкомъ въ обозахъ войскамъ принадлежащихъ, назначаются преиму-

щественно жандармы. Но какъ ихъ обыкновенно нія за порядкомъ не много (при цѣломъ пѣхотномъ Корпусѣ комъ. команда не болѣе полуэскадрона), то въ помощь имъ придаются части регулярной кавалеріи, хотя бы изъ самыхъ худоконныхъ, или казаки. На подобныя же части возлагается обыкновенно наблюдение за порядкомъ и во всякихъ другихъ обозахъ, гдѣ жандармовъ нѣтъ. Въ случаѣ нужды, для наблюденія за порядкомъ, можетъ быть употреблена и пѣхота.

Но вообще, главное назначеніе пѣхоты при обо-
зѣ въ подобныхъ случаяхъ, заключается въ ис-
правлениі дороги и.и переправѣ (для чего она
снабжается шапцевымъ инструментомъ), въ подня-
тіи и починкѣ, по возможности, сломавшихся фуръ,
или въ стаскиваніи ихъ съ дороги въ сторону.

Для устра-
ненія препят-
ствій.

Число людей въ прикрытиѣ назначаемыхъ, со-
размѣряется съ количествомъ обоза, съ тѣми пре-
пятствіями, какихъ опѣ можетъ ожидать на пути,
равно какъ и съ скоростію, съ какою онъ долженъ
следовать, и которая, разумѣется, требуетъ боль-
шаго или меньшаго содѣйствія людей; наконецъ съ
самимъ составомъ обоза и въ особенности съ тѣмъ
изъ какого разряда людей погонщики.

Какъ бы то ни было. для тяжелаго обоза (обоза 3
разряда) одного пѣхотнаго Корпуса полнаго состава,
что составляетъ по положенію до 560 повозокъ, — при
следованіи его въ полупереходѣ, и дающе, за Кор-
пусомъ, — примѣрно полагается на всякий случай до-

статочнымъ въ прикрытие, одинъ баталіонъ пѣхоты и одинъ эскадронъ кавалеріи или одна сотня казаковъ. — Для легкихъ обозовъ 2-го разряда, когда они, при ожиданіи близкаго вступленія въ бой, не слѣдуютъ непосредственно за каждаго колонною, а собираются въ общій вагенбургъ и оставляются въ полупереходѣ за войсками, можно считать достаточнымъ такое же точно прикрытие, хотя этотъ обозъ не сколько и многочисленнѣе бываетъ чѣмъ обозъ 3-го разряда (въ немъ, по положенію, бываетъ не менѣе 650 повозокъ и сверхъ того, при немъ же слѣдуютъ офицерскіе выюки, до 1000 и болѣе) (*). — При обозахъ, составленныхъ изъ обычательскихъ подводъ, когда онѣ тяжело нагружены, часто ломаются, когда лошади тоши, а между тѣмъ предстоять трудные спуски и подъемы, наконецъ, когда подводчики не надежны, — нужно уже будетъ прикрытие въ соразмѣрности болѣе многочисленное. И потому вообще, среднимъ числомъ:

Можно положить достаточнымъ, для сопровождения обоза виѣ опасности отъ нападенія, придавать на 500 повозокъ, 1 баталіонъ пѣхоты и 1 эскадронъ кавалеріи, или 1 сотню козаковъ.

Для объясненія порядка слѣдованія съ обозомъ частей войскъ назначенныхъ ему въ прикрытие и самыхъ обязанностей этихъ частей, необходимо войти въ нѣкоторыя подробности на счетъ слѣдованія самихъ обозовъ, и изложить нѣкоторыя правила при семъ наблюдаемыхъ.

Порядокъ слѣдованія обоза Раадѣленіе на от-
дѣленія. Обозъ, двигаясь большею частию не иначе какъ по дорогамъ, почти всегда и слѣдуетъ не иначе

(*) Въ азиатскихъ войнахъ количество обоза бываетъ еще болѣе, ибо за войсками везутся и палатки.

какъ въ одну повозку, чрезъ что, при большомъ числѣ повозокъ, растягивается на значительное протяженіе и каждая остановка въ головѣ обоза передается всѣмъ послѣдующимъ повозкамъ, если онѣ всѣ слѣдуютъ непосредственно одна за другою. Для избѣжанія этого неудобства, если обозъ составленъ изъ большаго числа повозокъ, то онъ дѣлится на отдѣленія (въ каждомъ примѣрио по 100 повозокъ) и между отдѣленіями соблюдается разстояніе около полуверсты.

Въ положеніи объ обозахъ (1843) сказано что: «обозъ долженъ слѣдовать сообразно ширинѣ дороги, или въ одну повозку, или, гдѣ есть возможность, для уменьшения длины транспорта, въ двѣ и болѣе повозки въ рядъ»; но это можетъ относиться только къ тому времени, когда обозъ, своротя съ дороги, становѣтъ уже подходить къ мѣсту гдѣ расположится на ночлегъ, или на привалъ, и когда это мѣсто открытое, ровное, совершенно удобное для движенія. По дорогѣ, даже на самыхъ лучшихъ шоссе, рѣдко можно идти по двѣ повозки въ рядъ. Гораздо выгоднѣе, даже и при широкой дорогѣ, оставлять половину ея свободпою, для объездовъ, въ случаѣ если бы сломалась какая либо повозка, и для того, чтобы разъѣхаться съ встрѣчающимися обозами или войсками; но, сверхъ того, если идти въ двѣ повозки, то на каждомъ мосту (мости, и на шоссе почти всегда бывають уже дороги), пришлось бы взвинчивать повозки, и отъ этого происходило бы гораздо болѣе замедленія чѣмъ отъ постояннаго слѣдованія въ одну повозку. Подобное взвинчиваніе безъ остановки обоза можно имѣть въ виду развѣ только если дорога очень хороша, всѣ повозки не тяжело нагружены и лошади надежны: въ такомъ случаѣ,

можно вздвоинваніе, не доходя еще моста, произвесть рысью съ тѣмъ, чтобы, по минованиі дефила, на половину длины транспорта, головная повозка перешла въ шагъ, а прочія продолжали бы идти рысью, пока не выстроются снова въ двѣ повозки, и при томъ такъ, чтобы заднія не оттягивали отъ переднихъ. Очевидно, что подобныя благопріятныя обстоятельства встрѣчаются весьма рѣдко, а потому и надежнѣе разсчитывать постоянно на движеніе обоза только въ одну повозку.

Если въ транспортѣ имѣются повозки съ порохомъ, то изъ нихъ составляется особое отдѣленіе, которое помѣщается, по возможности, въ противномъ отъ непріятеля концѣ колонны; — при чемъ должно наблюдать, чтобы на пороховыхъ фурахъ отнюдь ничего посторонняго не было.

Вьючный и рогатый скотъ, если онъ въ транспортѣ находится, всегда идетъ въ хвостѣ обоза.

Протяженіе обоза на маршѣ. Протяженіе, которое обозъ занимаетъ на маршѣ, слѣдя въ одну повозку, можно положить среднимъ числомъ по верстѣ на отдѣленіе, состоящее изъ 100 повозокъ.

100 повозокъ четырехколпныхъ (съ уносами) занимаютъ несолько боязъ, а 100 пароконныхъ несолько менѣе версты, ибо на повозку съ уносомъ и съ необходимую дистанцію или промежуткомъ надобно полагать до 18 шаговъ, а на повозку безъ уноса достаточно 12. Мы приняли среднее число, на повозку 15 шаговъ.

При этомъ разсчетѣ, тяжелый обозъ пѣхотнаго Корпуса полнаго состава, слѣдя въ пяти отдѣленіяхъ, въ одну повозку, растянется почти на 8

верстъ; а легкій обозъ такого же корпуса, если будеть весь собранъ въ одинъ вагенбургъ, и вмѣстъ съ выюками (на каждый изъ которыхъ положимъ въ кругломъ счетѣ по 4 шага), слѣдя въ 6 или 7 отдѣленіяхъ, растянется почти на 12 верстъ.

Во время движенія, особенно по дурнымъ доро- Скорость сдѣ-
гамъ, повозки обыкновенно отстаютъ одна отъ дру- лованія обо-
гой, и обозъ растягивается. Потому и принимается за правило, голову каждого отдѣленія изрѣдка пріостанавливать, чтобы дать возможность отставшимъ повозкамъ подойти. Не смотря на то можно разсчитывать, что обозъ, по шоссе или вообще по хорошей, сухой и ровной дорогѣ, пройдетъ до 4 верстъ въ часъ. По дурной же дорогѣ, въ грязь или при частыхъ и трудныхъ спускахъ и подъемахъ, можно разсчитывать только на 3 версты въ часъ, и даже менѣе.

Точно также и по хорошей дорогѣ не болѣе 3 верстъ въ часъ можно сдѣлать съ обозомъ на волахъ.

Прикрытие при обозѣ распредѣляется слѣдую- Распредѣле-
щимъ образомъ: 1) часть, назначенная для исправ- ніе прикры-
ленія дороги, слѣдуетъ въ головѣ обоза, и если ис- тія.
правленія предстоятъ значительныя, то выступаетъ за столько времени, чтобы успѣть окончить работу до прибытія обоза; потомъ идетъ опять впередъ: если же предвидится, что дорога, послѣ прохожде-
нія иѣсколькихъ повозокъ, снова можетъ испор-

титься, то на томъ мѣстѣ оставляется необходимое число рабочихъ, до тѣхъ порь пока не пройдетъ весь транспортъ. 2) Часть пѣхоты или конницы, назначенная для наблюденія за порядкомъ слѣдованія, распредѣляется по всему протяженію обоза, въ видѣ цѣпи; при этомъ полезно приставлять по одному солдату, по крайней мѣрѣ къ каждымъ двумъ повозкамъ: если же прикрытие малоочисленно, въ сравненіи съ количествомъ обоза, и въ особенности если оно состоитъ изъ конныхъ людей, то можно, соединяя по пѣсколько человѣкъ вмѣстѣ, съ ефрейтеромъ или унтеръ-офицеромъ, поручать имъ извѣстное число повозокъ, съ тѣмъ, чтобы они изредка останавливались, пропускали мимо себя порученную имъ часть, и потомъ снова бы ее обгоняли. Наблюдать же имъ сгѣдуется, чтобы повозки не отставали одна отъ другой, чтобы подводчики отъ нихъ не отлучались, чтобы при переправахъ чрезъ ручьи, или при прохожденіи мимо колодцевъ, не останавливались поить лошадей. 3) Остальная часть прикрытия сгѣдуется въ хвостѣ обоза, въ видѣ арьергарда, наблюдая за тѣмъ, чтобы не было отсталыхъ повозокъ, и подбирая и исправляя по возможности сломавшіяся. Если же обозъ весьма великъ, и въ особенности если слѣдованіе по свойствамъ дороги трудно, а прикрытие достаточно многоочисленно, то часть сего послѣдняго можно помѣщать и около средины обоза, съ тѣмъ, чтобы

содѣйствовать ему въ прохожденіи чрезъ затруднительныя мѣста.

Сломавшіяся во время движенія повозки, для из-
бѣжанія остановокъ, должно свозить въ сторону,
чтобы онъ не преграждали пути слѣдующимъ за
ними; по исправленіи же, вводить ихъ снова въ
рядъ, тамъ гдѣ окажется удобнѣе.

Исправленіе
сломавшихся
повозокъ.

Если исправленіе повозки требуетъ много времени,
или и совсѣмъ окажется невозможнымъ, то грузъ
съ нея раскладывается на другія повозки.

Для непродолжительного отдыха или привала обозъ дозволяется останавливать на самой дорогѣ, не сворачивая въ сторону и оставляя повозки и прикрытие въ томъ самомъ порядкѣ, въ какомъ они были при сїѣдованіи.

Остановки
для отдыха.
Привалы.

Привалъ продолжительный, съ тѣмъ чтобы кормить лошадей, дѣлается обозу только тогда, когда переходъ слишкомъ затруднителенъ и лошади изнурены. Въ противномъ случаѣ, если и имѣется въ виду чтобы обозъ не нагнали войска на привалъ, то выгоднѣе оставить его долѣе на мѣстѣ, и потомъ двинуть на весь переходъ безъ привала; такимъ образомъ лошади менѣе времени будутъ въ упряжи и потому лучше могутъ отдохнуть и выкормиться.

Для отдыха же людей по большей части достаточны бываютъ короткіе но не сколько разъ повторяемые привалы, происходящіе при простояніи и подтягиваніи обоза.

Ночлеги.

Для продолжительного привала, какъ и для почлега, обозъ смыкается въ общій вагенбургъ, для котораго выбирается по возможности мѣсто сухое, ровное, близкое къ водѣ и лѣсу, и притомъ недалекое отъ дороги, съ хорошими на ону выездами и достаточно обширное для помѣщенія всѣхъ повозокъ вмѣстѣ, съ тѣмъ чтобы, не разбрасывая ихъ, можно было болѣе имѣть ихъ подъ надзоромъ и удобнѣе сохранять въ обозѣ порядокъ. — Строить же обозъ (въ рассматриваемомъ здѣсь случаѣ, — виѣ опасности отъ пепріятеля) лучше всего въ колонну, ибо это построеніе проще и скорѣе исполняется всякаго другаго и изъ него удобнѣе (чѣмъ изъ каре), съ окончаніемъ привала или почлега выѣждать на дорогу.

При этомъ на каждую повозку по фронту должно считать среднимъ числомъ по 5 шаговъ, т. е. 3 на самую повозку и два на интервалъ: — за каждымъ рядомъ складывается збура, а за оною разбиваются коновязи. Разстояніе отъ линіи до линіи повозокъ въ колоннѣ, среднимъ числомъ можно положить въ 20 шаговъ.

Легкіе обозы (2 разряда), хотя бы сѣдовали и отдѣльнымъ вагенбургомъ, но на почлегъ не располагаются въ совокупности, а расходятся по своимъ частямъ, за которыми и становятся бивуакомъ.

Если есть въ обозѣ повозки съ порохомъ, зарядами или вообще съ горючими веществами, то должно разумѣться обратить особенное вниманіе на предосторожности отъ огня; а потому лучше ихъ, какъ и на походѣ, помѣщать отдѣльно отъ прочихъ повозокъ.

Прикрытие становится бивуакомъ впереди или въ сторонѣ отъ колонны вагенбурга , гдѣ окажется удобнѣе : для наблюденія за порядкомъ выставляются караулы и часовые ; если же подводчики не надежны и можно ожидать побѣговъ , то весь вагенбургъ окружается цѣпью часовыхъ.

б) Сопровожденіе обоза при ожиданіи нападенія.

Для сопровожденія обоза , когда предстоитъ опасность отъ нападенія со стороны непріятеля , — кромѣ частей войскъ , придаваемыхъ для соблюденія порядка и для устраненія препятствій къ безостановочному слѣдовашю , необходимо составлять еще прикрытие , которое бы въ состояніи было обеспечить и защищать транспортъ отъ нападеній .

Въ составѣ этого прикрытия необходимы , какъ Составъ при- пѣхота , для непосредственной обороны , — такъ и крытия. кавалерія , преимущественно для осмотра мѣстности , для развѣдыванія о непріятелѣ и для заблаговременнаго извѣщенія о его приближеніи . Со-размѣрность между этими двумя оружіями опредѣляется свойствами мѣстности , по которой транспортъ долженъ проходить . Артиллериа же придается имъ во всегдашней обыкновеной соразмѣрности (2 орудія на баталіонъ пѣхоты и 4 на полкъ кавалеріи).

Сила его.

Сила прикрытия зависит от величины транспорта, но еще больше от меры предстоящей со стороны неприятеля опасности.

В Руководстве молодымъ офицерамъ (1831) сказано что при опасности со стороны неприятеля, не должно никогда придавать въ прикрытие обозу менѣе какъ на 100 повозокъ (фурштатскій баталіонъ), 2 роты пѣхоты, 2 эскадрона кавалеріи, 2 конныхъ орудія и сотню козаковъ; на 400 повозокъ (фурштатскую бригаду), 2 баталіона пѣхоты, полкъ кавалеріи (отъ 4 до 6 эскадроновъ), 6 конныхъ орудій и полкъ козаковъ.

Транспортъ, который въ 1758 году, подъ начальствомъ Полковника Мозеля, слѣдовалъ къ прусской арміи осаждавшей Ольмюцъ (и отъ уничтоженія котораго Фридрихъ Великий принужденъ былъ снять осаду), состоялъ изъ 4000 повозокъ. Прикрытия при немъ было 12 баталіоновъ пѣхоты и 1100 человѣкъ коннicy; потомъ присоединилось еще 2 баталіона гренадеръ и 20 эскадроновъ.

Главное правило для действий прикрытия

Принять во вниманіе значительность протяженія, которое каждый обозъ занимаетъ въ слѣдованиіи, легко можно заключить, что непосредственная оборона транспорта въ подобномъ положеніи весьма затруднительна, если несовершенно невозможна.

Потому то начальникъ отряда, которому поручено сопровождение транспорта, если силы отряда сколько нибудь соразмѣрны съ силами неприятеля, долженъ прежде всего имѣть въ виду, чтобы, оставя при обозѣ только часть войска, самую необходимую для содѣйствія ему въ слѣдованіи и для

непосредственного прикрытия отъ малыхъ непріятельскихъ партій , могущихъ появляться съ разныхъ сторонъ , — самому , съ главною частью отряда , идти противъ главныхъ сихъ непріятеля , опрокинуть и отбросить ихъ , и очистить отъ нихъ значительное пространство края , по которому транспорту придется следовать . Если , по малоизвестности отряда , онъ этого предпринять не можетъ , то ограничиваясь по невозможности действіями оборонительными , онъ долженъ , по крайней мѣрѣ , стараться удержать непріятеля въ удаленіи отъ обоза столько времени , сколько нужно , чтобы обозъ могъ стянуться въ колонну или каре , и следовательно , чтобы онъ могъ принять положеніе болѣе сосредоточенное и болѣе удобное для непосредственной его защиты . Если не льзя надѣяться и этого выполнить , то лучше заблаговременно остановить обозъ , гдѣнибудь въ выгодной позиціи , и для дальнѣйшаго следованія дождаться подкреплений ; или же наконецъ , при совершенной несогласимости въ силахъ , лучше возвратиться назадъ чтобы сохранить транспортъ .

Въ самомъ дѣлѣ , если не удастся опрокинуть непріятеля или по крайней мѣрѣ удержать его тогда , когда большая часть отряда действуетъ въ совокупности , то тѣмъ менѣе можетъ быть надежды оказать ему надлежащее сопротивленіе , раздробивъ отрядъ по всему протяженію обоза находящагося въ следованіи и потому :

Вообще главныи из правиломъ при обезпеченіи и защищть обоза должно быть, — такъ какъ нельзѧ уже вовсе избѣжать раздробленія, — посвящать по крайней мѣрѣ на таковое раздробленіе самое лишь необходимое число войскъ, а всѣ оставшыя сохранять въ совокупности и дѣйствовать ими противъ непріятеля наступательно, а если не нельзѧ, то по крайней мѣрѣ удерживать его сколько можно доѣде вдали отъ обоза.

Не нельзѧ не признать, что задача эта вообще весьма трудная, и что для защиты транспорта противъ значительныхъ силъ непріятельскихъ и въ особенности для обезпеченія его слѣдованія, нужны, при совершенномъ знаніи мѣстности, — особенная бдительность, осторожность, и сверхъ того отважность, быстрота и дѣятельность.

При этомъ вниманіе начальника прикрытия должно распространяться не только на все то, что относится собственно къ войскамъ, но даже на нѣкоторыя подробности распоряженій по обозу, ибо начальнику прикрытия подчиняется всегда обозъ со всѣми чинами при немъ находящимися. Такъ на примѣръ, онъ долженъ озабочиться чтобы повозки были нагружены по возможности ровно: ибо отъ слишкомъ тяжелой нагрузки иѣсколькоихъ возовъ замедляется слѣдованіе и происходятъ частыя ломки.

Распределѣніе войскъ. Распределѣніе, сообразно съ симъ, войскъ при обозѣ будетъ зависѣть отъ того: въ одномъ ли извѣстномъ направлениі ожидается появленіе непріятеля, или же напротивъ, можно ожидать нападенія со всѣхъ сторонъ

Въ обоихъ случаяхъ, при самомъ обозѣ оста-
вляется прикрытие въ родѣ того, которое при-
дается и виѣ опасности, съ тою разницею, что,
кромѣ наблюденія за порядкомъ и содѣйствія въ
следованіи, прикрытие это имѣетъ уже обязанно-
стію и соблюденіе иѣкоторыхъ военныхъ предо-
сторожностей: оно отдѣляетъ отъ себя небольшія
части въ авангардъ, въ аріергардъ и въ боковые
отряды, и высыпаетъ разѣзы по разнымъ напра-
вленіямъ.

Что касается до главной части отряда, то: 1) *Ко-
гда известно направление, въ которомъ должно
ожидать непріятеля,*, она выдвигается по тому
направлению на значительное отъ обоза разстояніе,
и если не атакуетъ непріятеля сама, то по крайней
мѣрѣ постоянно старается держаться между не-
пріятелемъ и обозомъ; и дѣйствуетъ такъ, какъ
обыкновенно дѣйствуютъ части обеспечивающія
движеніе, то есть, смотря по относительному по-
ложенію обоза и непріятеля, какъ авангардъ, какъ
аріергардъ, или какъ боковой отрядъ.

2) *Когда же нападенія можно ожидать со всѣхъ
сторонъ,* то главная часть отряда, хотя и сохра-
няется по возможности въ совокупности, но уже
не удаляется отъ обоза, а слѣдуетъ непосред-
ственно при немъ, около средины его, съ тѣмъ
чтобы имѣть одинаковую возможность поспѣсть къ
каждому изъ пунктовъ, которому бы угрожало напа-

Когда известно
по направле-
нию по кото-
рому можно
ожидать не-
пріятеля.

Когда непрія-
теля должно
ожидать со
всѣхъ сто-
рои.

депе ; — части же пѣхоты , распределеныя по длинѣ обоза, дѣлаются сильнѣе нежели въ первомъ случаѣ.

Должно замѣтить , что *въ первомъ случаѣ* , хотя оть главной части отряда и высылаются какъ обыкновенно , при всякомъ сдѣлованіи войскъ вблизи непріятеля , авангардъ , арьергардъ , боковые отряды и разыѣзы по различнымъ направлениямъ ; по все же , независимо оть того , должны быть высылаемы подобныя части и оть непосредственнаго прикрытия обоза . Это въ особенности необходимо , когда главная часть отряда сдѣдуетъ впереди транспорта и въ довольно значительномъ оть него разстояніи ; ибо непріятель , расположившись гдѣ нибудь скрытно , можетъ нарочно пропустить безпрепятственно самыи отрядъ и потомъ , подойдя ближе къ дорогѣ , выждать приближенія транспорта , для нападенія на него ; — а подобное нападеніе будетъ для транспорта совершенно неожиданно , и потому самому гибельно , если ему не имѣть собственныхъ ближайшихъ частей , которыя бы обеспечивали его заблаговременнымъ разыѣдываніемъ о непріятелѣ .

Относительно *втораго случаѧ* должно замѣтить , что многими военными писателями предлагается при ономъ распределять пѣхоту по всей длинѣ транспорта ; въ головѣ , въ хвостѣ его и въ срединѣ . Но подобное распределеніе можетъ быть безвредно только въ такомъ случаѣ , когда нападенія можно ожидать лишь оть незначительныхъ партій . Если же отряды непріятельскіе довольно многочисленны , то гораздо надежнѣе имѣть около средины транспорта въ совокупности , если не большую , то по крайней мѣрѣ значительную часть пѣхоты , подобно какъ то всѣми признается полезныи и необходимыи относительно кавалеріи .

Когда такимъ образомъ главная часть прикрытия находится при самомъ обозѣ, то отъ нея и высылаются авангардъ, аріергардъ, и боковые отряды, а равно и разъѣзды. Отъ непосредственного же прикрытия обоза высыпать еще подобныя части, становится уже излишнимъ.

По очевидной трудности защищать транспортъ, когда онъ растянуть на походѣ, очевидно также что, въ случаѣ нападенія непріятеля въ значительныхъ силахъ, главнымъ стараніемъ должно быть, сосредоточить обозъ на наименьшемъ, по возможности, пространствѣ. Но непріятель часто можетъ высыпать себѣльшіе отряды, именно съ тою только цѣлью, чтобы тревожить транспортъ, заставлять его останавливаться, строиться и тѣмъ замедлять его с.гѣдованіе. Потому то и оказывается необходимымъ высыпать какъ можно да.гѣе части, назначаемыя для развѣдыванія о непріятелѣ, съ тѣмъ, чтобы они успѣли высмотреть силы наступающаго и тѣмъ избавили бы отъ труда сосредоточивать транспортъ, если эти силы незначительны и могутъ быть отражены дѣйствиемъ прикрывающаго отряда въ открытомъ бою, и напротивъ того, чтобы въ случаѣ наступленія такихъ силъ, которыхъ прикрывающій отрядъ ни опрокинуть ни удержать не въ состояніи, — они успѣли предупредить о томъ за столько времени, сколько нужно, чтобы принять мѣры къ выгодной оборонѣ транспорта.

Необходимость дальнего развѣдыванія.

Дальнее высыпаніе частей для развѣдыванія особенно необходимо, когда нападенія можно ожидать отъ кавалеріи непріятельской. Кавалерійскій отрядъ изъ засады, версты за двѣ, можетъ наскакать на транспортъ въ 8 или 10 минутъ, а для построенія въ колонну или каре отдѣленія изъ 100 повозокъ, нужно почти полчаса времени.

Сосредотече- Во всякомъ случаѣ, даже и при наступлениі значительныхъ силъ непріятельскихъ, главная часть прикрывающаго отряда должна идти имъ па встрѣчу и удерживать ихъ сколько можно долѣе вдали отъ обоза. Это въ особенности необходимо, когда на всемъ протяженіи, которое транспортъ занимаетъ при слѣдованіи своемъ, нѣтъ удобныхъ мѣстъ для сосредоточенія его. Тогда надобно употребить всевозможныя усиія, чтобы задержать непріятеля до тѣхъ поръ, пока обозъ не достигнетъ такихъ мѣстъ, гдѣ бы достаточно было пространства для установки всѣхъ повозокъ, и гдѣ бы расположение мѣстныхъ предметовъ благопріятствовало оборонѣ.

Построеніе Если уже признано необходимымъ транспортъ **вагенбурга.** остановить и сосредоточить, то, пока главная часть отряда дѣйствуетъ противъ непріятеля въ полѣ, непосредственное прикрытие обоза содѣйствуетъ ему къ скорѣйшему и удобнѣйшему построенію. При этомъ принимается однакоже за непремѣнное правило: чтобы всѣ движенія обоза при построеніи вагенбурга, производились шагомъ, а отнюдь не

рысью, и не вскачь, ибо малъшая ломка, въ это время случившаяся, можетъ причинить значительную остановку. (Положеніе объ обозахъ 1843 года).

Если повозки такого рода, что изъ за нихъ можно стрѣлять безъ опасенія, то всего выгоднѣе будетъ построеніе вагенбурга въ видѣ каре или редута, котораго брустверъ будуть образовать повозки (обращенные дышлами и оглоблями внутрь каре, чтобы непріятелю не удобно было растаскать ихъ, когда лошади выпряжены; а если повозки остаются запряженными, чтобы лошади не препятствовали пальбѣ изъ за повозокъ).

Въ Руководствѣ молодымъ офицерамъ (1831) предложенъ слѣдующій самый простой и скорый способъ строить обозъ въ вагенбургъ: если нужно строить его, на примѣръ, вправо отъ дороги, то прежде всего нечетнымъ повозкамъ (1-й, 3-й, 7-й, и т. д.) выдвинуться вправо, а всѣмъ четнымъ (2-й, 4-й, 6-й, и т. д.) продолжать идти по дорогѣ, такъ что составится двѣ нити повозокъ; потомъ первой повозкѣ повернуть на лѣво и къ ней пристроиваться съ лѣвой стороны всѣмъ нечетнымъ повозкамъ, а второй повозкѣ повернуть на право, стать противъ первой повозки, дышломъ къ дышлу, а къ ней пристроиваться съ правой стороны всемъ четнымъ повозкамъ, становясь также противъ соотвѣтствующихъ нечетныхъ, дышломъ къ дышлу. Это составить два длинные фаса каре, или четырехугольника: два короткихъ фаса совѣтуютъ замыкать рогатками, которые для этого имѣть при обозѣ, и сверхъ того, усиливать ихъ помѣщеніемъ въ нихъ артиллеріи.

Если есть повозки съ порохомъ или другими горючими веществами, такъ что изъ за нихъ стрѣлять не лъзя , то ихъ помѣщать особеннымъ паркомъ внутри общаго каре ; или еще надежнѣе, ставить ихъ совершенно особо, расположивъ ихъ за какимъ нибудь мѣстнымъ закрытиемъ, которое, будучи занято войсками , могло бы препятствовать приближенію къ нимъ непріятеля.

Въ такомъ случаѣ , изъ подобныхъ повозокъ не для чего уже выстроивать каре , а достаточно поставить ихъ въ колонну.

Построеніе
въ вѣсколько
каре.

Если нападеніе непріятеля совершенно неожиданно и притомъ производится въ одно время на вѣсколько пунктовъ , такъ что нѣтъ надежды собрать весь обозъ въ одинъ общій вагенбургъ , то каждое отдѣленіе можетъ строиться въ особое каре . На этотъ случай долженъ быть всегда уже сделанъ заблаговременно расчетъ пѣхоты , такъ , чтобы каждой части было известно , какое отдѣленіе ей придется оборонять , въ случаѣ раздѣльшаго построенія обоза .

Чтобы остановить стремленіе непріятеля и дать время большей части обоза построиться въ вагенбургъ , можно пожертвовать вѣсколькими посѣднями повозками , и загородить ему дорогу , снявъ съ нихъ по колесу .

Для скорѣйшаго же сѣдованія и спасенія того , что всего драгоценнѣе въ обозѣ , можно также , жертвуя повозками менѣе важными , выпречь изъ

нихъ лошадей, которыхъ и припречь къ повозкамъ болѣе стоящимъ.

Ни въ какомъ случаѣ не должно допускать людямъ, составляющимъ прикрытие, класть ранцы на повозки: ибо, при нападеніи непріятеля, они тотчасъ бросаются къ ранцамъ, для сохраненія своего имущества и отъ этого произойдетъ беспорядокъ.

Какъ скоро вагенбургъ построенъ, а отряду до- Расположеніе
лѣе въ полѣ держаться не льзя противъ превосход- войскъ для
ныхъ силъ непріятеля, то войска отступаютъ къ обозу, который, если хорошо расположенъ, можетъ усилить нѣсколько ихъ оборонительныя дѣй- обороны.
ствія. При этомъ пѣхота располагается за фасами кареевъ, какъ бы за фасами укрѣпленій, занимая застrelльщиками, сколько можно сильнѣе, всѣ по-
возки; артиллерія, преимущественно по угламъ (со-
ставляющимъ всегда слабѣйшія части); но, сверхъ
того, размѣщается и на всѣхъ тѣхъ пунктахъ, на
которыхъ дѣйствіе ея можетъ быть выгодно. Для
усиленія угловъ, помѣщаются и за ними сомкнутыя
части пѣхоты; кавалерія же остается виѣ кареевъ,
съ тѣмъ чтобы содѣйствовать оборонѣ, или дѣй-
ствительными атаками противъ непріятеля, или
иногда даже только тѣмъ что будетъ угрожать пе-
пріятелю готовностію своею къ атакѣ.

Если удалось отбить непріятеля, то отряду не Дѣйствіе по
должно увлекаться преслѣдованіемъ, чтобы не отбитіи не-
слишкомъ удалиться отъ обоза: должно только пріятеля.
принять мѣры къ тому, чтобы транспортъ могъ

безопасно и безъ замедленія продолжать дальнѣйшее слѣдованіе.

Казалось бы что лучшимъ средствомъ для обезпеченія дальнѣйшаго слѣдованія транспорта, было бы преслѣдованіе непріятеля до нельзя и совершенное уничтоженіе или по крайней мѣрѣ разсѣяніе его отряда; — но подобные отряды уничтожить трудно, по легкости и движимости войскъ, изъ которыхъ они обыкновенно составляются. Постѣ разсѣянія они скоро опять собираются; а между тѣмъ всегда можно ожидать въ подобныхъ случаяхъ, что съ другихъ сторонъ появятся другія партіи, которыя могутъ нанести большої вредъ обозу, если прикрывающій его отрядъ слишкомъ удалится отъ него для преслѣдованія.

Расположеніе транспорта и прикрытия его для отдыха. Расположеніе транспорта и прикрытия его для отдыха, — какъ на привалѣ, такъ и на почлегѣ и на дневкѣ, — при опасности нападенія непріятельскаго, должно болѣе или менѣе соотвѣтствовать тому, какое принимается при самомъ нападеніи, съ тою разницей только, что избирается и соображается свободнѣе, а потому болѣе при оному можетъ быть соблюдено и выгодъ хозяйственныхъ. Но главными условіями, остаются все же: *возможное сосредоточеніе обоза и приданіе ему построенія удобнаго для обороны.*

Для всѣхъ случаевъ расположенія на отдыхѣ, при опасности отъ нападенія, главнѣйшія условія одни и тѣ же: вся разница заключается въ томъ что для дневки нужно болѣе обращать вниманія на соблюденіе хозяйственныхъ выгодъ, для

привала мене. Для краткости мы изберемъ среднее, и будемъ говорить только о расположениі на по-члегахъ: примѣненіе къ другимъ случаямъ уже весьма легко можетъ быть сдѣлано.

Кромѣ тѣхъ выгода, которыя требуются отъ выбора мѣстъ каждого помѣщенія на отдыхѣ, какъ войскъ такъ и обоза (близости воды и лѣса, сухости и ровности почвы, и удобныхъ на дорогу выѣздовъ), — выгода хоziйственныхъ, — при опасности отъ нападенія, требуется еще, чтобы расположение транспорта было по возможности прикрываемо такими мѣстными предметами и препятствіями, которые бы способствовали оборонѣ (деревни, перелѣски), затрудняли бы доступъ къ транспорту (озера, рѣки, болота), а между тѣмъ не доставляли бы средствъ къ скрытному приближенію непріятеля.

Такъ напримѣръ: должно избѣгать сосѣдства лѣса слишкомъ обширнаго, который по этому не можетъ быть весь занять прикрывающимъ обозъ отрядомъ; — также должно избѣгать извилистыхъ овраговъ или долинъ, за которыми не льзя имѣть наблюденіе на такое разстояніе, чтобы совершенно обеспечивать отъ скрытнаго приближенія и внезапнаго изъ нихъ нападенія непріятеля.

Это условіе, чтобы не было вблизи мѣстъ, которыя бы способствовали скрытному приближенію непріятеля, должно одно изъ первыхъ обращать на себя вниманіе, при выборѣ мѣста для расположенія транспорта.

При расположениіи на открытомъ со всѣхъ сто-
ронъ мѣстѣ, транспорту дается видъ сомкнутой ви-
де генбурга.

фигуры, обыкновенно каре. Если же съ одной стороны расположение прикрывается неудобопроприятствиемъ, (большою рѣкою или болотомъ), то можно его строить въ полукаре, или придавать ему видъ реданта или бастіона (примыкая тыломъ, то есть открытою стороною фигуры, къ обезпечивающему препятствию). — При этомъ, на каждомъ фасѣ, для большаго сосредоточенія, повозки могутъ быть поставлены въ нѣсколько линій; но всеѣ они должны быть обращены дышлами или оглоблями внутрь каре.

Повозки съ порохомъ или горючими материалами, подобно какъ и при нападеніи непріятеля, становятся отдѣльнымъ паркомъ или внутри каре, или же совсѣмъ въ сторонѣ, за какимъ нибудь мѣстнымъ прикрытиемъ, которое бы способствовало удержанію непріятеля вдали отъ подобнаго парка. При этомъ, какъ уже сказано, не льзя имѣть въ виду непосредственной обороны онаго изъ за повозокъ, а потому и неѣ надобности строить его иначе какъ въ колонну.

Расположеніе войскъ.

Войска, прикрывающія транспортъ, располагаются при вангенбургѣ точно такъ, какъ обыкновенно располагаются при занятіи укрѣплений. — Пѣхота и артиллерія помѣщаются бивуакомъ внутри каре: первая выставляетъ части къ каждому изъ фасовъ, для занятія ихъ; выставляетъ караулы и ближайшую цѣпь часовыхъ, вокругъ всего вагенбурга, какъ для наблюденія за порядкомъ, такъ и для предохраненія отъ внезапныхъ нападеній;

орудія же ставятся по угламъ и вообще на тѣхъ мѣстахъ, которыя слабѣе или съ которыхъ удобиѣ можно обстрѣливать впереди лежащую мѣстность. Кавалерія становится бивуакомъ вѣвъ вагенбурга и по обыкновеннымъ правиламъ аванпостной службы выставляетъ передовые посты и посылаетъ во всѣ стороны разъезды.

На приваляхъ, какъ краткихъ такъ и продолжительныхъ, аванпосты обыкновенно не выставляются: только передовые и боковые отряды останавливаются сообразно съ остановкою обоза (иногда и посылается имъ о томъ особое приказаніе), занимаютъ выгодныя для обозрѣнія мѣста и, такимъ образомъ, обеспечиваютъ транспортъ отъ нечаяннаго нападенія.

При появлѣніи непріятеля во время отдыха, дѣйствія при нападеніи во время отлыка. прѣкращающаго отряда должны быть тѣ же какъ и при нападеніи во время сѣдованія. отлыка. Хотя вагенбургъ и построенъ, но все же, для большей безопасности обоза, отрядъ можетъ, если силы сколько нибудь соразмѣры, попытаться удержать непріятеля вдали, и даже опрокинуть его. Если не удастся, — тогда, отступивъ къ вагенбургу, пѣхота и артилерія входятъ внутрь каре, и приготовляются къ непосредственной его оборонѣ, а кавалерія остается вѣвъ каре, чтобы останавливать, задерживать непріятеля атаками или самимъ присутствіемъ своимъ, или же чтобы пользоваться разстройствомъ, которое можетъ нанести непріятелю огонь пѣхоты и артилеріи.

Сопровожде-
ние транспор-
та водою.

Прикрытие транспорта слѣдующаго водою производится подобнымъ же образомъ: большая часть прикрывающихъ войскъ слѣдуютъ берегомъ, по одну или по обѣ стороны рѣки, смотря потому откуда ожидается нападеніе; а сверхъ того части пѣхоты размѣщаются по судамъ, для непосредственной ихъ обороны.

Сопровож-
дение пѣни-
чакъ.

При сопровожденіи пѣниныхъ иѣтъ надобности выдвигать прикрытие, для встрѣчи непріятеля вдали, а напротивъ лучше держать его какъ можно ближе къ пѣнинымъ, для того, чтобы непріятель менѣе рѣшительно атаковалъ, изъ опасенія нанести вредъ своимъ.

При этомъ нужно только особенное наблюденіе за самими пѣниными.

в) Нападеніе на непріятельские обозы.

Главные
условія для
успѣха.

Чтобы имѣть вѣроятность успѣха при нападеніи на обозъ, надоѣло атаковать его въ такомъ положеніи, въ которомъ оборона его была бы неудобна, слѣдовательно преимущественно во время движения; а потому надоѣло, чтобы атака была столь нечаянна и столь стремительна, чтобы обозъ не успѣлъ сосредоточиться и построиться въ вагенбургъ. Изъ этого очевидно, что для успѣха нападенія на обозъ, должны существовать всѣ тѣ условія, которыя необходимы для успѣха всякаго вообще нападенія нечаянного.

На этомъ же основаніи, въ составъ отряда, назна- Составъ от-
чаемаго для нападенія на обозъ, входитъ преиму- рядовъ.
щественно кавалерія: ей придается артиллериа для
того, чтобы можно было нанести вредъ обозу
даже и въ томъ случаѣ, когда бы ему всему или
хотя бы только и частію удалось построиться въ
вагенбургъ; по для наибольшей подвижности
отряда, артиллериа придается въ весьма маломъ
лишь числѣ, въ сравненіи съ обыкновенною сораз-
мѣрностію. Придается при всякомъ удобномъ слу-
чаѣ и пѣхота, для того чтобы отрядъ могъ преодо-
лѣвать такія преграды, такое сопротивленіе, ко-
торыя бы легко остановили одну кавалерію, но
которыя противъ содѣйствія пѣхоты устоять не
могутъ.

Сила отряда, назначшаго для нападенія, дол. Сила иск.
жна зависѣть отъ силы отряда сопровождающаго
обозъ, отъ разстоянія на которое придется удалиться отъ собственныхъ своихъ войскъ и прибли-
зиться къ непріятельскимъ главнымъ силамъ, на-
конецъ отъ цѣли дѣйствія, то есть отъ того
имѣется ли въ виду овладѣть непріятельскимъ
транспортомъ, или уничтожить его, или же только
ревожить набѣгами, съ тѣмъ чтобы препятство-
вать его сѣдованію, задерживать его и утомлять
какъ людей такъ и лошадей въ ономъ находящихся,
что разумѣется должно замедлить самое сѣ-
дованіе.

При соображеніи какой силы слѣзать отрядъ, назначаемый для нападенія на обозъ, нужно принимать во вниманіе преимущественно свойства и нравственное состояніе, какъ собственныхъ войскъ, такъ и тѣхъ непріятельскихъ войскъ которыя прикрываютъ обозъ. Обыкновенно такія нападенія составляютъ назначеніе партизанскихъ отрядовъ, и если духъ въ нихъ возвышенъ предшествовавшими удачными дѣйствіями, то можно ожидать успѣха и при значительной несоразмѣрности силъ, тѣмъ болѣе, что нападающей почти всегда можетъ выбирать по произволу время, мѣсто и пунктъ для атаки; а прикрывающій обозъ, связанный во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ обязанностю обеспечивать и оборонять повозки сами по себѣ беззащитныя, находится въ положеніи совершенно страдательномъ.

Въ 1813 году, Генералъ Чернышевъ у Гальберштадта, съ отрядомъ не болѣе 1200 челов. при 4 орудіяхъ, атаковалъ транспортъ, построенный близь города въ вагенбургъ и защищаемый отрядомъ силою до 2000 челов. при 14 орудіяхъ. Не смотря на это численное превосходство непріятеля, не только была захвачена Русскими транспортъ, но еще большая половина самого отряда непріятельского была взята ими въ пленъ.

Общія правила для нападенія на обозы.

Общія правила для нападенія на обозы, подобно какъ и для всѣхъ печальныхъ нападеній, заключаются: въ самомъ тщательномъ, по возможности, развѣдываніи о мѣстности, о непріятелѣ, о способахъ принимаемыхъ къ обеспечению и оборонѣ транспорта; въ скрытии и по возможности, быстромъ приближеніи; наконецъ, въ возможной совокупности отряда, то есть, чтобы не отдѣлять отъ него далеко передовыхъ и боковыхъ частей,

а для самаго нападенія раздѣляться , если то необходимо , не прежде какъ когда уже , по близости пункта атаки , можно надѣяться что ни одна часть незаблудится и не будетъ задержана какими нибудь обстоятельствами , которая издали трудно предвидѣть , а потому нѣть возможности и предотвратить , между тѣмъ какъ вблизи , когда онъ совершенно ясны , всегда можно , если и не отвратить ихъ , то по крайней мѣрѣ уклониться отъ ихъ вліянія .

Свѣденія о мѣрахъ , принимаемыхъ непріятелемъ къ обеспеченію сѣдованія обоза , можно получить отъ шпіоновъ , или же отъ разыѣдовъ , либо небольшихъ партій , которыхъ могутъ скрытно отъ непріятеля , слѣдить нѣсколько времени за его движеніемъ . Свѣденія же о мѣстности можетъ пріобрѣсть самъ начальникъ назначенного для нападенія отряда , лично , сдѣлавъ наканунѣ нападенія скрытную рекогносировку тѣхъ мѣстъ , по которымъ долженъ проходить транспортъ . а если , по дальности мѣста изъ котораго прибываетъ , не успѣеть онъ сдѣлать подобнаго обозрѣнія , то все же долженъ стараться по крайней мѣрѣ , разспросами у жителей пріобрѣсть сколь можно болѣе подробныя свѣденія о мѣстности , и на основаніи оныхъ сдѣлать и предварительное соображеніе для нападенія .

Самое выгодное для атаки время будетъ то , Выборъ момента .
когда транспортъ тянетсѧ по какому нибудь де-
филю , препятствующему строиться въ вагенбургъ ,
или когда встрѣчается ему какой нибудь трудный
подъемъ , замедляющій движение . Потому то отрядъ ,
назначенный для нападенія , долженъ по возмож-

ности разсчитывать движение свое такимъ образомъ, чтобы произвестъ атаку именно въ подобное время, когда транспортъ растянутъ и не имѣетъ ни какихъ средствъ къ сосредоточенію.

Въ другихъ случаяхъ трудно бываетъ издали разсчитать время столь точно, чтобы прибыть къ мѣсту удобному для нападенія, въ самую благопріятную минуту. Но, при нападеніи на транспорты, это становится довольно легко, ибо обозы растягиваются обыкновенно на столь большое разстояніе, что почти всегда удастся захватить въ трудномъ мѣстѣ, если не голову, то средину или хвостъ транспорта. Наконецъ, при особенно благопріятствующей мѣстности, отрядъ можетъ подойти скрытно къ пути следованія транспорта, расположиться также скрытно вблизи сего пути и выждать мгновеніе для нападенія удобнѣйшее.

Раздѣленіе отряда. При самомъ производствѣ нападенія, главнѣйшая усилія прежде всего должны быть обращены противъ прикрытия, особенно если оно находится въ совокупности, чтобы занимать его и, если можно, даже опрокинуть и отбросить его отъ обоза; но въ то же самое время, нѣсколько хотя небольшихъ частей кавалеріи должны быть направлены на различныя части обоза, съ тѣмъ, чтобы препятствовать ему строиться въ вагенбургъ, захватывать по одиночкѣ повозки, и, если можно, увозить ихъ, а въ противномъ случаѣ истреблять или приводить въ негодность. Разумѣется, что, кроме этихъ двухъ частей, главной, назначенной для дѣйствія противъ прикрытия, и другой раздѣленной

на малые отряды для нападения на самый обозъ, полезно, и даже необходимо, оставлять часть войскъ въ резервѣ, съ тѣмъ, чтобы эта часть была готова поддержать главную атакующую часть, или въ случаѣ когда бы поддержание это, по пріобрѣтенному успѣху, оказалось уже не нужнымъ, чтобы она могла содѣйствовать раздробленной части къ скорѣйшему овладѣнію обозомъ, къ увозу его или истребленію (смотри по цѣли и средствамъ).

Если непріятельскій обозъ успѣетъ построиться въ каре, то дѣйствія противъ него будутъ затруднительны, и одна кавалерія, безъ пѣхоты, и по крайней мѣрѣ безъ артилеріи, рѣдко можетъ что нибудь сдѣлать. Впрочемъ, какъ атака обоза, построеннаго въ каре, не можетъ обойтись безъ большихъ потерь, то совѣтуютъ, если только неѣтъ какихъ особыхъ побудительныхъ причинъ къ немедленной атакѣ, — даже и имѣя пѣхоту и артилерію, не выказать всѣхъ своихъ силъ, какъ скоро обозъ уже построенъ въ каре, а лучше ограничиться нѣсколькими пушечными по немъ выстрѣлами, и выжидать пока онъ, не предвидя большої опасности, снова начнетъ сгѣдованіе, и потому будетъ въ положеніи болѣе для атаки благопріятномъ.

Во всякомъ случаѣ, если удастся овладѣть обозомъ или частію его и будетъ предвидѣться возможность сохранить его для себя и увезти, то рои-

дѣйствія
противъ обоза,
построеннаго въ однѣ
или вѣсколько вагенбурговъ.

Мѣры по
овладѣніи
обозомъ.

отряда производившаго нападение измѣнится; именно онъ долженъ будетъ дѣйствовать такъ, какъ дѣйствуютъ отряды, прикрывающіе обозъ; то есть, отдѣливъ часть для приведенія повозокъ въ порядокъ и для содѣйствія имъ къ скорѣйшему слѣдованію, долженъ будетъ главными своими силами защищать обозъ противъ частей войскъ непріятельскихъ, составлявшихъ его прикрытие, равно какъ и противъ другихъ непріятельскихъ отрядовъ.

Дѣйствія для замедленія обоза въ слѣдованіи. Когда атакующій отрядъ, по слабости своей, не можетъ надѣяться имѣть успѣхъ въ нападеніи на обозъ, — а часто и высылаются подобные отряды не съ цѣлью рѣшительного нападенія а только съ тѣмъ чтобы, затруднить и замедлить слѣдованіе транспорта, то дѣйствія его могутъ состоять въ томъ, чтобы опережая транспортъ портить дороги уничтожать переправы, и тревожить транспортъ и прикрытие его частными нападеніями, въ особенности ночью, что неминуемо должно изнурить людей и лошадей.

Примѣръ нападенія на транспортъ. Одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ случаевъ нападенія на транспортъ, какъ по отважности дѣйствія, при обстоятельствахъ самыхъ затруднительныхъ (ибо обозъ былъ на мѣстѣ и построенъ въ каре) такъ и по блистательности успѣха, было нападеніе произведенное у Гальберштадта, $\frac{18}{50}$ Мая 1813 года, партизанскимъ отрядомъ Генерала

Чернышева (нынѣ Военный Министръ, Князь), на Французскій транспортъ, слѣдовавшій подъ начальствомъ вестфальскаго Генерала Окса, изъ Ганновера къ Магдебургу.

Мы приводимъ этотъ случай въ примѣръ еще и потому, что обѣ немъ есть достаточно подробныя описанія, что довольно рѣдко въ отношеніи къ подобнымъ дѣйствіямъ, почти всегда производимымъ только небольшими партизанскими отрядами. А между тѣмъ одно лишь только подробное описаніе, въ которомъ бы указывались самыя обстоятельства исполненія, можетъ быть полезно для того, чтобы дать истинное понятіе о подобныхъ нападеніяхъ, о случайностяхъ которыхъ могутъ при нихъ встрѣтиться, и о средствахъ къ преодолѣнію различныхъ этихъ случайностей.

Въ 1813 году, Генералъ Адъютантъ Чернышевъ, находясь на правомъ берегу Эльбы, близъ Ратенау, съ отрядомъ изъ двухъ эскадроновъ гусаръ, 4 эскадроновъ драгунъ, 5 казачьихъ полковъ и 4 конныхъ орудій, 16-го Мая ввечеру, узналъ изъ перехваченного партіями на лѣвомъ берегу Эльбы письма что 14 пушекъ, 80 зарядныхъ ящиковъ, 800 лошадей и обозъ съ амуниціею и оружіемъ слѣдуютъ изъ Ганноверскаго депо въ Магдебургъ, подъ прикрытиемъ 2000 человѣкъ пѣхоты и конницы, и съ 17 на 18 Маія будутъ ночевать въ Гальберштадтѣ. Чернышевъ немедленно переправился чрезъ Эльбу у Феркланда и устремился на Гальберштадтъ усиленнымъ маршемъ. Въ 7 верстахъ отъ города опять перехвачено было допесеніе, изъ котораго узнали, что въ селеніи Гессенѣ, въ трехъ миляхъ отъ Гальберштадта, по дорогѣ въ Брауншвейгъ, ночевали другой артиллериіскій паркъ, изъ 16-ти орудій, прикрытый 4000 человѣкъ пѣхоты и 500 конницы, и въ то же утро долженствовалъ соединиться съ паркомъ, стоявшимъ

при Гальберштадтѣ, для продолженія вмѣстѣ съ нимъ марша. Такое извѣстіе побудило Чернышева, не взирая на усталость людей, напасть немедленно. 18 по утру въ 4 часа приблизился Чернышевъ къ Гальберштадту, гдѣ командовалъ вестфальскій Генералъ Оксъ. Извѣщеній о появлѣніи казаковъ, онъ поѣхалъ обозрѣвать ихъ и принять мѣры къ оборонѣ. Паркъ и обозъ построенные вагенбургомъ, стояли близъ города, между предметами, рѣкою и дорогою въ Гессенъ, обрытою рвами. Вокругъ размѣщены были орудія и пѣхота; по сторонамъ стояла конница. При появлѣніи Русскихъ пѣхота побѣжала къ парку.

Чернышевъ послалъ полкъ Сысоева къ Гессену, откуда долженъ быть идти второй паркъ; Полковнику Грекову 18-му, съ его полкомъ и двумя эскадронами Рижскихъ драгунъ, приказано ворваться въ Гальберштадтъ, поражать находившихся въ немъ непріятелей, а потомъ нападать на паркъ изъ города; а Полковнику Власову, съ двумя казачьими полками, атаковать батареи съ фронта. Грековъ овладѣлъ Гальберштадскими воротами и отрѣзалъ тамъ нѣсколько пѣхоты; но Власовъ былъ встрѣченъ и отбить ружейнымъ огнемъ и картечами. Тогда открыли пальбу изъ нашихъ двухъ орудій и взорвали 5 ящиковъ. Въ то же время Сысоевъ донесъ, что подкрѣпленіе второго парка уже приближалось изъ Гессена, и ускорило шагъ, услышавъ канонаду при Гальберштадтѣ. Медлить было не лѣзя: надлежало отступить, или атаковать почти неприступное каре. Чернышевъ избралъ послѣднее. По данному сигналу, казаки, гусары и драгуны, составлявшіе отрядъ, бросились на батареи, выдержали картечный залпъ и начали рубить артиллеристовъ. Французская и вестфальская пѣхота отчаянно защищалась штыками, по мужественнѣй оборона послужила только къ гибели ея, потому, что наши, приведенные въ ожесточеніе упорствомъ обороны, изрубили большую

часть пѣхоты, даже подъ повозками, откуда непріятели стрѣляли. «Никогда не могъ я себѣ представить,» писалъ Чернышевъ въ донесеніи, «столь удивительной, примѣрной атаки. Рѣшительность войскъ при ударѣ на батарею, и быстрота, съ какою достигли они до орудій, превзошли всѣ мои ожиданія. Ни одинъ изъ 2000 непріятелей не избѣжалъ смерти или пленя. Трофеями побѣды были всѣ 14 орудій, зарядные ящики и болѣе 1000 пѣхинныхъ, въ томъ числѣ Дивизіонный Генералъ Оксъ, Полковникъ и 15 Офицеровъ. Взято много провіанта, аммуниціи и оружія. Едва кончилось дѣло, показался непріятель изъ Гессена. Чернышевъ выступилъ ему на встрѣчу, и удерживалъ его 4 часа ружейнымъ и пушечнымъ огнемъ, а между тѣмъ отбитые трофеи отправляли назадъ къ Эльбѣ. Обезпечивъ путь ихъ, Чернышевъ послѣдовалъ за ними и пошелъ чрезъ Бернбургъ въ Росслау, (описаніе войны 1813 года Генералъ Лейтенанта Михайловскаго-Данилевскаго).

4.

Фуражировки и нападенія на фуражировъ.

Фуражировки производятся иногда виѣ опасности отъ непріятеля, а иногда и въ такихъ мѣстахъ въ которыхъ можно ожидать нападенія; иногда же наконецъ, по необходимости, производятся и въ мѣстахъ, занимаемыхъ непріятелемъ.

Различные
роды фуражи-
ровокъ.

Фуражировкою называется не только добываніе пароженнымъ отъ войскъ командами, продовольственныхъ припасовъ въ поляхъ или селеніяхъ, но и вообще добываніе подобными командами всякихъ не-

обходимыхъ для войскъ потребностей, соломы, дровъ. Даже рубка лѣса (что часто случается у насъ на Кавказѣ) разумѣется иногда подъ этимъ же назави-
нemъ; вообще же производится она почти по всемъ тѣмъ же правиламъ, какъ и фуражированіе другихъ предметовъ.

Должно вообще замѣтить, что фуражировки вле-
куть за собою весьма вредныя послѣдствія; войска, по трудности надзора за ними, во время подобного дѣйствія, пріучаются къ беспорядкамъ и грабежу: сверхъ того они рѣдко обращаютъ вниманіе на со-
храненіе тѣхъ предметовъ, которые не могутъ за-
хватить съ собою, и потому отъ небреженія истреб-
ляется гораздо болѣе припасовъ чѣмъ сколько ихъ
идетъ дѣйствительно на потребности войскъ, и сред-
ства края гораздо скорѣе истощаются, чѣмъ при
другихъ способахъ. Потому то къ фуражированію
совѣтуютъ прибѣгать не иначе, какъ въ крайнихъ
только случаяхъ, когда, по удаленію войскъ отъ
складовъ (базиса) ихъ, трудно имъ доставлять все
необходимое посредствомъ подвозовъ, когда притомъ, отъ
разстройства ли мѣстнаго управления, или отъ остав-
ленія края жителями, не льзя употребить въ дѣйствіе
реквизицій. Подобная крайность случается всего бо-
льше въ войнахъ съ азиатскими народами, обыкно-
венно оставляющими свои жилища при приближеніи
непріятеля; но даже и въ европейскихъ войнахъ, не
смотря на все стараніе обыкновенно употребляемое
къ сохраненію правительственнаго порядка даже и
въ непріязненномъ kraю, не смотря на всю дѣятель-
ность интенданскихъ управлений, можетъ случиться,
если не для всей арміи, то по крайней мѣрѣ для
нѣкоторыхъ ея частей, необходимость добывать нуж-
ные припасы посредствомъ фуражировокъ. Въ так-
комъ случаѣ, главною задачею, кроме обеспеченія
этого дѣйствія отъ нападеній непріятельскихъ, бу-
детъ еще и то, чтобы по возможности, приблизить
производство ихъ къ системѣ реквизицій, и потому:

Каждой фуражировкѣ должно предшествовать сколь возможно болѣе подробное обозрѣніе пространства, на которомъ предполагается фуражировать, или по крайней мѣрѣ сколь возможно подробное о немъ развѣдываніе, не только для того, чтобы принять лучшія мѣры для обеспеченія фуражировки, въ случаѣ опасности отъ непріятеля, но и для того, чтобы, исчисливъ приблизительно количество припасовъ, которые можно получить въ различныхъ участкахъ, сдѣлать по возможности уравнительное ихъ распределеніе между частями войскъ, которымъ нужно производить фуражировку.

Необходимость обозрѣнія пространства для фуражировки.

Обозрѣніе пространства для фуражировки и при мерное опредѣленіе количества фуражажа, которое съ него получить можно, поручается по большей части Офицеру Генерального Штаба. Для скораго и совер шенно удовлетворительного исполненія этого порученія, онъ долженъ имѣть павыкъ хорошо опредѣлять на глазъ какъ пространство, такъ и достоинство расположенныхъ на немъ травы и хлѣба и, следовательно, имѣть пѣкоторыя свѣденія хозяйственнаго. Но какъ свѣденія эти, такъ и павыкъ пріобрѣтаются единственно долговременнымъ опытомъ и наглядностью: предварительныя даныя, каковы бы онъ ни были, для этого недостаточны. Бывають сѣнокосы столь скучные, что сѣва лишь доставляютъ до 100 пудовъ травы, или около 30 пудовъ сѣна съ десятины (2400 квадрат. саж.); другое напротивъ (засѣваемые клеверомъ или на прибрежныхъ посѣнныхъ лугахъ) доставляютъ съ такой же десятины болѣе 1000 пудовъ травы, или отъ 300 до 400 пудовъ сѣна. Столь же значительная разница бываетъ и въ хлѣбахъ, смотря

по урожаю, по степени обработки или качеству земли. Можно, правда, для примерного исчисления, вельть скосить въ нѣсколькоихъ мѣстахъ по квадратной сажени, свѣсить полученный фуражъ, и взять среднее количество для всего пространства. Но это средство рѣдко удастся употребить при поспѣшишъ обозрѣніи, а потому и доказывается необходимость каждому военному человѣку, которому можетъ предстоять подобная командировка, обращать вниманіе на приобрѣтеніе еще въ мирное время нужныхъ для этого навыка и наглядности, какъ посредствомъ измѣреній, такъ и разспросами у землепашцевъ и фермеровъ.

Обозначеніе участковъ. Каждый участокъ обозначается, или названиеми деревень, отводимыхъ для извѣстной части войскъ (полка, батареи), или же при фуражировании въ поляхъ, какиминибудь замѣтными мѣстными предметами или урочищами; и объ этихъ границахъ, для избѣжанія всякихъ столкновеній и беспорядковъ, объявляется по войскамъ.

Распределение ихъ когда войска долго остаются на мѣстѣ. Если предполагается нѣсколько времени простоять на одномъ мѣстѣ, и непріятеля еще вблизи не находится, — то дѣлается распределеніе пространства для фуражированія назначаемаго такимъ образомъ, чтобы сперва фуражировать въ пунктахъ отдаленныхъ отъ мѣста расположения войскъ, на переходѣ и болѣе къ сторонѣ непріятеля; потомъ уже, по мѣрѣ приближенія непріятеля, фуражировать въ деревняхъ или на поляхъ ближайшихъ, а наконецъ и въ тылу мѣстъ войсками занимаемыхъ.

Для лучшаго понятія о тактическихъ дѣйствіяхъ войскъ при фуражировкахъ, мы сперва рассмотримъ самый порядокъ производства фуражировокъ, безъ обращенія еще вниманія на тотъ случай когда при самомъ этомъ дѣйствіи можетъ предстоять опасность нападенія непріятельского.

a) *Порядокъ производства фуражировокъ.*

Для фуражировки отъ каждой части назначается команда людей, собственно для нужныхъ при этомъ работъ, и непремѣнно при нѣсколькоихъ унтеръ офицерахъ, и даже при офицерѣ, для надзора за порядкомъ. Командѣ этой придается нужное по расчету число лошадей, для навьючиванія ихъ фуражомъ, или повозокъ полковаго или батарейнаго обоза, или же начинецъ повозокъ набранныхъ у жителей.

Послѣднее въ краю непріятельскомъ, въ особенности выгодно потому, что въ случаѣ нападенія и при крайности, можно эти повозки оставить непріятелю безъ всякаго для себя убытка.

Если фуражировка должна производиться въ Фуражировка полѣ, кощемъ травы или хлѣба, то, по прибытіи къ назначенному для сего мѣсту, команда, для большаго успѣха въ работѣ, раздѣляется на нѣсколько частей, такъ, чтобы въ одно и тоже время одни люди косили, а другіе нагружали возы или вязали киты для навьючиванія ими лошадей.

При этомъ , чтобы не портить сѣпокоса или хлѣба , наблюдать должно , чтобы лошади , для выюковъ назначенные , а равно и повозки оставались на дорогѣ и подводились ближе только тогда , когда уже часть фуража будетъ скошена и убрана и тѣмъ очистится для нихъ мѣсто , на которомъ онъ уже ничему повредить немогутъ .

**Фуражировка
въ селеніяхъ .**

Въ селеніяхъ фуражировку производить гораздо труднѣе , потому что труднѣе сохранить порядокъ , а между тѣмъ , тамъ–то именно порядокъ болѣе чѣмъ гдѣ либо необходимъ ; ибо отъ беспорядочнай фуражировки въ селеніи , солдаты пріучаются къ своеольствамъ и грабежамъ , въ житейяхъ водворяется непріязненный духъ , и наконецъ губится много запасовъ безъ всякой пользы .

Потому то всего лучше команду остановить у входа въ селеніе , вытребовать старшинъ и условиться съ ними , чтобы нужное количество фуража было собрано самими жителями и вынесено или вывезено къ мѣсту , занимаемому командою .

Если будетъ замедленіе въ исполненіи этого , или совершенный отказъ , подъ предлогомъ неимѣнія требуемыхъ припасовъ , тогда уже конечно необходимо ввести команду въ деревню , для ускоренія сбора , или для отысканія запасовъ , скрываемыхъ жителями въ домахъ , погребахъ , а часто и въ ямахъ . При этомъ , для возможнаго отвращенія беспорядковъ , могутъ быть употреблены слѣдующія средства :

1. Распределить все селеніе такимъ образомъ, чтобы фуражирамъ каждого эскадрона или другой какой части было отведено известное число дворовъ, которые и намѣтить какими либо знаками, съ тѣмъ, чтобы та часть уже и отвѣчала за правильное и бережное съ нихъ собираніе припасовъ и за предупрежденіе всякаго излишняго побора, насилия и беспорядка.

2. Выставлять караулы и высыпать патрули, которымъ вмѣнить въ обязанность схватывать и представлять начальнику команды немедленно фуражировъ, предающихся мародерству.

3. Если расположение селенія допускаетъ, то не распускать всѣхъ людей по домамъ и дворамъ, а поставить большую часть команды гдѣ нибудь среди селенія на площадь съ тѣмъ, чтобы къ этой части сносили фуражъ изъ домовъ, а она уже навьючивала бы его на лошадей или нагружала имъ повозки.

Во всякомъ случаѣ, добровольно ли или насилиемъ взяты припасы, за нихъ должно выдавать жителямъ выдача коп-гавцій. квитанціи, за которыхъ въ послѣдствіе времени полевое интенданство, по мѣрѣ возможности, и расплачивается.

Однимъ изъ самыхъ лучшихъ средствъ для сохраненія порядка и сбереженія припасовъ при фуражировкахъ, есть оставленіе отъ каждой части, въ селеніяхъ для фуражированія ей назначенныхъ, нѣсколькоихъ надежныхъ людей, такъ называемыхъ:

на залогахъ. Это средство и употребляется обыкновенно, когда войска долгое время остаются на месте. Люди эти, постоянно оставаясь въ селеніи, приобрѣтаютъ свѣдѣнія о количествѣ припасовъ, которыхъ съ него можно получить, и сдружаясь въ некоторымъ образомъ съ жителями, склоняютъ ихъ къ добровольной выдачѣ необходимаго, а во время самой фуражировки, не допускаютъ своихъ товарищей требовать и брать болѣе того, чѣмъ действительно необходимо.

Къ отвращенію беспорядковъ отъ фуражировокъ въ селеніяхъ можетъ служить еще и стараніе не наряжать для подобныхъ командировокъ людей не надежныхъ, и склонныхъ къ насилию и грабежу.

б) *Обезпеченіе фуражировокъ отъ нападений.*

Необходимость особаго прикрытия.

Фуражировки могутъ быть производимы одиѣми командами, собственно для собрания припасовъ назначаемыми, не иначе, какъ вдали отъ цепрѣятеля или въ тылу расположенія главныхъ силъ и притомъ когда нѣтъ опасности и со стороны жителей. Во всѣхъ прочихъ случаяхъ, командамъ фуражировъ необходимо придавать прикрытие изъ отрядовъ, особо для сего составляемыхъ; ибо фуражиры, хотя высылаются и вооруженными, но во время самой фуражировки, по необходимости должны разсѣиваться на значительномъ пространствѣ, и потому не могутъ представить никакого

сопротивлениі самыи даже незначительныи пар-
тіямъ непріятельскимъ.

Въ составъ отряда для прикрытия фуражировки Составъ при-
должна входить преимущественно кавалерія , какъ ^{крытия.}
для развѣдыванія , по возможности на дальнѣй-
шемъ разстояніи о непріятелѣ , такъ и для того,
чтобы прикрытие могло поспѣвать на различные
пункты , въ которыхъ можетъ быть произведено
нападеніе , хотя бы эти пункты и значительно
были удалены одинъ отъ другаго. Однако же боль-
шую пользу можетъ принести въ подобномъ отрядѣ
и пѣхота , какъ скоро есть пункты удобные для
обороны и которыхъ занятіе можетъ преграждать
непріятелю доступъ къ фуражируемому простран-
ству. — На мѣстности неудобной для дѣйствій
кавалеріи , разумѣется изъ пѣхоты должна состоять
главная часть отряда ; но кавалерію все же необ-
ходимо придавать и въ этомъ случаѣ , хотя въ
небольшомъ количествѣ , для охраненія отряда отъ
внезапныхъ нападеній и вообще для развѣдыванія
о непріятелѣ. — Артиллерія , преимущественно
конная , придается въ небольшомъ , въ сравнеиніи
съ обыкновенною соразмѣрностію , количествѣ и ,
следовательно , придается только отрядамъ до-
вольно значительной уже силы.

Изъ самаго расположениія , которое должны при-
нимать команды фуражировъ для производства ра-
ботъ , уже очевидно , что въ дѣйствіяхъ прикрытия

ихъ всего болѣе нужна подвижность и быстрота, — а большое число артиллериі въ подобномъ случаѣ могло бы связывать другіе роды войскъ и лишать ихъ этихъ необходимыхъ для успѣха свойствъ.

Сила отряда.

Сила отряда, назначаемаго въ прикрытие фуражирамъ, соразмѣряется съ мѣрою предстоящей со стороны непріятеля опасности и съ пространствомъ, на которомъ должна производиться фуражировка.

Конечно, для скорѣйшаго окончанія фуражировки, желательно чтобы оба эти условія были соблюдены; но если соединеніе ихъ потребуетъ болѣе войскъ, чѣмъ сколько можно уѣхать для подобнаго дѣйствія, то можно, довольствуясь нарядомъ небольшаго числа войскъ, ограничиться сначала фуражировкою только на томъ пространствѣ, которое отрядъ, по соображенію съ силами непріятельскими, дѣйствительно можетъ прикрывать и потомъ уже производить фуражировку на другихъ смежныхъ участкахъ, подобной же величины. Разумѣется, что при этомъ все дѣйствіе продлится гораздо долѣе, чѣмъ когда бы на цѣломъ пространствѣ, при достаточномъ прикрытии, работы фуражировъ могли производиться одновременно.

Распределение прикрытия фуражировъ къ мѣсту фуражировки, отрядъ, назначенный въ прикрытие, распределяется и при дѣлается и дѣйствуетъ подобно отрядамъ прикрывающимъ транспорты. Небольшія части следуютъ въ головѣ, хвостѣ а если нужно, то и въ срединѣ командъ фуражировъ, для непосредственного ихъ прикрытия, а главнѣйшая часть идетъ въ нѣкоторомъ отъ нихъ удаленіи къ сторонѣ непріятеля.

для заблаговременного о немъ развѣдыванія и для отраженія нападеній его на команды. — Если же не предстоитъ особенной опасности отъ нападенія непріятеля во время слѣдованія, то главная часть отряда направляется прямо къ мѣсту, на которомъ фуражировать предполагается, съ такимъ разсчетомъ времени, чтобы пока прибудутъ команды; успѣть принять расположение которое бы совершилъ обезпечивало все пространство, на коемъ должны производиться работы.

Для такого обезпеченія, отрядъ раздѣляется на три части: одна, преимущественно изъ кавалеріи, выставляетъ цѣпь передовыхъ постовъ и высылаетъ разыѣзы, для охраненія отряда обыкновеннымъ порядкомъ отъ нападеній внезапныхъ и для заблаговременного развѣдыванія о непріятелѣ; другая преимущественно изъ пѣхоты и части артиллериі, а иногда и кавалеріи, распредѣляется по такимъ мѣстамъ, которыхъ непріятелю не льзя миновать для нападенія на фуражировъ, и которыя представляютъ достаточныя удобства для обороны; — наконецъ третья часть, по возможности изъ всѣхъ трехъ родовъ войска, должна составлять резервъ, который, становясь около средины всего расположенія, долженъ быть въ готовности поспѣшить на всѣ тѣ пункты, на которые бы непріятель пытался производить нападеніе.

Если по свойству мѣстоположенія зараже можно предвидѣть, гдѣ именно непріятель произведетъ нападеніе, то можно и засаду употребить съ пользою.

Если фуражировка производиться должна на значительномъ отъ главныхъ силъ разстояніи, то на половинѣ пути можетъ быть выставленъ еще особый отрядъ, или реши, на мѣстѣ удобномъ для обороны, съ тѣмъ, чтобы принять и поддержать фуражировъ и ихъ прикрытие, когда бы, при обратномъ слѣдованіи, ихъ преслѣдовалъ и тѣснилъ непріятель.

Дѣйствія при нападеніи непріятеля.

При нападеніи непріятеля, обязанность отряда прикрывающаго фуражировку состоитъ въ томъ, чтобы задержать атакующаго, выходя къ нему на встречу, или упорно обоняясь на мѣстѣ, смотря по мѣстности и силамъ, до тѣхъ поръ, пока фуражиры не кончатъ свою работу и не вытянутся всѣ по дорогѣ, для обратнаго слѣдованія. Тогда и прикрывающій отрядъ можетъ, вслѣдъ за ними начать отступленіе, дѣйствуя, какъ аріергардъ, то есть, отступая съ такою постепенностю, чтобы всегда удерживать попріятеля въ довольно значительномъ удаленіи отъ фуражировъ, и въ случаѣ нужды, вступая даже въ упорный бой, чтобы дать время командамъ удалиться.

Надобно замѣтить, что при нападеніи непріятеля въ довольно значительныхъ силахъ, весьма труднымъ дѣломъ будетъ для отряда, прикрывающаго фуражировку, державшись до послѣдней крайности для окончанія работы и обеспеченія фуражировъ, потомъ сниматься съ своихъ позицій и начинать отступленіе. Затруднительность этого дѣйствія про-

должится въ особенности до тѣхъ поръ , пока не успѣютъ еще сосредоточиться всѣ части ; а потому , на скорѣйшее ихъ соединеніе должно быть обращено все вниманіе и стараніе при началѣ отступленія .

Если по обстоятельствамъ не предвидится возможности задержать непріятеля до окончанія работы , то должно по крайней мѣрѣ , отправить и обеспечить тѣхъ фуражировъ , которые успѣли навьючить лошадей или нагрузить возы : остальныхъ же присоединить къ прикрытию для отраженія нападеній . Иногда , если есть надежда , по соединеніи всѣхъ командъ съ прикрытиемъ , отразить непріятеля , — всѣ онѣ бросаютъ навьюченный уже фуражъ , съ тѣмъ чтобы отбить непріятеля , а потомъ снова приняться за фуражировку . — Совершенно же бросить фуражъ допускается не иначе , какъ въ самой крайней необходимости , и именно когда уже иѣтъ другаго средства спасти фуражировъ , ибо подобная мѣра , изображающая совершенную неудачу предпріятія , весьма невыгодное можетъ произвестъ впечатлѣніе на наши войска , и напротивъ того , не смотря даже и на маловажность приобрѣтенія , весьма много возвыситъ духъ непріятельскихъ легкихъ отрядовъ , для подобныхъ нападеній употребляемыхъ .

Если непріятеля удастся отбить и отбросить , то не должно увлекаться преслѣдованіемъ , а напротивъ , обращая вниманіе всего болѣе на скорѣйшее

Дѣйствія по
отбитіи непріятеля .

окончаніє фуражировки , сдѣлить за опрокинутымъ лишь столько , чтобы не упустить его изъ виду , и не допустить сдѣлать вторичнаго нападенія нечаянно.

Общія мѣры для спосѣществованія фуражировкѣ. Вообще , если непріятелю известно гдѣ и когда будетъ производиться фуражировка , то ему весьма легко будетъ , если не совершенно воспрепятствовать фуражированію , то по крайней мѣрѣ тревожить и замедлять это дѣйствіе : а потому , для возможнаго облегченія и обезпеченія фуражировки , весьма полезно можетъ быть :

1. Старатъся сохранить сколько можно болѣе въ тайни , какъ времи , такъ и пространство для фуражировки назначаемыя .

2. Предъ началомъ фуражировки или и во время самаго производства оної , дѣлать демонстраціи , тревоги или ложныя нападенія на пункты расположениія непріятельскаго , отдѣленные отъ места фуражировки , для того , чтобы отвлечь отъ сего послѣдняго вниманіе и силы непріятеля .

Постепенное фуражирова- Сверхъ того должно въ особенности наблюдать ніе , при недостаточной си- чтобы распространять фуражировку на то лишь протяженіе , которое дѣйствительно можетъ быть лѣ прикрытия . прикрыто и защищено назначаемыимъ для сего отрядомъ ; а потому , если силы отряда окажутся недостаточны для обезпеченія всего пространства , на которомъ должно фуражировать , то произвести фуражировку сперва только въ одной части этого

пространства, соразмѣрной съ силою отряда, потомъ перейти на другую соотвѣтственной величины, и такъ далѣе, пока всѣ команды фуражировъ не выполнить своего назначенія.

в) *Фуражировки форсированыя.*

Иногда, если совершенно истощены средства Случай въ
того пространства, которое занимаютъ наши вой- необходимо-
ска, и если напротивъ можно еще надѣяться найти сти.
нужные для продовольствія предметы въ расположе-
ніи непріятельскомъ, фуражировки соединяются
съ дѣйствіями наступательными такъ, чтобы, сбивъ
передовыя войска непріятеля или какие нибудь
отдѣльные его отряды, воспользоваться средствами
тѣхъ мѣстъ, которыя войска непріятельскія зани-
мали. — Это называется фуражировкою *форсиро-
ванною*.

Для форсированной фуражировки присоеди- Составъ и си-
няются фуражиры къ отрядамъ такого состава и за отрядовъ.
такой силы, чтобы эти отряды могли оттеснить
непріятельскія войска и удержать за собою мѣсто
до того времени, пока фуражиры не окончать ра-
боты и не будуть уже въ безопасности.

Само собою разумѣется, что главными условіями Главные
успѣха въ подобномъ дѣйствіи должны быть: не- условия для
чалинность, быстрота и рѣшительность нападенія, успѣха.
скорость въ производствѣ самой работы фуражи-

*рами, и упорство въ удержаніи за собою, сколько
нужно, отбиты.хъ у непріятеля мѣстъ.*

Средство облегчения — Облегчить же успѣхъ могутъ въ особенности, въ одно время съ фуражировкою производимыя нападенія въ другихъ мѣстахъ расположенія непріятельского (какъ то было уже предложено для облегченія фуражировокъ и нефорсированныхъ).

г) *Нападенія на непріятельскихъ фуражировъ.*

Главныи необходимыи свойства нападенія на фуражировъ. Нападенія на фуражировъ должны быть неожиданы и быстры, чтобы не дать времени прикрытию приять мѣры къ сопротивленію на атакованномъ пункѣ, и чтобы произвестъ болѣе смутенія между фуражирами и тѣмъ замедлить ихъ работу или и вовсе ей воспрепятствовать.

Общія правила и составъ отрядовъ. Для сего, какъ и для всѣхъ вообще нечаянныхъ нападеній, нужно: сколь возможно подробнѣйшее развѣдываніе о мѣстоположеніи и о распоряженіяхъ, принимаемыхъ для фуражировки непріятелемъ; составленіе отряда для нападенія, изъ войскъ наиболѣе подвижныхъ, преимущественно изъ кавалеріи съ самою цѣбольшою частію конной артиллеріи; приближеніе отряда сколь возможно скрытнѣе, быстрѣе и въ совокупности, то есть, не отдѣляя отъ себя далеко ни передовыхъ, ни боковыхъ частей, и вообще не раздѣляя свои силы

прежде временно, а только развѣтогда, когда это необходимо для удобнѣйшаго производства самаго нападенія и когда уже можно надѣяться, что связь между частями не потерянѣа.

Сила отряда, назначаемаго для нападенія на фуражировъ, зависитъ преимущественно отъ цѣли нападенія, и именно отъ того: предполагается ли захватить фуражировъ, предполагается ли разсѣять ихъ, или только воспрепятствовать фуражировкѣ, либо воспрепятствовать непріятелю воспользоваться пріобрѣтенныемъ фуражемъ. Но какъ послѣднія два изъ сихъ назначеній всего чаще слушаются, а между тѣмъ фуражиры не только во время производства работы, по и при обратномъ слѣдованіи находятся въ положеніи разбросаннымъ, и потому для обороны не удобномъ, то и вѣтъ вообще надобности отряды для нападенія на фуражировъ дѣлать слишкомъ сильными.

Во всякомъ случаѣ, полезно дѣлать сперва ложные атаки, на нѣсколькихъ пунктахъ, небольшими частями, которыя бы старались казаться какъ можно сильнѣе, — привести непріятеля въ недоумѣніе, заставить его раздробить прикрытие для поддержанія различныхъ пунктовъ, или отвлечь значительную часть онаго въ одну какую либо сторону. Между тѣмъ большую часть отряда держать въ совокупности, расположивъ ее сколько можно скрытнѣе; а какъ скоро удастся вовлечь

Сила отря-
дovъ.

непріятеля ложными атаками въ ошибку, — устремить всѣ усилия на главный пунктъ его расположения, опрокинуть ослабленное прикрытие, и прорваться на путь отступленія его, съ тѣмъ, чтобы, смотря по силамъ, или дѣйствительно отрѣзать хотя часть отряда и фуражировъ, или же, угрожая отрѣзываніемъ, заставить ихъ скорѣе бросить работы и уйти.

Если по незначительности отряда, и не льзя надѣяться произвестъ дѣйствій рѣшительныхъ, то все же направление, хотя небольшихъ частей, на путь отступленія фуражировъ, можетъ оказать большую пользу; ибо появленіе въ тылу, отрядовъ которыхъ сила не тотчасъ обнаружится, всего скорѣе можетъ произвестъ смятеніе между фуражирами.

*Дѣйствія
для тревоже-
ния фуражи-
ровъ.*

Если, по несоразмѣрности силъ, съ отрядомъ непріятельскимъ прикрывающимъ фуражировку, не льзя совершенно воспрепятствовать производству ея, то назначеніе атакующаго отряда ограничится уже только замедленіемъ работъ, и потому дѣйствія его должны состоять почти исключительно въ частныхъ нападеніяхъ на пѣсколькихъ пунктахъ, съ тѣмъ, чтобы, прорываясь чрезъ цѣпь передовыхъ непріятельскихъ постовъ, тревожить, разгопнить фуражировъ; — при встрѣчѣ же значительной какой части прикрытия, тотчасъ отступить и такое же нападеніе сдѣлать въ другомъ мѣстѣ. Но и при подобномъ образѣ дѣйствій, все же полезно не весь атакующій отрядъ раздробить для частныхъ напа-

деній , а сохранить часть его въ резервѣ и въ совокупности для того , чтобы , въ случаѣ перехода непріятеля къ наступленію , онъ послужилъ къ сбору и поддержкѣ отдельно атаковавшихъ частей ; и притомъ , чтобы съ своей стороны имѣть возможность воспользоваться какою нибудь случайною ошибкою непріятеля , для перехода къ дѣйствіямъ рѣшительнымъ.

Если не удастся воспрепятствовать самому производству и окончанію работъ фуражировки , то можно еще ожидать нѣкотораго успѣха , по крайней мѣрѣ , піи фуражиротъ нападенія на фуражировъ , при обратномъ ихъ розвѣ . Нападенія Нападенія и слѣдованиіи ; а для этого , съ пользою могутъ быть употреблены и засады . Нападеніе въ удобное мгновеніе , на самую беззащитную часть , изъ засады , весьма часто можетъ навести на фуражировъ такой ужасъ , что они побросаютъ фуражъ и разсѣются .

Если напередъ извѣстство въ какихъ мѣстахъ непріятель намѣренъ производить фуражировку , то засады могутъ быть сдѣланы еще и прежде , по близости самыхъ тѣхъ мѣстъ , съ цѣллю напасть на фуражировъ въ то время , какъ они разойдутся для работы (въ полѣ) или для сбора запасовъ (въ селеніи) .

5.

Партизанскія дѣйствія.

Партизанами вообще называются легкіе отряды , отдѣляемые отъ арміи для отважныхъ поисковъ ,

или для какихъ нибудь частныхъ, но тѣмъ не менѣе смѣлыхъ и рѣшительныхъ нападеній.

Въ послѣднихъ европейскихъ войнахъ, партизанскіе отряды почти исключительнымъ назначеніемъ имѣли дѣйствія противъ операционной линіи непріятеля, и одинъ изъ знаменитыхъ нашихъ партизановъ, Давыдовъ, въ сочиненіи своемъ: *Опытъ теоріи партизанского дѣйствія*, признаетъ одно только это назначеніе, достойною, истинною цѣлью партизанской войны. Въ самомъ дѣлѣ самыми полезными и блестательными дѣйствіями партій будутъ всегда дѣйствія на флангѣ и преимущественно въ тылу у непріятеля, дѣйствія, обращенные на прекращеніе и затрудненіе сообщеній его съ источниками его продовольствія, снабженія, укомплектованія и на самое уничтоженіе этихъ источниковъ, — дѣйствія, которыя могутъ подорвать существенныя основанія его силы и способовъ къ войнѣ: но тѣмъ не менѣе могутъ быть и другіе случаи, въ которыхъ легкіе отряды смѣлыхъ наѣздниковъ могутъ принести пользу частными нападеніями, хотя бы они направлены были и не на самыя средства существованія непріятельской арміи. Такъ на примѣръ, въ Конфедератскую войну (1769—1772), когда Суворовъ легкими отрядами, развелъ ополченія польскія, гдѣ бы они ни появлялись, гдѣ бы ни скрывались, — хотя эти дѣйствія и не были направлены собственно на операционную линію непріятеля, но ихъ трудно назвать иначе, какъ дѣйствіями партизанскими.

Различные Партизанскіе отряды могутъ принести весьма случаи дѣй- большую пользу, какъ въ наступательной, такъ и ствія парти- занскихъ от- въ оборонительной войнѣ. Дѣйствія ихъ могутъ рядовъ. имѣть цѣлью:

1. Уничтожение запасовъ въ тылу непріятельской арміи, соженіе ея магазиновъ, военныхъ учреждений (пороховыхъ и оружейныхъ заводовъ, арсеналовъ), собраніе контрибуцій съ городовъ и селеній.

2. Перехватываніе транспортовъ, разбитіе, плененіе или разсѣяніе колоннъ изъ рекрутъ или выдоравливающихъ, идущихъ на усиленіе непріятельской арміи отъ базиса ея; — частныя нападенія на отдѣльные непріятельские отряды или подвижные колонны, назначаемые непріятелемъ для охраненія операционной его линіи, — освобожденіе своихъ плѣнныхъ.

Кромѣ существеннаго убытка, причиняемаго непріятелю удачными нападеніями на транспорты и вообще дѣйствіями на операционную его линію, отъ лишенія его нужныхъ для него запасовъ, наносится ему еще тотъ вредъ, что онъ приводится въ необходимость усиливать свои подвижные колонны или прикрытия, и чрезъ то ослаблять главныя свои силы; между тѣмъ партизанскіе отряды, составляемые изъ небольшаго числа войскъ и притомъ такихъ войскъ, которыя мало полезны въ дѣйствіяхъ рѣшительныхъ, въ стройныхъ бояхъ, по легкости своей могутъ являться въ короткое время въ разныхъ мѣстахъ, и свою дѣятельностію какъ бы удвоивать, утроивать свою силу.

Въ 1813 году, отважный набѣгъ Генерала Чернышева на Гальберштадтъ и овладѣніе близъ сего города французскимъ транспортомъ Генерала Окса, навели такой страхъ, что всѣ парки и подвозы, бывшіе на пути къ французской Арміи, получили приказаніе остановиться, и артиллерію, формированную въ Гановерѣ, перевезли оттуда въ Минденъ

(описаніе войны 1813 года Генералъ Лейтенанта Михайловскаго Данилевскаго).

3. Прекращеніе сообщеній между непріятельскою арміею и основаніемъ ея дѣйствій, равно между различными непріятельскими корпусами или отрядами, перехватываніе почтъ, курьеровъ, захватываніе какихъ либо важныхъ лицъ.

4. Открытие сообщенія между раздѣленными частями собственныхъ нашихъ войскъ.

5. Поднятіе народныхъ ополченій въ тылу непріятеля, если жители расположены въ нашу пользу, и составленіе опоры для этихъ ополченій.

Въ 1812 году, въ Россіи, народныя ополченія составились по распоряженію правительства. Во время войны Французовъ на Пиренейскомъ полуостровѣ (1807—1814), ожесточеніе жителей и потеря ими довѣренности къ регулярнымъ своимъ арміямъ, вставили ихъ самихъ образовать отряды, которые, подъ названіемъ *партидасовъ* (partidas) въ Португалии и *гуериллъсовъ* (guerillas) въ Испаніи, пріобрѣли себѣ бессмертную славу, тѣми безчисленными затрудненіями и опасностями, которыми они окружили вторгнувшагося въ ихъ страны непріятеля. Но это было время событий необычайныхъ, и притомъ не вездѣ столь сильно чувство народности, какъ въ Россіи, въ Испаніи, въ Португалии. Потому то признается вообще самымъ надежнымъ средствомъ для побужденія народа къ вооруженію, появление среди его нѣсколькихъ, хотя и небольшихъ партій, изъ войскъ регулярныхъ или даже и иррегулярныхъ. Доказательствомъ тому можетъ служить Сѣверная Германія въ 1813 году. Всѣ тяготились владычествомъ Французовъ и готовы были къ восстанію. Но

осуществилась мысль вовстанія только съ появлениемъ нашихъ партизанскихъ отрядовъ за Одеромъ, за Эльбою и наконецъ за Везеромъ. Тогда лишь, города и области стали объявлять себя независимыми отъ французского правительства и стали вооружать собственныя войска для защиты независимости (въ Гамбургѣ это произошло по настоянію партизана Тетенборна $\frac{1}{10}$ Марта; скоро послѣ того и въ Лунебургѣ: а устроенное Наполеономъ Вестфальское Королевство объявлено уничтоженнымъ только по вторженіи въ Кассель партизанскаго отряда Чернышева $\frac{16}{28}$ Сентября).

6. Добываніе свѣденій на флангахъ и въ тылу непріятеля, о томъ, что происходит въ его арміи, и вмѣстѣ съ тѣмъ наблюденіе за всякими покушеніями непріятеля противъ фланговъ нашихъ войскъ.

Свѣденія о непріятелѣ получаются обыкновенно всего болѣе отъ шпіоновъ, и по многимъ обстоятельствамъ рѣдко бывають надежны: рѣдко можно имѣть полную увѣренность въ преданности и вѣрности этихъ людей; еще рѣже бывають они въ состояніи понимать въ военномъ отношеніи, тѣ дѣйствія, которыя происходятъ даже и предъ глазами ихъ, — понимать столь хорошо, чтобы дѣлать донесенія совершенно основательныя; наконецъ, по самой трудности сообщенія съ ними, донесенія ихъ не всегда бывають своевременны. Гораздо полезнѣе взглянуть военного человѣка, начальника партизанскаго отряда, который при быстротѣ переходовъ въ короткое время обозрѣваетъ несколько частей расположеннія непріятельскаго или въ несколькихъ мѣстахъ приобрѣтаетъ о немъ свѣденія самыя положительныя, можетъ обсуживать значеніе различныхъ движений или же мѣръ, предпринимаемыхъ непріятелемъ, и скоро и вѣрно доносить обо всемъ главному начальнику своихъ войскъ.

Разумѣется, что, для облегченія при этомъ дѣйствіи партизановъ, начальникамъ отрядовъ должны быть сообщены свѣденія о тайныхъ нашихъ приверженцахъ въ краю занятомъ непріятелемъ, и должны быть доставлены средства войти съ этими людьми въ сношенія.

7. Введеніе непріятеля въ недоумѣніе на счетъ истиннаго направлѣнія нашихъ дѣйствій.

Къ дѣйствіямъ подобнаго рода можетъ быть отнесено направлѣніе въ 1739 году казаковъ арміи Миниха прямо къ Хотину: они распускали слухъ, что за ними идетъ вся армія и эти слухи продержали Турецкія войска у крѣпости, между тѣмъ какъ Русская армія двинулась вправо, безпрепятственно переправилась чрезъ Днѣпъръ, выше Хотина, и уже съ правой стороны рѣки подошла къ сей крѣпости.

Въ 1813 году, въ началѣ Февраля, когда войска наши только что подходили къ р. Одеръ, партизаны уже переправились за нее и %₂₀ Февраля, соединенные отряды Чернышева и Теттенборна сдѣлали нападеніе на Берлинъ, занятый французскимъ корпусомъ Ожеро. Успѣхъ непосредственный ограничился незначительною тревогою; но изъ этого нападенія заключилъ Ожеро, что уже все силы Графа Витгенштейна (до 50000) переправились чрезъ Одеръ и идутъ на Берлинъ, и что главнымъ силамъ французской арміи, (бывшимъ подъ начальствомъ Вице-Короля Италианскаго), не льзя дольше оставаться на Одерѣ, ибо съ появленіемъ Графа Витгенштейна у Берлина, будетъ обойдено лѣвое крыло Французскихъ войскъ въ Пруссіи. Основываясь на донесеніяхъ и убѣжденіяхъ Ожеро, Вице-Король отошелъ отъ Франкфурта въ Кепеникъ (на Шпрее), вскорѣ потомъ потянулся къ Эльбѣ и вѣлья очистить Берлинъ. — Такимъ образомъ смѣлое, можно сказать дерзкое, вторженіе казаковъ въ Берлинъ имѣло слѣдствіемъ от-

ступленіе главныхъ силъ непріятеля отъ Одера.
(Описаніе войны 1813 года, Генералъ Лейтенанта
Михайловскаго-Данилевскаго).

Въ томъ же году, въ началѣ Марта, когда главная армія была еще въ Калишѣ, а передовые корпуса лѣваго фланга союзныхъ войскъ Винцингероде и Блюхера, только что двинулись изъ Равича и Бреславля къ Дрездену, партизаны, шедши впереди, Винцингероде, Орловъ, Пренцель, Левенштернъ, Гейсмаръ, переправились уже чрезъ Эльбу, между Дрезденомъ и Торгau, а Давыдовъ занялъ предмѣстье Дрездена. Маршалъ Даву, занимавшій сей городъ, принялъ сближеніе нашихъ легкихъ войскъ къ Эльбѣ и появление ихъ на лѣвомъ берегу ея, за начало общей переправы союзной арміи чрезъ Эльбу, и, не почитая себя довольно сильнымъ, чтобы удерживать Дрезденъ, очистилъ его и потянулся къ Магдебургу. Чрезъ нѣсколько дней Винцингероде, не встрѣтивъ никакого сопротивленія, занялъ Дрезденъ (Описаніе войны 1813 года Генералъ Лейтенанта Михайловскаго-Данилевскаго).

Подобные случаи, конечно, болѣе всего могутъ встрѣтиться при дѣйствіяхъ наступательныхъ; но и при оборонительныхъ дѣйствіяхъ, партизанскіе отряды равномѣрно могутъ вводить непріятеля въ недоумѣніе, составляя вокругъ нашихъ войскъ непроницаемую для него завѣсу, и часто могутъ даже лишить непріятеля возможности воспользоваться одержаніемъ имъ побѣдою.

8. Всякаго рода тревоги въ расположениіи непріятеля, чтобы лишать его необходимаго для него отдыха, и тѣмъ приводить его въ изнуреніе и разстройство.

Примѣромъ подобнаго дѣйствія могутъ служить набѣги казачьихъ отрядовъ Петра Великаго въ 1708

году, лишившіе армію Карла XII возможности воспользоваться отдохновеніемъ на зимовыхъ квартирахъ, занятыхъ имъ въ Малороссіи предъ Полтавскимъ сраженіемъ.

Общая связь
между отря-
дами.

Для общей связи въ партизанскихъ набѣгахъ, при дѣйствіи на операционную линію непріятеля, и для направлениія ихъ къ одной общей цѣли, каждому отряду назначается обыкновенно отъ главнаго начальника войскъ извѣстный кругъ дѣйствія, извѣстное пространство, на которомъ преимущественно долженъ онъ производить свои поиски или набѣги. Вмѣстѣ съ тѣмъ, каждому доставляются свѣдѣнія и о томъ, какіе отряды или партіи будутъ дѣйствовать на ближайшихъ съ нимъ участкахъ, для того, чтобы всѣ отряды могли находиться въ общей между собою связи и чтобы они, въ случаѣ значительного превосходства силъ непріятельскихъ, или для приведенія въ исполненіе какого либо важнаго предпріятія, могли соединяться по два и по три, для совмѣстнаго дѣйствія.

Примѣромъ подобнаго распоряженія можетъ служить распределеніе партизанскихъ отрядовъ, сдѣланное княземъ Кутузовымъ, въ Сентябрѣ 1812 года, по вступленію арміи въ Тарутинскій лагерь. Полковникъ князь Вадольскій, капитанъ Сеславинъ и поручикъ Фонъ Визинъ были посланы на пространство между Можайскомъ, Москвою и Тарутиномъ. Іѣвѣ отъ нихъ, съ самаго Бородинскаго сраженія, находился Подполковникъ Давыдовъ, который первый вызвался на партизанская дѣйствія въ главной арміи и уже 25 Августа пошелъ отъ Боро-

дина къ Юхнову. Вправо отъ арміи дѣйствовали, князь Кудашевъ на Серпуховской дорогѣ, и войска Донского полковникъ Ефремовъ, на Коломенской. Такимъ образомъ составилась по южную сторону Москвы цѣль летучихъ отрядовъ отъ Вязмы до Бронницъ: на съверъ же отъ Москвы, Генераль Адъютантъ Винцингероде, стоя около Клина, посыпалъ партіи вправо къ Звенигороду, Рузъ, Гжатску, Сычевкъ и Зубцову, а влѣво къ Дмитрову; капитанъ Фигнеръ дѣялъ набѣги въ окрестностяхъ Москвы. (Описаніе отечественной войны 1812 г. Генераль-Лейтенанта Михаловскаго-Данилевскаго).

Исчисление различныхъ случаевъ партизанскихъ отрядовъ, очевидно уже показываетъ, что самыми необходимыми для нихъ свойствами должны быть, *легкость и подвижность*: никогда не допуская захватить себя върасположъ, они должны, сверхъ того, быть во всегдашней готовности мгновенно налетать на непріятеля и разить его всюду, гдѣ только мелькнетъ удобный къ тому случай. — На этихъ то главныхъ условіяхъ основываются и составъ и сила партизанскихъ отрядовъ.

Въ составъ партизанского отряда должна входить преимущественно легкая кавалерія, а у насъ въ особенности казаки, съ небольшимъ по соразмѣрности числомъ конныхъ орудій, такъ чтобы вообще артиллерія придавалась партизанскому отряду только при составленіи его изъ довольно значительного уже числа войскъ. Гдѣ можно ожидать необходимости дѣйствовать въ пѣшемъ строю, тамъ принесутъ пользу и драгуны. Пѣхота же

Главные
существен-
ные качества
партиза-
нскаго отря-
да.

придается партизанскимъ отрядамъ въ весьма рѣдкихъ лишь случаяхъ, если предпринимается дѣйствіе не вдалекъ отъ арміи, или же, если есть средства перевозить пѣхотинцевъ на лошадяхъ или на подводахъ.

Людей въ составѣ партій должно выбирать сметливыхъ, расторопныхъ, неутомимыхъ и притомъ на добрыхъ коняхъ. Начальникъ партіи, сверхъ личной храбрости, долженъ быть одаренъ неисчерпаемою изобрѣтательностію въ средствахъ выходить изъ самыхъ трудныхъ положеній, предпримчивостію, отважностію и особеною силою характера, какъ для удержанія въ самой строгой тайнѣ всѣхъ своихъ предположеній къ дѣйствіямъ и для приведенія въ исполненіе съ должною настойчивостію самыхъ отважныхъ своихъ предпріятій, такъ и для удержанія въ порядкѣ и повиновеніи ввѣренныхъ начальству его людей.

Это свойство, болѣе или менѣе необходимое для каждого начальника какой бы то ни было части, въ высокой степени требуется въ начальникѣ партизанского отряда, какъ потому, что достоинства, по которымъ выбираются люди въ подобные отряды, рѣдко бываютъ совмѣстны съ совершенно доброю нравственностью и расположениемъ къ строгой подчиненности, такъ и потому, что самыя дѣйствія партизанска вовсе выходятъ изъ разряда дѣйствій обыкновенныхъ и изъ круга обстоятельствъ, способствующихъ поддержанію введенной въ войскахъ дисциплины.

Можно однакоже вообще замѣтить , что всего трудишь поддержаніе въ партизанскихъ отрядахъ строгой дисциплины и порядка , въ особенности въ отношеніяхъ ихъ къ жителямъ ; и потому , если не одушевляетъ ихъ чувство патріотизма или особенной преданности къ дѣлу , за которое они дѣйствуютъ , то они часто болѣе нанесутъ вреда краю , въ которомъ будуть находиться (хотя бы то быль и свой собственный) , чѣмъ непріятелю .

Сила партизанскаго отряда вообще не должна быть слишкомъ значительна , чтобы не лишить его Сила отря-
дова. одного изъ необходимѣйшихъ для него качествъ , — подвижности . Съ другой стороны , она должна быть достаточна для того , чтобы одолѣвать непріятельскія подвижныя колонны , прикрытия транспортовъ и фуражировокъ , прикрытия депо и магазиновъ . Крайними предѣлами силы подобныхъ отрядовъ можно кажется положить отъ 500 до 3000 человѣкъ ; вообще же сила партіи будетъ зависѣть и отъ свойства предстоящихъ для нея дѣйствій , и отъ свойствъ и расположенія какъ непріятельскихъ войскъ такъ и своихъ собственныхъ и иаконецъ , отъ обстоятельствъ мѣстныхъ , болѣе или менѣе благопріятствующихъ дѣйствіямъ отряда и въ особенности скрытности его расположенія и движенія .

Генераль Давыдовъ (въ Опытѣ теоріи партизанскихъ дѣйствій) предлагаетъ составлять каждую партію изъ трехъ казачьихъ полковъ Донскаго , Черноморскаго или Уральскаго войска , съ двумя орудіями конной артиллеріи .

Для составленія первого партизанскаго отряда въ 1812 году, оіть же въ чинѣ еще Подполковника, получилъ подъ начальство свое только 50 гусаровъ и 80 казаковъ. — Другіе отряды, вскорѣ послѣ того составленные, рѣдко превышали 500 человѣкъ и были большею частію изъ казачьихъ войскъ, къ которымъ иногда присоединяли малое число регулярной кавалеріи. Впрочемъ эти отряды, кромѣ мелкихъ нападеній на операционную линію непріятеля, въ первую половину войны ничего особенно важнаго и не предпринимали.

Для взятія ^{28 Сентября} _{10 Октября} 1812 года Версей, укрѣпленной Французами, Генералъ-Майору Дорохову подчинили уже 5 баталіоновъ пѣхоты, 4 эскадрона гусаръ, 2 казачьихъ полка, 8 орудій и партію князя Вадбольского. Около того же времени, у Генерала Винцингероде, на дорогѣ изъ Москвы въ Петербургъ, у Клина, было съ небольшимъ 3000 человѣкъ: полки Лейбъ-Казачій, Изюмскій гусарскій, Казанскій драгунскій, 6 донскихъ и 2 конныхъ орудія, — а въ послѣдствіе времени присоединилась къ нему и часть Тверскаго ополченія.

Въ 1813 году партіи вообще дѣлались уже многочисленнѣе, хотя рѣдкія изъ нихъ доходили до 3000 человѣкъ. У Теттенборна, близъ Гамбурга, въ началѣ Марта, было 4 казачьи полка, 6 эскадроновъ регулярной кавалеріи и 2 конныхъ орудія, всего до 1300 человѣкъ. — Въ двухъ отрядахъ Дериберга и Чернышева, соединившихся для нападенія на Лютенбургъ, въ концѣ Марта, было 1000 человѣкъ пѣхоты, 2500 конницы и 10 орудій. Но въ томъ же году, у Пруссаковъ были партіи гораздо малочисленнѣе. Въ Маѣ мысѧцѣ, у Коломба, при нападеніи на паркъ французскій у Цвикау, было подъ начальствомъ всего только сотня волонтеровъ и 10 гусаръ, а у Люцова, при дѣйствіяхъ между

Гофомъ и Плауэномъ, 400 Пруссаковъ и сотня казаковъ.

Въ дѣйствіяхъ партизанскихъ отрядовъ соединяются въ большей или меньшей степени всѣ дѣйствія малой войны, и потому къ пимъ можетъ относиться почти все, что сказано въ предыдущихъ статьяхъ, — преимущественно относительно бдительности, скрытности, быстроты, отважности и рѣшительности въ дѣйствіяхъ. Но вообще партизанскому отряду, отдѣляемому отъ арміи, часто на цѣлую кампанію, должно быть болѣе, чѣмъ всякому другому, предоставлено свободы. Не теряя изъ виду главнаго назначенія ему даннаго, онъ въ подробностяхъ исполненія долженъ быть въ зависимости только отъ обстоятельствъ, отъ средствъ какія найдутся подъ рукою. Никакихъ стѣснительныхъ правилъ для руководства ему предписывать не должно. Потому то и мы, относительно расположія, движенія и дѣйствій партизанскихъ отрядовъ, ограничимся лишь самыми себольшимъ числомъ замѣчаній, которыя признаны наиболѣе примѣнительными и общеполезными.

Разумѣется, что въ этихъ замѣчаніяхъ повторится многое, что уже было сказано при разсмотрѣніи дѣйствій отрядовъ въ рекогносцировкахъ, нападеніяхъ, и т. п.

Партизанскій отрядъ вообще не долженъ никогда долго оставаться на мѣстѣ, а напротивъ, какъ

расположение.

можно чаще перемѣнять свое расположение , чтобы непріятель никогда не могъ знать положительно гдѣ отрядъ находится.

Подобной подвижности и частой перемѣнѣ мѣста препятствуетъ то , если въ отрядѣ окажется много больныхъ , или заведется много повозокъ или излишнихъ лошадей , пріобрѣтенныхъ въ добычу . Вотъ почему и совѣтуютъ каждому подобному отряду , на опредѣленномъ ему для дѣйствій участкѣ или районѣ , учреждать , въ сторонѣ наиболѣе отъ непріятеля отдаленой , складочный пунктъ , или такъ называемую пристань , въ который отправлять больныхъ и всѣ излишнія тягости , оставляя на подобномъ пункте и небольшое прикрытие , а сверхъ того , составляя для обеспеченія его , по возможности , изъ жителей , особую извѣщательную стражу (Давыдова , Опытъ теоріи партизанскаго дѣйствія).

При расположеніи , какъ для кратковременнаго отдыха , такъ и для ночлеговъ , партизанскій отрядъ для соблюденія наибольшей скрытности , долженъ принимать всѣ почти тѣ же предосторожности , какія принимаются въ засадахъ ; то есть , избирать для расположенія мѣста , способствующія скрытію войскъ , лѣса , овраги , лощины , или котловины , далеко отъ жилья , отъ дорогъ : а если необходимость заставитъ располагаться въ селеніяхъ , то оцѣплять ихъ такимъ образомъ , чтобы никто изъ нихъ не могъ выходить во все то время , пока въ нихъ отрядъ будетъ находиться .

Съ тою же цѣлію наибольшей скрытности , партизанскій отрядъ не долженъ далеко выдвигать отъ себя передовые посты , или далеко высыпать разъѣзды ; а напротивъ , долженъ имѣть всѣ свои части сколь можно ближе одна къ другой . А чтобы при этомъ близкомъ расположениіи охранительныхъ постовъ , не подвергнуться нападенію въ расплохъ , онъ долженъ быть въ постоянной готовности къ бою , или по крайней мѣрѣ , въ такомъ положеніи , чтобы изготовиться со всевозможною скоростію .

Подобно тому , и во время движенія , партизан- Движенія . скій отрядъ , чтобы не дать слишкомъ рано замѣтить свое приближеніе , не долженъ далеко отдѣлять отъ себя , ни разъѣзовъ , ни передовыхъ , тыльныхъ или боковыхъ отрядовъ , а напротивъ , сохранять постоянно всѣ свои части въ совокупности и сколь можно ближе одну къ другой , и потому самому , не допуская себѣ дальнѣаго развѣдыванія , долженъ постоянно сохранять готовность къ бою .

Направленіе для движенія , партизанскій отрядъ долженъ избирать такое , по которому непріятель всего менѣе можетъ ожидать его .

Для этого часто нужно избирать не болѣшія а проселочныя дороги , иногда же идти на прямикъ , безъ дорогъ . — Чтобы лучше скрыть свои намѣренія и ввести въ заблужденіе на счетъ ихъ , какъ жителей , такъ и непріятеля , можно разгласить о движении своемъ по какомунибудь известному направлению и действительно выступить по оному ; но ,

пройдя въкоторое разстояніе , сверпуть на другой путь , или въ другую сторону , проселочными дорогами , или безъ дорогъ . Наконецъ , вообще весьма полезно , для скрытія движенія и приведенія непріятеля въ недоумѣніе , — отъ времени до времени , измѣнять принятное направлениe , съ тѣмъ , чтобы непріятель , и по получаемымъ о слѣдованіи отряда свѣденіямъ , никогда еще не могъ заключить ничего вѣрного о дѣйствительныхъ его направлений и намѣреніяхъ

Быстрота движений. Одно изъ самыхъ надежныхъ средствъ для скрытія движений партізанскаго отряда , для внезапнаго появленія тамъ гдѣ его вовсе не ожидаютъ , наконецъ , для дѣйствія почти одновременнаго на нѣсколькоихъ отдаленныхъ одно отъ другаго мѣстахъ , и какъ бы для удвоиванія тѣмъ своей силы , — есть быстрота движенія . Партизанскій отрядъ можетъ и долженъ быть въ состояніи дѣлать переходы въ 50, 60, 70 верстъ и болѣе .

Въ 1771 году , Суворовъ , съ шестью ротами пѣхоты , тремя эскадронами и 2 орудіями (всего около 1000 человѣкъ) перешелъ въ 5 дней изъ Люблинъ въ Столовичамъ , 250 верстъ , слѣдовательно дѣлалъ по 50 верстъ въ сутки 5 дней сряду . Правда что при этомъ до 150 человѣкъ были оставлены на дорогѣ , за совершеннымъ утомленіемъ ; но не менѣе того , цѣль дѣйствій отряда , требовавшая подобной быстроты , была достигнута .

Въ 1812 году , въ Октябрѣ , Князь Чернышевъ (бывшій тогда Флигель Адъютантомъ , Полковникомъ) . посланный Адмираломъ Чичаговымъ изъ окрестностей Словина съ однимъ казачьимъ полкомъ , для открытия прямаго сообщенія съ арміею Графа Вит-

генштейна, и для этого принужденный пробираться между вепрятельскими отрядами, прошел до М. Березины более 350 верстъ въ 4½ сутки.

Въ 1813 году, въ Маиѣ, Графъ Воронцовъ, предпринимая съ Княземъ Чернышевымъ (тогда уже Генералъ Адъютантомъ) нечаянное нападеніе на Лейпцигъ, и имѣя отрядъ изъ 3500 человѣкъ пѣхоты, 1200 конницы и двухъ конныхъ батарей, сдѣлая съ помощью обывательскихъ подводъ, — переходъ до 60 верстъ (отъ Гогенварта къ Лейпцигу).

За пѣсколько дней предъ тѣмъ, Чернышевъ, для нападенія на транспортъ у Гальберштадта, переправился чрезъ Эльбу, перешелъ разстояніе отъ Эльбы до Гальберштадта, болѣе 100 верстъ, въ 30 часовъ; тотчасъ же произвелъ нападеніе и, овладѣвъ транспортомъ, еще прошелъ съ нимъ безоставовочно до 20 верстъ. (Такт. Медема Ч. II).

Нечаянность есть одинъ изъ главныхъ залоговъ дѣйствія для успѣха нападеній партизанскихъ; и потому должно нападеній и для атаки какого либо пункта, подобно какъ при движениі къ нему, избирать ту сторону, откуда непріятель всего менѣе можетъ ожидать нападенія; по, чтобы воспользоваться нечаянностію появленія, самое нападеніе должно быть быстро и рѣшительно.

Одержанъ какой либо успѣхъ, партизанскій отрядъ не долженъ оставаться на мѣстѣ и въ бездѣй- успѣхъ. ствіи, а долженъ напротивъ пользоваться всѣми случаями для новыхъ предпріятій.

Въ дѣйствіяхъ партизанскихъ, болѣе чѣмъ во всѣхъ другихъ военныхъ дѣйствіяхъ, должно быть принято за правило, считать что: *ничего еще не сделано, пока еще что либо остается сдѣлать.*

Пріобрѣтаему добычу, за исключениемъ самого необходимаго числа лошадей, лучше всего совсѣ тують какъ можно скорѣе переводить на деньги, чтобы не заводилось лишнихъ обозовъ, которые бы могли отяготить отрядъ. Разумѣется, что при дѣлѣжѣ добычи или полученныхъ денегъ, должна быть соблюдана начальникомъ самая строгая справедливость и что, сверхъ того, онъ долженъ подавать союзомъ примѣръ самого чистаго безкорыстія.

При неудачѣ. При неудачѣ, партизанскій отрядъ долженъ стараться быстро уклониться отъ непріятеля, но съ соблюдениемъ, при отступленіи, сколь возможно большаго порядка. Въ крайнемъ же случаѣ, онъ можетъ весь разсыпаться въ разныя стороны, съ тѣмъ чтобы вновь собраться на какомънибудь отдаленномъ пунктѣ, который для подобнаго случая долженъ быть заранее избранъ, съ объявлениемъ о немъ и всему отряду.

Ограниченностъ правилъ. Въ этомъ состоять немногія общія наставленія, которыя могутъ быть даны для партизанскаго дѣйствія: остальные заключаются уже отчасти въ общихъ тактическихъ правилахъ о свойствахъ и употребленіи различныхъ родовъ войскъ, при различныхъ мѣстныхъ обстоятельствахъ. Но самое трудное дѣло въ дѣйствіи партизанскаго отряда есть общее распоряженіе всѣмъ, на мѣстѣ, въ самомъ бою, а это столь же трудно подчинить какимъ либо правиламъ, сколько трудно было бы исчислять всѣ случайности, всѣ различные стеченья обстоятельствъ какія могутъ встрѣтиться въ подоб-

ныхъ дѣйствіяхъ, тогда какъ онѣ бывають столь разнообразны и по цѣли, и по средствамъ и по исполненію, что становятся неуловимы для систематического разбора, и, какъ выразился одинъ изъ военныхъ писателей (Jacquinot de Presle), гораздо болѣе принадлежать къ области поэзіи, чѣмъ къ кругу наукъ точныхъ. — Собственное соображеніе, быстрое, самостоятельное, — отважность и твердость должны быть лучшими и почти единственными наставниками начальника партизанского отряда. Потому то столь необходимо искать этихъ правственныхъ качествъ, при выборѣ подобнаго начальника.

При затруднительности приготовить себя теоретически къ дѣйствіямъ партизанскимъ, можно, по крайней мѣрѣ, желать сколько нибудь ознакомиться съ духомъ этихъ дѣйствій: а для достиженія подобной цѣли всего полезнѣе изученіе войнъ 1812 и 1813 годовъ, въ которыхъ партизанская дѣйствія были употреблены въ большомъ размѣрѣ и получили уже значеніе весьма важное.

Мы упомянули о нѣкоторыхъ изъ этихъ дѣйствій. Для полноты понятія о партизанскихъ дѣйствіяхъ, служащихъ вѣнцомъ Малой войны, приведемъ еще вполнѣ два рассказа изъ описаній Генералъ Лейтенанта Михайловскаго-Данилевскаго.

Въ 1812 году, въ концѣ Октября, при преслѣдованіи Наполеона отъ Москвы къ Смоленску, вѣво отъ столбовой дороги, были партизаны: Давыдовъ, Сеславинъ и Фигнеръ. Во время марша главной арміи

Изученіе
описаний.

къ Ельнѣ, подошли они къ Яхову, гдѣ стоялъ 2000 отрядъ Генерала Ожера, находившагося тамъ по слѣдующему случаю: когда выходя изъ Москвы, Наполеонъ имѣлъ намѣреніе пробраться черезъ Калугу къ Ельнѣ, то послалъ бывшему въ Смоленскѣ Генералу Бараге-д'Илье повелѣніе подвинуться къ Ельнѣ, съ маршевыми баталионами, составленными изъ сборныхъ командъ. Найдя путь въ Калугу прегражденнымъ, Наполеонъ приказалъ Бараге-д'Илье возвратиться въ Смоленскѣ, но повелѣніе не дошло до него, и онъ остался по прежнему между Ельною и Смоленскомъ, у Долгомостя и Яхова. Въ семь послѣдній мѣсяцѣ паходилась одна бригада его, Генерала Ожера. Три партизана наши, подошедши къ Яхову, имѣли въ сложности не болѣе 1200 человѣкъ, и потому для совокупнаго нападенія пригнали Графа Орлова-Денисова, стоявшаго недалеко отъ нихъ съ 6 казачими и однимъ драгунскимъ полками. Онъ тотчасъ соединился съ партизанами и, принялъ надъ ними начальство, вознамѣрился сперва отрѣзать Ожера отъ Бараге-д'Илье, и для того послалъ отрядъ къ Долгомостю, а съ прочими войсками пошелъ на Ожера, который никакъ не полагалъ быть атакованымъ, потому что не имѣлъ извѣстія о приближеніи Русскихъ. — Завидя нашихъ, онъ принялъ мѣры къ оборонѣ. Вскорѣ завязалось дѣло. Выстрѣлы нашей артиллеріи поражали изумленныхъ Французовъ, не постигавшихъ откуда появились Русскіе Графъ Орловъ-Денисовъ послалъ извѣстить Ожера о бѣгствѣ французской арміи, сказать ему, что онъ отвсюду окружены и требовать сдачи. Ожеро не согласился на предложеніе, тѣмъ болѣе, что замѣтилъ отступленіе казаковъ, бывшихъ отъ него вѣво, къ сторонѣ Долгомостя. Отступленіе произошло отъ того, что Бараге-д'Илье, узнавъ объ атакѣ на Ожера, послалъ кирасировъ на его выручку. Въ намѣреніи удержать ихъ, Графъ Орловъ-Денисовъ отрядилъ противъ нихъ столько войскъ, сколько могъ.

Получивъ подкрѣпленіе, казаки кинулись на кираси-
ровъ и начали рукопашный, отчаянныій бой. Фран-
цузы побѣжали, преслѣдуемые 5 верстъ, и наконецъ
были приперты къ болотистому ручью, гдѣ ихъ со-
всѣмъ уничтожили. 700 кирасъ, снятыхъ съ уби-
тыхъ, доказывали пораженіе ихъ. (Кирасы переда-
ны въ послѣдствіи въ Псковской драгунскій полкъ).
Графъ Орловъ-Денисовъ опять послалъ къ Ожеро
требовать сдачи, и вельможъ уведомить его, что Ба-
раге-д'Илье также окружены. Ожеро выѣхалъ лично
для переговоровъ и сдался съ 60 офицерами и 2000
рядовыхъ. Офицерамъ оставлены по капитулациіи
шпаги и обѣщано сохраненіе собственности ихъ.
Этотъ успѣхъ примѣчателенъ тѣмъ, что въ первый
еще разъ въ походѣ цѣлый непріятельскій отрядъ
положилъ оружіе. Наступившая ночь помѣшила уси-
лить дѣйствіе противъ Бараге-д'Илье, а онъ, поль-
зуюсь темнотою, отступилъ къ Смоленску, оставлен-
ному такимъ образомъ совсѣмъ безъ защиты съ
южной стороны, откуда между тѣмъ подходила глав-
ная русская армія, о движеніи коей не могъ На-
полеонъ получить извѣстія. Въ томъ заключалась
особенно важность дѣла подъ Ляховимъ.

Въ 1813 году, въ исходѣ Февраля, Генераль
Адютантъ Чернышевъ находился съ партизанскимъ
отрядомъ у Маглебурга. Недалеко отъ него стоялъ
вновь сформированный изъ Русскихъ и Пруссаковъ,
отрядъ, только что поступившаго въ Русскую служ-
бу Генерала Дернберга, которому подчинили также
отрядъ Бенкendorфа. Чернышевъ и Дернбергъ пе-
реправились черезъ Эльбу ниже Маглебурга, и,
производя поиски, узнали, что жители Люнебурга
выгнали французскихъ чиновниковъ и ввели преж-
нее свое управление. Но вскорѣ должны были они
дорого заплатить за мгновенное торжество. Стоявшій
неподалеку Генералъ Моранъ съ 4500 пѣхоты, 200
конницы и 12 орудіями, услышавъ о воастаніи,
обратился къ Люнебургу, занялъ его, и нарядилъ

военный судъ, приговорившій 50 гражданъ Люнебурга къ смерти.

Чернышевъ вознамѣрился предупредить исполненіе казни, и пригласилъ Дернберга сдѣлать совокупное нападеніе на Люнебургъ. Оба отряда, заключая въ себѣ 1000 человѣкъ пѣхоты (одинъ батальонъ 2-го егерскаго полка и одинъ батальонъ Пруссаковъ), 2500 коннницы и 10 орудій, усиленнымъ маршемъ подошли, 21 Марта, къ Люнебургу. Распоряженія къ нападенію состояли въ слѣдующемъ: полковнику Власову съ однимъ казачкимъ полкомъ, наблюдать дорогу въ Целле, откуда, по полученнымъ извѣстіямъ, приближался къ Люнебургу корпусъ Даву; полковнику Барону Палену, съ двумя казачкими полками, переправиться черезъ Ильменау, зайти къ противной сторонѣ города и произвѣсть сколь можно болѣе тревоги, стараясь привлечь на себя всѣ вниманіе Морана. Въ ожиданіи, какое дѣйствіе послѣдуетъ отъ атаки Барона Палена, Чернышевъ и Дернбергъ стали скрытно подѣлъ города, въ кустахъ, откуда хотѣлиброситься на Люнебургъ, колѣ скоро Французы обратятся на Палена. Моранъ, обманутый появленіемъ казаковъ на лѣвомъ берегу Ильменау, выступилъ самъ противъ нихъ, пославъ въ то же время батальонъ и двѣ пушки за ту заставу, гдѣ напибыли въ засадѣ. Едва батальонъ вышелъ изъ города, Чернышевъ велѣлъ его атаковать; непріятель былъ опрокинутъ съ потерей 200 пѣхонныхъ и обоихъ орудій. Минута для общей атаки кавалеріи благопріятною, и отряды вышли изъ засады. Чернышевъ напалъ на Альтенбрюксія, Дернбергъ на Люнерторскія ворота, но тѣ и другія были завалены, а городская стѣна и близкіе дома заняты Французскими стрѣлками. Услышавъ сильную пальбу позади себя, Моранъ оставилъ небольшую часть войскъ противъ Барона Палена, силы котораго успѣлъ онъ между тѣмъ распознать, а съ прочими послѣшилъ къ Люнебургу.

Два часа не могли одолѣть Французы. Картечи

10-ти орудій и пули егерей и спѣщенныхъ казаковъ не колебали непріятеля. Наконецъ отбили единовременно обои ворота и ворвались въ улицы. Моранъ отступилъ изъ города; наши, тѣсня непріятеля по пятамъ, не замѣтили въ пылу преслѣдованія, что одинъ французскій батальонъ повернулъ въ боковыя улицы и остался въ городѣ, когда Русскіе и Пруссаки выходили изъ него для преслѣдованія Французовъ. Не успѣли еще всѣ наши войска выступить вслѣдъ за Мораномъ, какъ хвостъ ихъ былъ атакованъ въ самомъ городѣ оставшимся тамъ батальономъ, который выбѣжалъ на площадь съ боковыхъ улицъ, гдѣ дотолѣ скрывался. Возникшій отъ его нападенія ружейный огонь произвелъ кратковременную тревогу въ союзныхъ войскахъ, шедшихъ противъ Морана, который, съ своей стороны, пользуясь симъ случаемъ, успѣлъ выстроить полки въ боевой порядокъ и двинулся впередъ, рѣшась обратно взять Люнебургъ. Суматоха въ улицахъ продолжалась однако не долго, потому что находившійся тамъ французскій батальонъ былъ смятъ, при чемъ отбито 2 пушки. Между тѣмъ Моранъ наступалъ въ колоннахъ, съ барабаннымъ боемъ. Чернышевъ выдвинулъ противъ него всю артиллерию обоихъ отрядовъ, и приказалъ казакамъ, по данному знаку, броситься съ разныхъ сторонъ на Французовъ. Едва приказаніе было отдано, замѣтили въ непріятельскихъ колоннахъ колебаніе, происшедшее отъ полученной Мораномъ смертельной раны. Казаки и регулярная конница атаковали отсюду, а Французы, лишившись начальника, бросили ружья. Трофеями были: городъ, 12 пушекъ, 4 знамя и весь обозъ. Въ пленъ взяты: Моранъ, болѣе 80 офицеровъ и 2500 вижнихъ чиновъ; остальные убиты; изъ всего отряда ни души не спаслось (*). Бой подъ Люнебургомъ былъ первымъ

(*) Донесеніе Графа Витгенштейна Князю Кутузову, отъ 24 марта № 76.

значительнымъ боемъ Русскихъ, въ вѣмецкой землѣ, за ея свободу. На слѣдующій день , наши должны были оставить Люнебургъ , по случаю приближенія Даву. Отступая , Чернышевъ писалъ ему , что за смерть каждого Люнебургскаго жителя будетъ отомщено Французамъ , находившимся у насъ въ плѣну. Угроза возымѣла желанное дѣйствіе ; ни одинъ житель Люнебурга не былъ казненъ.

ОГЛАВЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖАМЪ.

ЧЕРТ. I. Разсчетъ аванпостного расположения вблизи отъ непріятеля (къ стр. 3).

- Фиг. 1. Одной роты (къ стр. 12).
— 2. Одного эскадрона (къ стр. 13).
— 3. Двухъ ротъ съ резервомъ (къ стр. 14).
— 4. Двухъ эскадроновъ съ резервомъ (къ стр. 14).

ЧЕРТ. II. Примѣненіе расположения аванпостной цѣпи къ мѣстоположенію (къ стр. 21).

- Фиг. 1. Вдоль ручья (къ стр. 22).
— 2. По опушкѣ лѣса (къ стр. 22).
— 3. Когда лѣсъ столь великъ что до вѣнчайшей опушки продвинуть цѣпь неудобно (къ стр. 22).
— 4. Вдоль оврага (къ стр. 22).
— 5. За рѣкою (къ стр. 24).
— 6. По краю болота (къ стр. 22).
— 7. Въ горахъ (къ стр. 25).
— 8. За препятствіями чрезъ которыхъ ма-
ло имѣется проходовъ (къ стр. 23).

ЧЕРТ. III. Расположеніе аванпостовъ вблизи отъ непріятеля (къ стр. 27—30 и стр. 77).

ЧЕРТ. IV. Расположеніе аванпостовъ вдали отъ непріятеля.

Фиг. 1. При бивуачномъ расположени (къ стр. 92).

— 2. При расположени по квартирамъ (къ стр. 95).

ЧЕРТ. V. Фиг. 1. Расчетъ расположени на аванпостахъ казаковъ (къ стр. 87).

— 2. Равѣззы (къ стр. 109).

ЧЕРТ. VI. Порядокъ слѣдованія обоза и построенія онаго въ вагенбурги.

А. Слѣдованіе обоза съ прикрытиемъ.

(500 повозокъ, 4 батал. пѣхоты съ 8-ю пѣшими орудіями и 8 эскадр. кавалеріи съ 4-мя конными орудіями (къ стр. 201).

Фиг. 1. Когда непріятель ожидается спереди (къ стр. 201).

— 2. Когда непріятель ожидается свади (къ стр. 201).

— 3. Когда непріятель ожидается съ боку (къ стр. 201).

— 4. Когда непріятель ожидается со всѣхъ сторонъ (къ стр. 201).

Б. Построеніе обоза въ вагенбурги.

Фиг. 5. Для отдыха, внѣ опасности отъ непріятеля.

— 6 и 7. Для отдыха, при ожиданіи нападенія (къ стр. 209).

— 8 и 9. Для отраженія нападенія (къ стр. 205 и 211).

ЧЕРТ. VII. Фиг. 1. Дѣло подъ Гайнау (къ стр. 171).

— 2. Дѣло подъ Гальберштадтомъ (къ стр. 219).

— 3. Дѣло подъ Лютенбургомъ (къ стр. 259).

